

CracksLatimS! 2010

-* Eliminando la Shell de Sentinel *-

Programa	Ferrocad									
Download	http://www.iproin.com/Descargas/Instalacion%20 FerroCad.zip									
Descripción										
Herramientas Dificultad	OllyDbg v2.0, IDA, PUPE, Import Reconstructor. Media									
Compresor/Compilador Protección	Sentinel Shell									
Objetivos Cracker	Hacer correr el programa sin mochila Lionel lionelgomezdu@yahoo.es Fecha: 26/01/10									
Tutorial nº										

-** Introduccion **-

Hacía mucho tiempo que no escribía nada sobre todo por falta de tiempo, y aunque sigo con el problema del tiempo creo que ya iba siendo hora de devolver parte de lo que la lista me ha dado durante tantos años.

En esta ocasión el tutorial va a tratar sobre una protección con mochila, pero un tanto particular. Viene a ser algo similar a lo que es el HASP Envelope, pero en este caso aplicado a la mochila Sentinel. Es lo que llaman SENTINEL SHELL. Tengo que decir que sólo llegar a la conclusión de que el tipo de protección era ésta me llevó mucho tiempo, ya que la información que hay circulando por la red es mínima, y desde luego, no he encontrado nada en español.

Una vez que pude averiguar a qué me estaba enfrentando me vino muy bien un tutorial escrito en el año 2001 por un tal CyberHeg llamado Breaking the Shell, aunque la versión del Shell a la que nos vamos a enfrentar tiene algún truco más que la analizada en ese caso.

Vamos pues a comenzar el trabajo. Lo único que quiero aclarar es que voy a utilizar la nueva versión de Olly, la 2.0, que tiene como inconveniente el que no tiene plugins, pero así será más divertido y tendremos que enfrentarnos a las trampas a pecho descubierto.

-** Explorando el objetivo **-


Tras instalar el programa lo ejecutamos normalmente y vemos que nos aparece la siguiente ventana:




Sabemos que utiliza una protección con mochila Sentinel porque en la página de descarga del programa aparece un enlace para bajarnos los drivers correspondientes. De todas maneras vamos a pasar el ejecutable por el RDG Packer Detector para ver si nos da alguna pista más, pero parece que no:



No nos queda más remedio que agarrarnos a lo único que sabemos e intentar exprimirlo al máximo. Lo que haremos antes de cargarlo en Olly es abrirlo con IDA, cargar un archivo de signaturas de Sentinel y que reconozca las funciones de la mochila para así poder analizarlo con Olly:



Ahí vemos todas las funciones que ha encontrado. Ahora podemos crear un MAP file para cargarlo con algún plugin de Olly, o bien como haré yo (ya que con este Olly no hay plugins), apuntar a mano las direcciones y nombre de cada función y en Olly añadir una etiqueta a mano en cada una y ponerle un BP a cada una:



Y ahora comienza lo que para mí fue lo realmente complicado. Al cargar el programa enseguida empieza a ejecutar un gran bucle que empieza en la dirección FF2861 y termina en FF2E0D. En cada pasada ECX toma un valor diferente, y dependiendo de ese valor ejecuta unos comandos u otros de ese bucle.




Figura 1: Inicio del bucle



Figura 2: Final del bucle




Figura 3: Vista del bucle en IDA

En la zona central pueden verse hasta 7 CALL EDX que en cada pasada del bucle llega con un valor distinto de EDX y por tanto nos lleva a una subrutina distinta, en las distintas pasadas del bucle una vez se pasará por alguno de esos CALL EDX y otras veces no. Esos CALL se encuentran en FF2962, FF29C9, FF2A78, FF2C59, FF2CA7, FF2CC1 y FF2CED




Figura 4: Algunos CALL EDX

También pude observar que había varios saltos condicionales que se tomaban o no dependiendo de la respuesta que recibiera de la emulación que pudiéramos hacer de la pastilla. Si la repuesta que hacíamos dar con nuestra emulación a la pastilla era correcta, el programa tomaba el salto adecuado y seguía la ejecución normal del programa. En caso contrario nos llevaba a la parte final del bucle donde nos sacaba del programa. Estos saltos son 4 y se encuentran en FF292F, FF2B44, FF2BB7 y FF2C10:




Figura 5: Algunos Saltos condicionales

Bueno pues así estuve dando palos de ciego y sin conseguir nada claro durante unos días. Puse BP en todas las funciones de la mochila, todas las llamadas CALL EDX y los 4 saltos condicionales que he mencionado. Al llegar a las funciones de Sentinel las emulaba como creía pero siempre llegaba a un punto en el que el programa me tiraba fuera o bien repetía las mismas instrucciones una y otra vez.

-** Empezando a comprender **-

Como parecía que la clave estaba en los valores que iba tomando ECX empecé a buscar un patrón. Fue de casualidad que ví que en la primera pasada del bucle el primer valor que coge para ECX lo coge de FE5680:

Address									ASCII
00FE5680	03	CD	D5	03	BC	F8	FE	00	₩ =' ₩ 4'°
00FE5688	51	BA	91	99	40	48	FF	99	Q∥0.0H .
00FE5690	B7	22	D5	03	00	00	00	99	À"'♥
00FE5698	11	96	8E	02	18	4C	FΕ	99	4±ä8†L∎.
00FE56A0	44	1A	00	99	F0	20	FF	99	D+
00FE56A8	03	CD	D5	03	94	20	FΕ	99	₩ ='₩₩ ■.
aaff56Ba	เดล :	CD	DS.	03	30	21	FF	ดด	e='eΩ1e

Además en la línea FF288B pone en EDX lo que hay en FE5684 que vale FEF8BC




Cuando traceando llegué a FF2CA7 CALL EDX, ví que en la pila estaba precisamente el valor FEF8BC:



Así pude ver que cada vez que empezaba el bucle con un valor de ECX igual a CD03, esto hacía que cuando llegaba al siguiente CALL EDX el valor que había a continuación aparecía en la pila como argumento de esa subrutina. ¿Puede que estuviera ante una especie de máquina virtual? ¿Una especie de PCode casero?.


Seguí traceando y ví que cuando en ECX había el valor BA51 siempre se llegaba a FF2CA7 CALL EDX en el que EDX valía precisamente el valor almacenado 4 bits más adelante que ese BA51. En este caso:



courtesy of ketan:

0x0611 0x2245, 0x0342, 0xbed7, 0x8109,

n/a, n/a id, n/a id, n/a 0x65ab, id, n/a 0x096f, exitcode, n/a



Parece que había encontrado el patrón que buscaba que me hiciera comprender el funcionamiento. Así que me puse a rebuscar en la red y encontré esto:

```
Control Struc Struc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ; func id
; element
; element
    val 1
val 2
val 3
Control Struc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            element id
element
                                                                                                                                                                                                                    Ends
      ; element id
0x068
                                                                                                                                                                                                                        *b
        0x28e
0x234
                                                                                                                                                                                                                      *w
*d
                                                                                                                                                                                                                d d (index) into cElement (* dword array)
                                                                                                                                                                                            d (index) ....

; cEl ement = func(); cEl ement = func(cEl ement)  
; cEl ement = func(cEl ement .04, cEl ement)  
; cEl ement = func(cEl ement .08, cEl ement .04, cEl ement)  
; cEl ement = func(cEl ement .00, cEl ement .08, cEl ement .04, cEl ement)  
; cEl ement = func(cEl ement .10, cEl ement .08, cEl ement .04, cEl ement .05; cEl ement = func(cEl ement .14, cEl ement .10, cEl ement .06, cEl ement .07, cEl ement .08, cEl ement .09, cEl ement .09, cEl ement .09, cEl ement .09, c
; func definitions
0x1a44, n/a, *func
0xba51, n/a, *func
0x1109, n/a, *func
0x3109, n/a, *func
0xa323, n/a, *func
0x9b73, n/a, *func
0x00e4, n/a, *func
  0x00e4, n/a, *func; cEleme
0xc003, element id, element
0x1092, element id, element
0x22b7, element id, element
0x9104, element id, element
0x552, element id, element
0x654d, element id, element
0x654d, element id, element
0x654d, element id, element
0x698a, element id, element
0x1992, element id, element
0x5211, element id, element
0x5211, element id, element
0x0704, element id, element
0x7040, element id, element
0x7040, element id, element
0x5210, element id, element
0x70704, element id, element
0x5210, element id, element
0x5210, element id, element
0x5210, element id, element
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cElement |= clement

cElement = clement

element = cElement

element = cElement

element = cElement

element++

element--

clpControlStruc = lpControlStruc

if (cElement!= 0) then clpControlStruc = lpControlStruc

if (cElement!= 0) then clpControlStruc = lpControlStruc

clpControlStruc = cElement, cElement += index*4

cElement[index*4] = value

cElement = clpControlStruc

if (cElement == id) then cElement = clpControlStruc

if (cElement!= id) then cElement = clpControlStruc

if (exitcode == 0) then SUCCESS, else display error message & exit
                                                                                     n/a, lpcontrolstruc
element id, lpControlStruc
element id, lpControlStruc
index, n/a
index, value
n/a, n/a
```


Que no es ni más ni menos que lo que estábamos buscando.

Resumiendo lo que tenemos básicamente es una máquina virtual que mediante el bucle que hemos descrito antes va leyendo las instrucciones que están codificadas en memoria entre las posiciones FE4BC8 y FE5780. Estas instrucciones se leen en bloques de 8 bits, en los que los 2 primeros indican en comando a ejecutar (ya vimos que por ejemplo CD03 significa PUSH), los 2 siguientes indican el tipo de argumento (byte, word, dword, etc) y los 4 últimos son el argumento de la función. De esta manera se va llamando a varias subrutinas, entre ellas


algunas funciones de la mochila Sentinel, de la que se obtendrán los datos necesarios para desencriptar parte del código del ejecutable. Una ver se haya desencriptado, este bucle nos hará saltar al OEP, desde el que podremos dumpear, y así tendremos el programa original que podrá ejecutarse sin mochila, ya que las llamadas a la mochila se hacen desde el bucle inicial que no volverá a llamarse.

-** Primera función a emular: RNBOsproInitialize**-

Ahora ya estamos en condiciones de saber cómo debemos trabajar. Para hacerlo reiniciamos Olly y ponemos BP en todas las funciones de Sentinel, y en todos los CALL EDX que vimos anteriormente. De esta manera tendremos controladas todas las llamadas a rutinas fuera del bucle principal.



En principio con eso bastaría. Ahora pulsamos F9 y enseguida llegamos a FF2CA7:



Vemos que EDX vale en esta ocasión FF4840, que es donde está situada la función RNBOInitialize(x). Si pulsamos F9 de nuevo apareceremos al principio de dicha función:

```
66:833D E0D4 CMP W
56 PUSH
75 05 JNE S
E8 00FFFFFF CALL
                                                                                          PUSH ESI
00FF4849
00FF484B
                                                               75 05
E8 00FFFFFF
887424 08
85F6
75 08
66:B8 1000
5E
C2 0400
                                                                                          CALL 00FF4750
MOV ESI,DWORD PTR SS:[ARG.1]
TEST ESI,ESI
                                                          :
:
00FF4850
                                                                                                               00FF4860
00FF4856
                                                                                           MOV AX,10
POP ESI
                                                                                           MOV
00FF485D
00FF4860
                                                                                                    ES1
00FF4861
                                                                Ē8
                                                                     0A310000
```

Según el Sentinel Developer Guide:

Format

```
unsigned short int RNBOsproInitialize(
RB_SPRO_APIPACKET packet
);
```

Parameters

packet A pointer to the RB SPRO APIPACKET record.

Return Values

If successful, the function returns **SP_SUCCESS** (0)

Vemos que si la función tiene éxito, debe devolver 0. Eso equivale a poner AX=0. No vamos a hacer una emulación propiamentet dicha modificando el código del programa, porque nuestro

objetivo es quitar esta protección al programa original, así que si tenemos éxito, el programa no volverá a pasar por este punto.

Así pulsamos Ctrl+F9 para ejecutar hasta el RET, y una vez allí situados modificamos manualmente AX para que valga 0:



Después de cambiar AX:

```
Registers (FP
EAX 003A0000
ECX 003A2588
EDX 003A2588
EDX 07FD9000
ESY 7FFD9000
ESP 0012FFB4
ESP 001FES690
ESI 7FFD0001
EDI 7C924388
```

Ya tenemos emulada la primera función.

```
-** Segunda función: RNBOsproSetContactServer **-
```

Ahora tendremos que pulsar varias veces F9 porque irá parando en algunos CALL EDX que de momento no nos interesan. Finalmente llegamos a:

Según el Sentinel Developer Guide:

Format

```
unsigned short int RNBOsproSetContactServer(
RBP_SPRO_APIPACKET packet,
char *serverName
);
```

Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record. serverName The name to which the contact server is set.

Return Values

If successful, the function returns **SP_SUCCESS(0)**.

Vemos que si hacemos Ctrl+F9 para ir al RET de la función y ponemos AX=0 la tendremos emulada:

```
| December 2015 | December 201
```

Después de editar EAX:



Ya tenemos la 2ª función emulada, esto va bien.

```
-** 3ª función: RNBOsproFindFirstUnit **-
```

Pulsamos F9 para continuar y llegamos a:

Vemos que en EDX está la dirección de la función RNBOFindFirstUnit. Pulsamos F9 una vez más y llegamos a:

Sabemos que:

Format

```
unsigned short int RNBOsproFindFirstUnit(
RB_SPRO_APIPACKET packet,
unsigned short int developerID
);
```


Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record. developerID This is assigned to you by Rainbow Technologies or your distributor. It identifies the SentinelSuperPro device to search for.

Return Values

If successful, the function returns **SP_SUCCESS** (0).

Por lo que de nuevo lo que tenemos que hacer es hacer que AX valga 0 cuando estemos en el RET, pero esta vez sí vamos a modificar el ejecutable ya que de lo contrario comienza con llamadas anidadas a funciones de Sentinel y es un poco lioso salir de ahí sin perderse. Las modificaciones a hacer son las siguientes (recordar que EIP sigue estando al principio de la función):



Ahora si pulsamos Ctrl+F9 vemos que salimos de la función con AX=0:

```
Registers (FPU)

EAX 00FE0000 FerroCad.00FE0000

ECX 00001429

EDX 00FF49F0 FerroCad.RNB0FindFirstUnit(x,x)

EBX 7FFD9000

ESP 0012FFB0

EBP 00FE5730 FerroCad.00FE5730

ESI 7FFD0000 FerroCad.00FE5730

ESI 7C924388 ntdll.7C924388

EIP 00FF4A2A FerroCad.00FF4A2A
```

Vamos a por la siguiente.

-** Primera trampa: Llamadas a RNBOsproRead **-

Si continuamos con F9 paramos enseguida en FF2A78 CALL EDX en el que EDX vale FF3A50. Si entramos en esa subrutina con F7 nos encontramos con esto:

```
90
83EC 10
33C0
56
894424 04
894424 00
894424 10
804424 04
33F6
50
6A 30
6B BCF8FE00
6B BCF8FE00
66: 85C0
75 6B
804C24 08
51
                                                                                                                                                                            SUB ESP, 10
XOR EAX, EAX
PUSH ESI
MOV DWORD P
00FF3A50
  00FF
00FF3A56
00FF3A5A
00FF3A5A
00FF3A6A
00FF3A6A
00FF3A6A
00FF3A6A
00FF3A6A
00FF3A7C
00FF3A7C
00FF3A7C
00FF3A7S
00FF3A8S
00FF3A8S
00FF3A8S
00FF3A8S
00FF3A8A
00FF3A8A
00FF3A9A
00FF3ABA
                                                                                                                                                                             MOV
MOV
MOV
                                                                                                                                                                             MUU DWURD P
LEA EAX, [LO
XOR ESI, ESI
PUSH EAX
PUSH BO
PUSH OFFSET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arg3 => OFFSET LOCAL.3
| Arg2 = 30
| Arg1 = FerroCad.0FEF8BC
                                                                                                                                                                              PUSH 30
PUSH OFFSET FerroCad.00FEF8BC
CALL RNBORead(x,x,x)
TEST AX,AX
                                                                                                                                                                       NE SHORT 00FF3AE9
LEA ECX, [LOCAL.2]
PUSH ECX
PUSH 34
PUSH 0FFSET FerroCad.00FEF8BC
CALL RNBORead(x,x,x)
TEST AX, AX
UNE SHORT 00FF9PF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Arg3 => OFFSET LOCAL.2
Arg2 = 34
Arg1 = FerroCad.0FEF8BC
FerroCad.RNBORead(x,x,x)
                                                                                        804024 08
51
6A 34
68 BCF8FE00
E8 91120000
66:8500
75 55
                                                                                                                                                                  IEST AX, AX

UNE SHORT 00FF38E9

LEA EDX, [LOCAL.1]

PUSH EDX

PUSH BX

PUSH 0FFSET FerroCad.00FEF88C

CALL RNBORead(x,x,x)

TEST AX, AX

UNE SHORT 00FF38E9

LEA EAX, [LOCAL.0]

PUSH EAX

PUSH OFFSET FerroCad.00FEF88C

PUSH OFFSET FERROCAD.00FEF88C
                                                                                          8D5424 0C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Arg3 => OFFSET LOCAL.1
Arg2 = 38
Arg1 = FerroCad.0FEF8BC
FerroCad.RNBORead(x,x,x)
                                                                                        52
6A 38
68 BCF8FE00
E8 7B120000
66:85C0
75 3F
                                                                                      8D4424 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FArg3 => OFFSET LOCAL.0
Arg2 = 3C
Arg1 = FerroCad.0FEF8BC
                                                                                                                                                                          PUSH EAX
PUSH SC
PUSH OFFSET FerroCad.00FEF8BC
CALL RNBORead(x,x,x)
TEST AX,AX
UNE SHORT 00FF3AE9
CMP WORD PTR SS:[LOCAL.3],00E9B
UNE SHORT 00FF3AE9
CMP WORD PTR SS:LOCAL.2],0A17C
UNE SHORT 00FF3AE9
CMP WORD PTR SS:LOCAL.1],9A8F
UNE SHORT 00FF3AE9
CMP WORD PTR SS:LOCAL.1],9A8F
UNE SHORT 00FF3AE9
CMP WORD PTR SS:LOCAL.0],74BE
UNE SHORT 00FF3AE9
MOU ESI.1
                                                                                        75 17
66:817C24 0C CMP
75 0E
06:817C24 10 CMP
75 05
BE 01000000 MOU
                                                                                                                                                                             MOV ESI,
MOV EAX,ESI
                                                                                         8BC6
                                                                                                                                                                            POP ESI
ADD ESP, 10
                                                                                       5E
83C4 10
C3
```

Primero vemos qué significa cada argumento de la función RNBOsproRead:

Format

```
unsigned short int RNBOsproRead(
RB_SPRO_APIPACKET packet,
unsigned short int address,
unsigned short int *data
);
```

Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record. address The SentinelSuperPro key memory cell address of the word to read.

data A pointer to the location that will contain the data read from the SentinelSuperPro key.


Return Values

If successful, the function returns **SP SUCCESS(0)**.

Vemos que el primer argumento es un puntero a APIPACKET, el segundo es la dirección de la celda de la que se quiere leer el Word, y el tercero es un puntero a la dirección donde se escribirá el dato leído. Si la función tiene éxito, escribirá el Word correspondiente en la dirección indicada por el puntero y además AX valdrá 0.

Lo primero que pensé cuando vi esto es que los Word de las celdas 30, 34, 38 y 3C debían valer DE9B, A17C, 9A8F y 74BE para cumplir con las comparaciones que se realizan a partir de FF3AC0. Sin embargo cuando hacía esto el programa me tiraba fuera. Yo creía que estaba haciendo mal la emulación, pero por más que le daba vueltas no veía qué hacía mal, hasta que pensé: Si estoy haciendo bien la emulación, puede que los datos que creo que debe leer no sean esos.

Así que lo que hice fue emular que en esas posiciones de celda hay FFFF en cada una. Me puse al principio de la función Read y apunté, en cada una de las veces que paró, en qué dirección iba a escribir el Word leído de la celda de la mochila. La primera vez fue en 12FFA8, después 12FFAC, 12FFB0 y 12FFB4. En cada una de esas direcciones escribí a mano FFFF, y esta vez antes que nada parcheé la función para que siempre saliera con AX=0:



Con esto estaría solucionada también esta parte.


Al pasar los 4 Read que hemos visto, si pulsamos F9 de nuevo vamos a parar a:

```
| S840 08 | S840 08 | S941 08 | S941
```

En esta nueva llamada a RNBOsproRead se lee la celda de posición 0 y se escribe su valor en FEFCC2:

```
0012FF80 | 00FEF88C | 40 . | Arg1 = FerroCad.0FEF88C | 0012FF84 | 00000000 | ... | Arg2 = 0 | 0012FF88 | 00FEFCC2 | 75 . | Arg3 = FerroCad.0FEFCC2
```

Según la documentación de Sentinel en la celda 0 está almacenado el número de serie de la llave, y éste es secuencial y varía desde 0000 a FFFF, por lo que podremos poner ahí cualquier número. Nosotros pondremos, una vez parados en el RET de la función, 1234 en la posición FEFCC2, y como la función la parcheamos anteriormente sólo comprobaremos que efectivamente salimos de la función con AX valiendo 0:



Ahora pulsamos F9 para continuar, y esta vez no nos saca fuera. Buena señal.

```
-** Empieza lo bueno: RNBOsproQuery **-
```

La siguiente parada es en FF2964:

Vemos que se va a llamar a RNBOsproQuery:

Format

```
unsigned short int RNBOsproQuery(
RB_SPRO_APIPACKET packet,
unsigned short int address,
VOID *queryData,
VOID *response,
unsigned long *response32,
unsigned short int length
);
```

Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record.
address The address of the word to query.
queryData The pointer to the first byte of the query bytes.
response The pointer to the first byte of the response bytes.
response32 The pointer to the location that will contain a copy of the last four bytes of the query response.
length This is the number of query bytes to send to the active algorithm and also the length of the response buffer.


Return Values

If successful, the function returns **SP SUCCESS** (0).


Esta función llama a un algoritmo activo en la celda especificada (segundo parámetro). A este algoritmo le pasa como argumento los datos situados en la dirección a la que apunta queryData (tercer argumento) y guarda el resultado en la dirección a la que apunta response (cuarto argumento). Tanto queryData como response tienen una longitud en bytes indicada por el argumento length. Si la función tiene éxito devuelve AX=0.

Ahora veremos nuestro caso particular:


Vemos que el algoritmo se aplica sobre la celda 0. Este detalle es importante, porque para este algoritmo siempre se cumple que response = queryData. En nuestro caso length=4:



Podemos ver que queryData = 0169407F por lo que en FEF87C deberemos escribir a mano el mismo valor:



Hay que destacar que en cada ejecución del programa el valor de queryData se genera aleatoriamente y cambia. Además vamos a parchear la función para que siempre salga con AX=0:



Con esto ya tendríamos resuelta la primera llamada a RNBOsproQuery.

```
-** Llegan las complicaciones: 2ª llamada a RNBOsproQuery **-
```

En este punto llegaremos a la segunda llamada a RNBOsproQuery. Esta va a ser bastante más complicada que la anterior. Veamos:

Si seguimos con F9 paramos primero en un CALL EDX en el que EDX vale FF2600. Si entramos en esa función (que yo he llamado funcQueryData) vemos que lo que hace es coger un número de una tabla que empieza en FE2010. Posteriormente he visto que el número que escoge de la tabla es aleatorio y cambia en cada ejecución del programa.

```
### 1 88F8FE00 MOV EAX, DWORD PTR DS:[0FEF888]

#### 1 88F8FE00 MOV EAX, DWORD PTR DS:[0FEF888]

### 1 88F8FE00 MOV EAX, DWORD PTR DS:[0FEF888]

#### 1 88F8FE00 MOV EAX, DWORD PTR DS:[0FEF888]

#### 1 88F8FE00 MOV EAX, DWORD PTR DS:[0FEF888]

### 1 88F8FE00 M
```

Traceando con F8 vemos que guarda el valor en FEFD40:

```
| CALL EDX | MOV ECX, DWORD PTR DS:[0FE5778] | MOV ECX, DWORD PTR DS:[0FE5778] | MOV DWORD PTR DS:[0FE5
```

Vamos a ponerle un BPM en FEFD40 para ver qué hace con ese valor. Pulsamos F9 para continuar y

```
      00FF2C36
      • 880D 7857FE0
      MOV ECX, DWORD PTR DS: [0FE5778]

      00FF2C3C
      • 83C4 08
      ADD ESP, 8


      00FF2C4B
      • 3101
      XOR DWORD PTR DS: [ECX], EAX

      00FF2C41
      • P3 1BFCFFFF
      JMP 00FF2861


      00FF2C46
      > 8808
      MOV ECX, DWORD PTR DS: [EAX]
```

[00FEFD40]=E5016FC0

Olly para ahí por el BPM, debido a que va a Xorear el valor con FD0699D6 (este valor es constante y no varía en otras ejecuciones del programa), y guarda el resultado en FEFD40:




Continuamos la ejecución con F9 y llegamos a:




Donde guarda el valor en EAX, en el CALL FF26E0 lo que hace es intercambiar los valores de EAX y EDX y guardar el valor en FEF878. Así que ahora pondremos un BPM en FEF878 y además tendremos EDX=1807F616, pero inmediatamente se sobreescribe EDX con otro valor,




Así que podemos continuar con F9 hasta que llegamos a un punto donde se sobreescribe el valor que teníamos almacenado en FEFD40, por lo que podemos quitar ese BPM:



Damos a F9 otra vez y llegamos a la segunda llamada a RNBOsproQuery en la que se aplica el algoritmo sobre la celda 8 por lo que la facilidad que tuvimos antes de saber fácilmente cuál era el valor de response no la vamos a tener ahora. Además podemos ver que el argumento queryData es FEF878 que es precisamente donde tenemos guardado el resultado de aplicar Xor FD0699D6 al número obtenido de la tabla que está en FE2010:




Ahora el problema es ver cómo averiguamos la respuesta correcta que debe dar la mochila. En este caso queryData vale 1807F616. Así vamos a llegar hasta el RET de RNBOsproQuery ponemos AX=0 y ponemos un valor cualquiera en FEF87C y le pondremos un memory breakpoint:




Ahora pulsamos F9 y llegamos a:



En el que se pasa el contenido de FEF87C a EAX, si ahora traceamos con F8 llegamos a FF2D64:




En los comentarios de las lineas se explica lo que hace el código. Por lo que podemos ver, está guardando nuestra response fictica en FEFD44 y FEFD40, por lo que pondremos BPM en ambas posiciones de memoria (si no utilizais el Olly 2 podeis utilizar HBP):




Damos F9 de nuevo y vuelve a parar en:

00FF2894		81F9	1059000(CMP ECX, <mark>5910</mark>
00FF289A		8915	48FDFE0(MOV DWORD PTR DS:[0FEFD48],EDX
00FF28A0		892D	7C57FE0(MOV DWORD PTR DS:[0FE577C],EBP
00FF28A6	••	0F8F	3D02000(JG 00FF2AE9
00FF28AC	•	0F84	6D04000(JE 00FF2D1F
EDX=Ferro		.00FER	-878	
[00FEFD48]=1			

Donde va a sobreescribir lo que tenemos en FEFD48, por lo tanto ya podemos quitar el BPM que teníamos ahí, ya que nuestro valor ya no está, sólo quedarán los otros 3:



Continuamos con F9 y para debido al BPM en FEF878 llegamos a un punto en el que guarda el valor de queryData en EAX y posteriormente lo Xorea con nuestra response:



El resultado (1807F617) se guarda en FEFD40.

Address	He	<u> </u>	amp.													
00FEFD20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00
00FEFD30																
00FEFD40																
00FEFD50	BB	74	34	02	00	00	00	99	00	00	00	99	00	00	00	00
00FEFD60	00	99	00	99	00	00	99	99	99	99	99	99	00	00	00	00

Esto es muy extraño, pero bueno, pulsemos F9 otra vez con lo que llegamos a FF2BFF:




Lo que hace el código está comentado en cada linea, pero resumiendo lo que ha hecho el código es lo siguiente:

EDX = XOR response, queryData CMP EDX, 0 JNE FF2866

O lo que es lo mismo:

CMP response, queryData JNE FF2866


Vamos que nos está tendiendo otra pequeña trampa, ya que en este caso nunca va a ser response = queryData, ya que la celda sobre la que estamos aplicando la función Query no es la 0, sino la 8, por lo que siempre será response ≠ query Data. De hecho, si forzáramos a que el salto no se tomara el programa nos sacaría a FindNextUnit, lo que es señal que vamos por mal camino. Así que dejamos todo como está y continuamos con F9 y llegamos primero a un CALL EDX en el que EDX=FF2610:



Curiosamente, esta función es muy similar a la que vimos antes que cogía un número aleatorio de una tabla para a partir de ahí empezar a calcular queryData, y se encuentra justo debajo Ahí se coge un número almacenado en FEF888 y que varía en cada ejecución y en base a ese número se coge el valor que se encuentra en una tabla que empieza en FE27E0. En este caso va a coger el valor que se encuentra en FE2E6C = A65A612C. Además, si nos fijamos, cuando llegó a la función funcQueryData el valor que había en FEF888 era el mismo que hay ahora, con lo que el elemento que va a coger de la tabla estará situado en una dirección FE27E0 – FE2710 = 7D0. Como tenemos el valor en EAX, vamos a tracear con F8 para ver qué hace con él:




Vemos que guarda el valor en FEFD40, por lo que ponemos un BPM en esa posición de memoria:




Y continuamos con F9 hasta que vuelve a parar en FF2C3F donde hace XOR del valor con 7B2309A7:



Después de muchas repeticiones sabemos que este valor con el que Xorea el valor obtenido de la tabla es siempre constante. El resultado de este XOR (DD79688B) sigue guardado en FEFD40 así que si seguimos con F9:




Llegamos al punto en que se compara ese valor con la response que pusimos a la función Query (1)



Si el resultado de este XOR no es 0 (si response ≠ DD79688B) entonces el programa nos tira a FindNextUnit, por lo que debemos hacer que sea 0, y entonces nos llevará al siguiente Query.

Resumiendo, para obtener la respuesta correcta al 2º RNBOsproQuery debemos hacer:

- 1) Tener un BP puesto en FF2600.
- 2) Cuando el programa llegue ahí apuntar la dirección de la que toma el dato, en nuestro caso ha sido FE269C:



- 3) Sumar 7D0 a ese número (FE269C + 7D0 = FE2E6C)
- 4) Vamos a esa dirección de memoria y apuntamos lo que hay (A65A612C):

Address	He	(di	qmp					
00FE2E6C	20	61	5A	A6	03	A6	ED	3D
00FE2E74	2B	4F	29	33	86	ВВ	4A	73
00FF2F7C	50	CE	ΩD.	20	DE.	FΘ	91	42

5) Le aplicamos A65A612C XOR 7B2309A7 = DD79688B

6) Apuntamos ese valor, y cuando lleguemos a RNBOsproQuery lo ponemos como response.

Con esto ya tendríamos emulado el 2º RNBOsproQuery.


-** Repetimos: 3ª llamada a RNBOsproQuery **-

Una vez superada la 2ª llamada a RNBOsproQuery la tercera es muy fácil ya que se repite el mismo esquema que la anterior, así que no voy a volver a explicar todo el proceso, sino que lo haré según lo resumido antes:

Una vez hemos emulado correctamente el 2º Query mantenemos el BP en la función FF2600. Así cuando seguimos con la ejecución después del Query anterior Olly para precisamente en esa función, pero esta vez cambia la posición de la que lee el número:




La posición es FE25D8. Si le sumamos 7D0: FE25D8 + 7D0 = FE2DA8. Si vamos a esa posición tenemos el valor 99231A16:



Hacemos 99231A16 XOR 7B2309A7 = E20013B1.


Pulsamos F9 para continuar hasta RNBOsproQuery y vemos que también aplica el algoritmo sobre la celda 8 por lo que en la dirección a la que apunta el parámetro response escribimos ese número:



Llegamos hasta el RET del Query, ponemos EAX=0 y damos F9 y la ejecución continúa sin problemas:

-** Nueva llamada a RNBOsproRead **-

Esta vez lee el contenido de la celda 3F y lo guarda en FEFCC0. Lo solucionamos poniendo en esa posición el valor FFFF:



Y no se nos olvide poner AX=0 cuando lleguemos al RET.

Así damos F9 de nuevo y llegamos otra llamada a EDX.

```
-** Sencillo antidebug **-
```

Este CALL EDX donde EDX vale FF3EF0 es donde se hace la única comprobación antidebug de la protección, mediante una simple llamada poco disimulada a IsDebuggerPresent:

```
| Color | Colo
```

Sabemos que a la salida de esa API debemos hacer que EAX=0. Y con esto ya queda solucionado el problema del antidebug.

```
-** Más problemas: 4ª llamada a RNBOsproQuery **-
```

Pulsamos F9 y llegamos primero a un CALL EDX en el que se verifican permisos de escritura en una zona de memoria:


Aquí no debemos hacer nada, sólo pulsar F9 para llegar al 4º RNBOsproQuery. En este caso es diferente a los anteriores, ya que aunque también aplica el algoritmo Query sobre la celda 8, nos llama la atención que ni pasa por la función FF2600 para generar el queryData ni por la FF2610 para generar el response. Además utiliza el valor que le demos como response como key para desencriptar una zona del ejecutable. Por tanto, o averiguamos el valor correcto, o el ejecutable no se desencriptará bien y por tanto no funcionará. Veamos cómo hacerlo.

Nos encontramos aquí:


Como valor de QueryData tenemos el valor 6654906E:

Address	Hex	(du	qmp					
00FE2FE4	6E	90	54	66	00	00	00	00
00FE2FEC	00	00	00	00	00	00	00	00
00FE2FF4	00	00	00	00	00	99	00	00

Este valor es constante en todas las ejecuciones del programa, un problema menos, pero no sabemos qué valor poner en FEF874. Pondremos un valor cualquiera y le pondremos un BPM para ver qué hace con él, además recordar como siempre poner AX=0 a la salida de la función:



Si damos a F9 paramos en FF2777 donde se guarda en EAX el valor que hemos escrito en FEF874:




Si seguimos con F8 llegamos a:




EAX=1 [00FEFD38]=FerroCad.00FE2FE4


Así que ponemos BPM en FEFD38 y FEFD48:



Si pulsamos F9 para en una zona en la que se sobreescribe lo que hay en FEFD48 con otro valor por lo que podemos guitar ese BPM, con lo que nos guedamos sólo con los otros 2.




Ahora volvemos a pulsar en F9 y llegamos a un punto en que empuja nuestra response a la pila para después hacer una llamada a una función que yo he llamado Decrypt y que está situada en FF2E30:



Esta función utiliza como argumentos 3 parámetros: Decrypt(direccion de memoria a desencriptar, longitud a desencriptar en bytes, key desencriptadora). Como keydesencriptadora se utiliza la response que hemos dado a la función RNBOsproQuery:




Si traceamos dentro de la funicón va haciendo una serie de operaciones sobre las direcciones de memoria, las sobreescribe y además va sumando los valores que va obteniendo en EAX, de manera que cuando la función llega al RETN 0C, tenemos un valor en EAX que varía según la key desencriptadora que utilicemos. :



En este caso, EAX sale valiendo 3B16C3A5:



Sigamos traceando a ver si hace algo con este valor:




EAX=3B16C3A5 [00FEFD40]=3B16C3A5

Pues en FF2CC9 parece que guarda el valor en FEFD40, así que le ponemos un BPM ahí también y continuamos llegamos a:




Donde aplica XOR a nuestro valor con 0 y guarda el resultado en FEFD40, y si damos a F9 parará en:



Donde guarda el resultado de ese XOR en ECX, y dependiendo de si ECX es 0 o distinto de 0, tomará o no el salto condicional que hay en FF292F. He comprobado que si ECX es distinto de 0 la ejecución nos saca fuera del programa, por lo que ya sabemos que para que todo vaya bien el valor de EAX cuando se sale de la función Decrypt debe ser 0.

Para conseguir esto solo puede hacerse con fuerza bruta. Una vez hecho esto, vemos que el valor de response en el 4ª RNBOsproQuery debe ser 28E3AE12.

Si reiniciamos todo y volvemos a llegar a este 4ª RNBOQuery y ponemos en response el valor obtenido cuando llegamos a la función Decrypt vemos que poco a poco todos los valores que hay a partir de FC8000 se van transformando en ceros:



Así que ya tenemos el 4ª RNBOsproQuery solucionado y podemos quitar todos los BPMs.

-** Preparacion de la llegada al OEP y otro RNBOsproRead**-


Si continuamos la ejecución llegamos a un CALL EDX en que llama a una función que comprueba algo de la cabecera del ejecutable pero nosotros no tenemos que hacer nada, sólo continuar con F9:

La siguiente parada es en otro CALL EDX que llama a FF25C0 en que no hace nada:

La siguiente parada tras volver a pulsar en F9 es en otro CALL EDX más, esta vez para llamar a la función que está en FF2250 que creo que lo que hace es crear la IAT del verdadero ejecutable:


```
| SUBJECT | SUBJ
```

A continuación hace otro CALL EDX esta vez para volver a llamar a RNBOsproRead para leer de nuevo la celda 3F y escribirla en FEFCC0. Igual que antes, nosotros escribiremos FFFF en esa dirección, cambiamos AX=0 al salir y continuamos con F9



-** Últimos obstáculos: Creación de hilos**-

Si al salir del último RNBOsproRead damos a F9 llegamos un CALL EDX a la última función que intenta complicarnos la vida:




En esta rutina vemos que en FF21E6 se trata de crear un hilo que llama a una función dentro del ejecutable (FF3230). Si vamos ahí vemos que al final hay una llamada a RNBOsproRead:

```
| OFF3398 | OFF3399 | OFF3393 | OFF3
```

Esto lo que trata es de seguir haciendo llamadas a la mochila, incluso cuando la parte del Shell ha terminado de ejecutarse, por lo tanto lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a la linea FF21E6 vamos a cambiar el parámetro CreationFlag del valor 0 al valor 4 que significa CREATE_SUSPENDED, para crearlo suspendido, y de esta manera que no se ejecuten esas llamadas a RNBOsproRead



Si seguimos traceando con F8 llegamos a:



Quiere ponernos un timer de manera que la función que hay en FF31A0 se ejecute cada segundo. Si vamos a esa dirección:

```
MOV EAX, DWORD PTR DS: [0FEF884]
PUSH EBX
XOR EBX, EBX
CMP EAX, EBX
                                                                A1 B4F8FE00
53
33DB
00FF31A0
00FF31A5
00FF31A8
00FF31A8
00FF31B2
00FF31B2
00FF31B3
00FF31B5
00FF31B5
00FF31C5
00FF31C5
00FF31C5
00FF31C6
00FF31D4
00FF31D4
00FF31D4
00FF31D6
00FF31D6
00FF31B6
00FF31B6
00FF31B7
00FF3207
                                                                38C3
3BC3
74 74
391D B8F8FE00
75 6C
56
                                                                                                                                       JE SHORT 00FF3220
CMP DWORD PTR DS:[0FEF8B8],EBX
JNE SHORT 00FF3220
                                                               56
C705 B8F8FE00
891D B4F8FE00
BE 02000000
E8 C1FCFFFF
66:85C0
74 3F
46
                                                                                                                                       MOV DWORD F
MOV DWORD F
MOV ESI,2
CALL 00FF2E
TEST AX,AX
JE SHORT 00
                                                                                                                                    IE SHOWN
INC ESI
MOV DWORD PTR DS:
CMP ESI, I
UL SHORT 00FF3209
MOV DWORD PTR DS: [0FEF884], I
CRUE 00FF3410
CRUE 00FF3410
                                                                                                                                                            HA,HA
HORT ØØFF3213
ESI
DWORD PTR DS:[ØFEF8B4],EBX
                                                               46
891D B4F8FE00
83FE 01
7C 29
C705 84F8FE00
82 21020000
68 10200000
E8 67EEFFFF
                                                              67EEFFF
50
88 F1080000
83C4 08
88 99020000
33F6
68 82FCFFFF
66: 85C0
75 C1
891D B4F8FE00
891D B8F8FE00
5E
5B
C2 1000
                                                                                                                                           ADD ESP,8
                                                                                                                                          DALL 09FF34H0
XOR ESI, ESI
CALL 09FF2E90
TEST AX, AX
JINE SHORT 00FF31D4
HOU DWORD PTR DS:[0FEF884], EBX
 00FF320E
00FF3211
                                                                                                                                       MOV
MOV
POP
POP
 00FF3213
00FF3219
00FF321F
00FF3220
```

Hay una serie de llamadas a otras funciones. Por ejemplo dentro de FF2E90 hay una llamada a RNBOsproQuery y a RNBOsproWrite. Por tanto también debemos tratar de evitar esto. Lo haremos cambiando el parámetro Timeout de la función SetTimer de 3E8 a 0, para que nunca tenga lugar la llamada a esas funciones:

```
-** Llegando al OEP**-
```

Ahora si pulsamos F9 llegamos a un último CALL EDX esta vez a la función que está en FF3BE0, que básicamente comprueba la integridad del ejecutable, así que podemos continuar hasta el RET de esa función. Una vez alli, vamos poco a poco traceando con F8 hasta que llegamos a FF2DB1, que es un CALL que está casi al final del gran bucle que hemos estado ejecutando hasta el momento:

```
      00FF2DAR
      - 885424 04
      MOV EDX, DWORD PTR SS:[ARG.1]

      00FF2DAE
      - 50
      PUSH EAX
      Arg3 => [ARG.3]

      00FF2DAF
      - 51
      PUSH ECX
      Arg2 => [ARG.2]


      00FF2DB7
      - 52
      PUSH EDX
      Arg1 => [ARG.1]

      00FF2DB7
      - C2 0000
      CALL DWORD PTR DS:[0FE4BA0]
      VerroCad.0040DCA8
```


Vemos que está haciendo CALL a 40DCA8. Entremos con F7 y llegamos a:

Que es el EP típico de los programas hechos en Visual Basic. Así que ESE ES NUESTRO OEP!!!.

Para hacer el dumpeado como no tenemos plugins, lo haré con el PUPE, buscamos el proceso, y con el botón derecho abrimos el menú contextual y pulsamos en la Caja de Herramientas:




Aparecemos en la siguiente ventana en la que debemos pulsar con el botón derecho en derrocad.exe y luego con el izquierdo sobre el botón Volcar:



Le damos el nombre que queramos y ya lo tenemos.

Sólo falta arreglar la IAT, lo haremos con el Import Reconstructor, donde elegimos 1º el proceso derrocad.exe, después rellenamos los datos de la IAT y pulsamos en GetImports. Salen todas las funciones resueltas, así que damos a Fix Dump, y elegimos como archivo a fijar el dumpeado que generamos con el Pupe:



Vemos que lo genera satisfactoriamente:

Fixing a dumped file...

1 (decimal:1) module(s)

CC (decimal:204) imported function(s).

*** New section added successfully. RVA:0002B000 SIZE:00001000

Image Import Descriptor size: 14; Total length: CE6

C:\Archivos de programa\FerroCad III\armadodmpd_.exe saved successfully.

Cogemos el ejecutable que ha generado el Import Reconstructor, lo ejecutamos y ... FUNCIONA!!!:

-** Resumiendo **-

Bueno, pues este es el resumen de todo lo que tuve que hacer para saltar esta protección. Visto así no es nada del otro mundo, sin embargo, a mí me ha llevado casi un mes desde que empecé a darle vueltas hasta que por fin conseguí que funcionara. Pero por eso mismo la satisfacción ha sido mayor que cualquier otro programa que he conseguido destripar. Con esto quiero decir que por muy duro que pueda parecer algo, casi siempre el esfuerzo tiene su recompensa, y la mayoría de protecciones tienen un hueco por donde hincar el diente, así que a no desanimarse.

Básicamente en lo que se resume esta protección es en aplicar las funciones Read y Query y dirigir el flujo del programa en función de las respuestas recibidas, así que si veíamos que el flujo no era el deseado, pues cambiábamos la respuesta de manera que el flujo fuera por donde queríamos.

-** Saludos y/o Agradecimientos **-

Este tuto va dedicado a todos los CracksLatinos, y en especial a Ricardo Narvaja, ya que sin su curso de Olly desde cero yo no hubiera sido capaz ni de atreverme a intentar ningún tipo de reto. También quiero nombrar desde aquí a Vortice y El_Cid que me ayudaron mucho con otro programa que ellos saben cuál es J .

Un saludo a todos y hasta el próximo