

-* Otra mochila Sentinel *-

Programa	Ferrocad		
Download	ftp://www.metsim.com/pub/METSIM1302.zip		
Descripción			
Herramientas	OllyDbg v2.0, IDA.		
Dificultad	Media		
Compresor/Compilador			
Protección	Sentinel Dongle		
Objetivos	Hacer correr el programa sin mochila		
Cracker	Lionel lionelgomezdu@yahoo.es		
	Fecha: 10/02/10		
Tutorial nº			

-** Introducción **-

Pues parece que estoy destinado a vérmelas con dongles, ya que un miembro de la lista me pidió ayuda para un programa que estaba intentando desproteger y resulta que estaba protegido con una mochila Sentinel.


Este tutorial demuestra que los desarrolladores de software creen que porque se gasten un dineral en comprar una protección de este tipo, sus aplicaciones están seguras. El problema es que no ponen demasiado empeño en implantar este método de protección.

En este caso se basan en la lectura de 4 celdas de la mochila, de las cuales, sólo 2 se utilizan para decidir si la mochila es la correcta o no.

Lo que vamos a hacer es hacer una emulación para que el programa objetivo se comporte como si la dongle estuviera realmente puesta, y además como las funciones de llamada al dongle están en una dll, una vez modificada ésta, nos valdrá para todas las versiones del programa que han ido saliendo posteriormente. Vamos allá:

-** Explorando el objetivo **-

Tras instalar la aplicación la ejecutamos y nos aparece una ventana avisando de que no tenemos puesto el dispositivo de protección.



Cuando damos a aceptar nos aparece otra ventana que nos indica que estamos en una versión DEMO y que están deshabilitadas algunas opciones.




¿Cómo sabemos qué tipo de mochila es?. Pues tendremos que utilizar una herramienta de análisis muy potente y que en muy pocos casos se utiliza: la cabeza, jeje. En la página de descarga del programa aparece la opción de descargarnos los drivers de Sentinel, o sea, que está claro ¿no?.

Ahora lo mejor es cargar el programa en IDA y aplicarle el archivo de signaturas de Sentinel para ver dónde están las llamadas a las funciones del API, pero tras terminar el análisis no vemos ninguna de las funciones típicas. ¿qué pasa?. Puede que estén en alguna dll.

Así que nos vamos al directorio donde se instaló el programa y allí vemos 2 archivos sospechosos:




Si abrimos el primero no vemos nada útil, pero si cargamos en Olly Sx32w.dll en las funciones Exportadas vemos:




Así que ya tenemos todos los datos necesarios para ponernos a trabajar.

-** Empezando a comprender **-

Cargamos el programa en Olly y mientras estamos en el EP nos vamos directamente al mapa de memoria para localizar la dll y colocarle los BPs correspondientes, sin embargo la librería no aparece, por lo que se ve que se carga en tiempo de ejecución. Así que vamos a la configuración de Olly y le ponemos que pare al cargar una dll:



Así que pulsamos F9 y Olly irá parando varias veces hasta llegar a Sx32w.dll, en ese momento la cargamos en la ventana del desensamblador:




Y buscamos las funciones pulsando Ctrl+N, y ponemos un BP en cada una:



-** Primera función a emular: RNBOsproFormatPacket**-

En principio con eso bastaría. Ahora pulsamos F9 y enseguida llegamos a la primera función:



Según el Developer Guide de Sentinel:

Format

RB_SPRO_APIPACKET packets

Parameters

packet A pointer to a DWORD-aligned RB_SPRO_APIPACKET


record.

packetLen An integer containing the length of the RB_SPRO_APIPACKET record in bytes.

Return Values

If successful, the function returns **SP_SUCCESS(0)**.


Vemos que si la función tiene éxito, debe devolver 0. Eso equivale a poner AX=0. Para hacer la emulación modificaremos la rutina para dejarla de la siguiente manera:



Con esto ya estaría emulada la primera función.

```
-** Segunda función a emular: RNBOsproInitialize**-
```

Si pulsamos F9 llegamos a:



Según el Sentinel Developer Guide:

Format

RB_SPRO_APIPACKET packet


Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record.

Return Values

If successful, the function returns **SP_SUCCESS** (0)


Vemos que si la función tiene éxito, debe devolver 0. Eso equivale a poner AX=0. Para hacer la emulación dejaremos la rutina de la siguiente manera:



Ya tenemos emulada la segunda función.

```
-** 3ª función: RNBOsproFindFirstUnit **-
```

Pulsamos F9 para continuar y llegamos a:



Sabemos que:

Format

RB_SPRO_APIPACKET packets


Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record. developerID This is assigned to you by Rainbow Technologies or your distributor. It identifies the SentinelSuperPro device to search for.

Return Values

If successful, the function returns **SP_SUCCESS** (0).

Por lo que de nuevo lo que tenemos que hacer es hacer que AX valga 0 cuando estemos en el RET, así que modificaremos de la siguiente forma:



Ahora si pulsamos Ctrl+F9 vemos que salimos de la función con AX=0:

Vamos a por la siguiente.

```
-** Primera llamada a RNBOsproRead **-
```

Si continuamos con F9 paramos enseguida en FF2A78 CALL EDX en el que EDX vale FF3A50. Si entramos en esa subrutina con F7 nos encontramos con esto:

```
PUSH ESI
PUSH EDI
MOV EDI, DWORL
TEST EDI, EDI
                                                                        56
57
8B7C24 0C
85FF
75 09
66:B8 1000
5F
10005E61
10005E62
10005E66
                                                                                                                       RD PTR SS:[ARG.1]
 0005E68
                                                                                                        AX
10005E6A
                                                                                                  OP EDI
10005F6F
                                                                       5E
10005E70
10005E73
                                                                        C2
57
E8
                                                                                                  VETN OC
PUSH EDI
                                                                             0000
                                                                             27940000
10005E74
```

Y en la pila:

Primero vemos qué significa cada argumento de la función RNBOsproRead:

Format

```
RNBOsproReado
RB_SPRO_APIPACKET packeto
```

Parameters

packet A pointer to the RB_SPRO_APIPACKET record. address The SentinelSuperPro key memory cell address of the word to read.

data A pointer to the location that will contain the data read from the SentinelSuperPro key.


Return Values

If successful, the function returns **SP SUCCESS(0)**.


Vemos que el primer argumento es un puntero a APIPACKET, el segundo es la dirección de la celda de la que se quiere leer el Word, y el tercero es un puntero a la dirección donde se escribirá el dato leído. Si la función tiene éxito, escribirá el Word correspondiente en la dirección indicada por el puntero y además AX valdrá 0.

En este caso va a escribir en 4CC418C (esta dirección cambia con cada ejecución del programa) el Word contenido en la celda 08 de la mochila.


Nosotros de momento lo escribiremos a mano y cambiaremos la rutina para que al llegar al ret de la función también AX valga 0. Ya al final modificaremos la función para emular todas las llamadas a RNBOsproRead que haga el programa:



Lo que hemos hecho es poner un valor cualquiera, y le pondremos un BPM a esa dirección de memoria. Si damos a F9 el programa para 3 veces para copiar el contenido de esa celda en diferentes posiciones de memoria, a las que iremos poniendo BPM también. La primera vez para en 4EBD36, la segunda en 4FF0AC y la tercera en 509F97. La cuarta vez que para lo hace en 4FEFF0:




Y cuando llega a 4FEFF4 copia el contenido en 4CC34D8, y ahí ponemos un BPM y podemos quitar todos los demás:



```
-** Segunda llamada a RNBOsproRead **-
```

Esta vez va a leer el contenido de la celda 1C y lo guardará en 4CC560C:

Escribimos a mano el valor 1C1C en esa posición de memoria y le pondremos un BPM. Damos a F9 y parará también 3 veces antes de llegar de nuevo a 4FEFF4. Esas veces que para por lectura pondremos BPM en la nueva posición donde escribe los datos y daremos a continuar hasta llegar a 4FEFF4, ahí escribirá 1C1C en 4CC3F70:




Ponemos un BPM y desactivamos los otros BPMs dejando sólo los de la imagen.

```
-** Tercera llamada a RNBOsproRead **-
```

Cuando damos a F9 para por tercera vez en RNBOsproRead, esta vez para leer el contenido de la celda 30 y guardarlo en 4CC338C. Nosotros escribiremos 3030:

Procedemos igual que antes hasta llegar de nuevo a 4FEFF4 donde guarda los valores en 4CC5668:




Y ponemos un BPM ahí y dejamos sólo lo que vemos en la imagen de arriba.

```
-** Cuarta y última llamada a RNBOsproRead **-
```

Después de dar a F9 llegamos de nuevo a RNBOsproRead en la que lee el contenido de la celda 00. Sabemos que esa celda no es modificable, ya que contiene el número de serie de la pastilla, así que supongo que no hará gran cosa con lo que lea de ahí. Sin embargo vamos a hacer el seguimiento para ver qué hace:


Esta vez escribiremos a mano el valor 1234 en 4CC3F2C y le ponemos como siempre un BPM. Vamos dando F9 y cada vez que pare por lectura ponemos BPM en la nueva dirección donde copia el valor hasta llegar de nuevo a 4FEFF4 en donde lo escribe en 4CC248C, donde pondremos un BPM y dejaremos sólo los que vemos:




-** Manipulando bytes: que hace con la celda 1C? **-

Parece que ya el programa tiene todos los datos que le hacen falta de la mochila y ahora empezará a trabajar con ellos.


Si pulsamos F9 para en 556D15 donde le suma 3E8h (1000d) al valor que había en la celda 00 y la guarda en EAX (1234 + 3E8= 161C):




Y en 556D19 guarda el resultado de la suma en 4CC3F2C. Ahí ponemos otro BPM:




Si seguimos con F9 para en 4FDEB6 donde sobrescribe el valor que teníamos guardado en 4CC248C así que podemos quitar ese BPM:




Si continuamos con F9 para de nuevo en 556D15 donde le suma 3E8h (1000d) al valor que había en la celda 1C (1C1C + 3E8 = 2004), este valor lo guarda en EAX y en 556D19 guarda el resultado de la suma en 4CC34F0. Ahí ponemos otro BPM:




Si damos a continuar la siguiente vez que para Olly lo hace en 4E9BC0 donde comprueba si el valor almacenado en 4CC34F0 (que es donde se guardó el resultado de la suma 3E8 + 1C1C = 2004) es distinto de 0.




Si es así va a 4E9BD9 donde si entramos con F7 en el CALL 4F89B0 vemos que esta rutina transforma ese valor hexadecimal en decimal (2004h = 8196d), pero de una manera curiosa, ya que lo deja en orden invertido, o sea lo transforma en 6918. Este valor está guardado en 5950C0 cuando llegamos al RET de esta función, entonces ponemos en 5950C0 otro BPM:





Al continuar para de nuevo en 4E994Fpor el BPM que tenemos en 5950C0, lo guarda en EAX, lo empuja a la pila:




Así que vamos traceando con cuidado con F8 hasta que llegamos a:

004E99BD 004E99C3 004E99C5 004E99C8	· 50	B <mark>SHORT 004E99DB</mark> MOVSX EAX, <mark>BYTE PTR DS:[ESI]</mark> PUSH EAX	ASCII "6918"
004E99C9	FF15 7C67590()	CALL_DWORD PTR DS:[59677C]	
004E99CF 004E99D2 004E99D3 004E99D9 004E99DB 004E99DF	• 4E • 81FE C0505900 • 73 EA > 8B4424 18 M	ADD ESP, <mark>4</mark> DEC ESI DEC ESI CMP ESI, <mark>OFFSET METSIM.005950C0 UNB SHORT 004E99C5 OV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+18] EC EAX OV DWORD PTR SS:[ESP+18].EAX</mark>	ASCII "6918"
004E99E0 004E99E4	:_ 894424 18 :^ 0F85 5BFFFFF(<mark>L</mark> J	OV DWORD PTR SS:[ESP+18],EAX NE 004E9945	

Ahí entramos con F7 y esta rutina le da la vuelta al número 6918, dejándolo en 8169, que ahora ya es 1C1C + 3E8 = 2010h = 8169 y lo deja escrito en 4CA1CF4:

```
004E9600 | - A1 B0505900 | MOV EAX, DWORD PTR DS: [595080] | 8A4C24 04 | MOV CL, BYTE PTR SS: [ARG.1] | 004E9609 | 004E9608 | 004E9610 | 004E9611 | 004E9611 | 004E9611 | 004E9616 | C3 | MOV BYTE PTR DS: [EAX], CL | MOV EAX, DWORD PTR DS: [595080] | INC EAX | MOV EAX, DWORD PTR DS: [595080] | EAX | RETN
```


Y ahí le ponemos otro BPM:




Ahora damos a continuar de nuevo y paramos en 556C9E conde copia las 3 últimas cifras del número 8196 en 4CBFBF0:



Así que ahí también ponemos otro BPM para ver qué hace con eso:



Volvemos a pulsar F9 y paramos en 5260ED donde pone en EAX el valor que habíamos guardado de la celda 08 (0808) y después compara si el valor que tenemos está entre 1 y 1A.




En nuestro caso la comparación nos lleva a tomar el salto a 526210.

Nos falta saber si la condición correcta es que el valor debe estar entre 1 y 1A, o debe ser <=0 y >= 1A. Como es imposible que con 2 bytes hexa se represente un número negativo y no tiene sentido que el valor sea 0, porque ese es el valor que se leería en caso de no haber mochila puesta, vamos a suponer que la condición a cumplir es que el resultado de leer la celda 8 debe cumplir estar entre 1 y 1A.

```
-** Manipulando bytes: que hay en la celda 08? **-
```


Parece que tenemos la primera pista, lo que vamos a hacer es reiniciar todo el proceso desde el principio y poner como valor de retorno de RNBOsproRead de la celda 08 el valor 14. Así que cuando llegamos a 5260F6 cumplimos las 2 comparaciones:




y entonces seguimos traceando con F8 ya que el valor está en EAX y queremos saber qué hace con él, así que llegamos hasta 52611C, donde pone en CL el contenido de EAX+EDI.




En EDI tenemos el valor 50EAE27 dirección a partir de la cual tenemos el abecedario en mayúsculas




Como en EAX tenemos guardado el valor 14 resultante de leer la celda 08, lo que está haciendo es transformar ese número en una letra mayúscula en este caso en "T", que en la línea 52611F guarda en la dirección 4CC34F0, y ahí le ponemos un BPM (ya había un BPM puesto ahí antes):



Si damos a continuar llegamos hasta 556CA4:




Donde copia esa letra "T" que teníamos guardada en donde teníamos guardado el numero 8196, formando una cadena alfanumérica con esa letra y las 3 últimas cifras del número, o sea T196:




Como el BPM ya está puesto de antes pulsamos F9 para continuar, y paramos en 556C9E donde copia esta cadena alfanumérica en 4CA1CF4:







Como allí ya había un BPM continuamos con F9 hasta que para en 522D9D, ahí guarda el el primer carácter de la cadena alfanumérica y si seguimos con F8 hasta 522DB1 guarda ese carácter en 4CBFBF0:




Pues parará 3 veces más aquí de manera que al final tendremos en 4CBFCF0 copiada la cadena alfanumérica completa:




Después de poner un BPM a la cadena completa volvemos a pulsar F9 parará 2 veces para escribir en 4CC34F0 y después en 1CA1CF4, por lo tanto podemos deshabilitar esos 2 BPM:



Damos F9 para continuar de nuevo y para en 556C9E para copiar la cadena alfanumérica desde 4CBFBF0 a 4CC22BC, donde pondremos un nuevo BPM:



Y ahora si pulsamos F9 llegamos por fin al objetivo que perseguimos. Paramos en 5212C4 donde estamos en medio de un gran bucle en el que se va comparando nuestra cadena alfanumérica con las que hay en una tabla enorme que se encuentra a partir de la dirección 4C9E1A8:



Tiene toda la pinta de que nuestra cadena T196 debe coincidir con alguno de los existentes en esa tabla. Sin embargo y como es natural no hemos tenido suerte ⊗, no está nuestra cadena en esa tabla.

```
-** Apuntando a matar **-
```

Bueno pues antes de reiniciar vamos a elegir una cadena cualquiera de las de ahí arriba, por ejemplo, la primera P002.

Haciendo el proceso que hemos visto al revés, para que tengamos esa cadena cuando lleguemos al punto de comparación, debemos poner como respuesta a la celda 08 el valor 10, ya que al ser la letra P la que está en la decimosexta posición del abecedario. Transformando 16 d a hexadecimal tenemos 10 h.

Para obtener el 002d sólo tenemos que poner como respuesta a la celda 1C el valor 02h. Así ya podemos modificar la función RNBOsproRead para que haga esto automáticamente, además de mantener los valores de las celdas 00 y 30 con los que parece que no trabaja. El resultado es:

Haciendo esta modificación y las que hemos visto antes para el resto de funciones y guardando los cambios en la dll, ejecutamos el programa y:




Ha desaparecido el cartel inicial de que no encuentra protección, sin embargo nos sigue diciendo que es una versión DEMO y además hay algunos módulos que no están disponibles.

Podemos ver que el USB Key Number es 5660 d que es 1234h, que es el valor que dimos como respuesta a la celda 00 del dongle. Y después de tracear mucho he visto que no hace nada relevante con la respuesta a la celda 30, por lo que lo único que se me ocurre es ir probando con distintos números de la tabla que vimos anteriormente.

Eso hice y una de las veces probé con T808, con lo que el injerto quedó:

Guardé los cambios y:



Ya lo tenemos todo a full. MISION CUMPLIDA!!

-** Resumiendo **-

Hemos podido ver que aunque un poco enrevesado por la continua copia de valores arriba abajo, haciendo un seguimiento cuidadoso de todos los cambios es fácil deducir cuál debe ser el contenido de las celdas que se leen de la pastilla. El trabajo se ha hecho mucho más fácil gracias al nuevo Olly que permite colocar todos los BPM que quieras. También hubiera podido hacerse utilizando el Olly 1.10 pero al tener la limitación de 1 sólo BPM y los 4 HWBP nos hubiera costado bastante más.

En fin se ha visto lo que decíamos al principio, los desarrolladores confían toda la protección a la pastilla, y si ésta no se implanta bien es relativamente fácil romperla sin disponer de la original.

Es más como la protección está implantada en la dll y no han variado el esquema original, la dll modificada nos permite la ejecución incluso de las nuevas versiones del programa, todo un lujo.

Un saludo a todos y hasta el próximo