Software:	Canasta 5.0
Objetivo:	Keygen
Herramientas:	OllySND, RadASM
Cracker:	lv!n\$on
Fecha:	8/03/2012
Tutorial N°	8


Downloads:

Canasta 5.0: http://www.mediafire.com/?ddrlssmvzwokwjb
Keygen Source Code: http://www.mediafire.com/?dlbrnpm4v5aw4br

En la introducción al Cracking hay un tuto acerca de Canasta 5.0 un juego de cartas donde se pesca el serial, pero aquí, trataremos de hacerle un Keygen. Así, vamos aprendiendo mutuamente acerca del keygening que requiere más dedicación porque hay algoritmos no aptos para newbies. ©

No creo que éste sea el caso porque es algo sencillo. Bueno, eso creo. Veremos poco a poco como se analiza la rutina del serial y como extrapolarlo al generador de clave que trataremos de programar.

Comencemos a ver cómo nos va.




Tenemos un botón inactivo y la clave debe tener 6 dígitos.



Tipeo solo el nombre:



Luego, Voy a "M" en Olly y buscaré esa string en Memoria.



Para en:



Seleccionamos el nombre y le ponemos un Memory BreakPoint:



Luego, tipeemos cualquier cosa en el edit del serial y para en:



Vamos dando F9 hasta ver el primer nombre de la lista negra: TNO.

Debajo de todos los nombres, está la CALL que se encarga de la rutina del serial.

```
        00483FCA
        . E8 2 CALL canasta.00483CFC

        00483FCF
        . 8085 LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-201]

        00483FD5
        . 8095 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-301]

        00483FDB
        . 33C9 NOR ECX,ECX

        00483FDD
        . 8408 MOU CL,BYTE PTR DS:[EAX]
```

Le damos ENTER para ver que hay por dentro. Y caemos aquí:

Vamos hasta la rutina para comenzar a trabajar de una vez.

Bajemos hasta ver la famosa rutina:

```
MOUZX EAX, BYTE PTR SS: [EBP+EAX-118]
                                                  BYTES DEL NOMBRE
MOU EDX,[LOCAL.3]
ADD EDX,1
CALL canasta.00403D58
IMUL EDX
CALL canasta.00403D58
MOU EDX,[LOCAL.3]
CMP EDX,14
CALL canasta.00403D50
IMUL DWORD PTR DS:[EDX*4+4EB5D8]
CALL canasta.00403D58
MOV [LOCAL.5], EAX
                                                  ;[LOCAL 5]==12E21C
MOV EAX,[LOCAL.5]
                                                  :[LOCAL 5] == 12E21C
                                                  ;[LOCAL 4]==12E220
ADD [LOCAL.4], EAX
CALL canasta.00403D58
INC [LOCAL.3]
                                                  ; INC HASTA 7 [LARGO DE MI
                                                  :DEC HASTA 0 EL LARGO DEL
DEC [LOCAL.6]
                                                  serial final en hexa a e
MOV EAX.[LOCAL.4]
```

Esa es toda la rutina. Lo que está en rectángulos azules no lo tomaremos en cuenta para nuestro Keygen. Con la magia de la edición, veamos esa misma rutina pero sin los rectángulos azules para hacernos una idea más clara de cómo sería la rutina final.

```
MOUZX EAX, BYTE PTR SS:[EBP+EAX-118]
                                                               Mueve byte a byte los cars del nombre.
 MOV EDX,[LOCAL.3]
                                                               Mueve contador a EAX.
 ADD EDX.1
                                                               Suma 1 al contador.
 MOU EDX,[LOCAL.3]
                                                               Mult cada carácter * su pocisión.
                                                               Mueve contador a EDX.
 IMUL DWORD PTR DS:[EDX*4+4EB5D8]
MOV [LOGAL.5],EAX
                                                               Mult cada car * valor constante.
                                                               Guarda result en buffer1
 MOU EAX,[LOCAL.5]
                                                               Mueve contador de buffer1 a EAX.
 ADD [LOCAL.4] EAX
                                                               Suma EAX con Constante.
 INC [LOCAL.3]
                                                               Incrementa contador1.
 DEC [LOCAL.6]
                                                               Decrementa contador2
                                                               Sigue
MOU EAX,[LOCAL.4]
                                                               Mueve serial en hexa a EAX.
```

¡Qué cambio! Así, se ve mejor.

Si le ponen un BP al principio podrán ver como funciona. Quiten el BPM y den Run.

Escriban por ejemplo: Ivinson en el bloc de notas, cópienlo y péguenlo en el form de registro de Canasta. De esa manera, parará de una vez con el nombre completo. Porque si escriben uno por uno, se pausará y será más incómodo estar dando F9 por cada carácter.

Pueden ver algunos comentarios que hice en la imagen superior.

Pero de todas maneras aquí les explicaré bien como es su funcionamiento.

Esta función usa una tabla de valores constantes para cada posición de los caracteres.

Obsérvenla:

CONSTANTES 004EB5D8 D9 00 00 00 63 00 00 00 004EB5E0 58 00 00 00 22 00 00 00 004EB5E8 3E 00 00 00 93 00 00 00 004EB5F0 F0 00 00 00 08 00 00 00 004EB5F8 34 00 00 00 62 00 00 00 004EB600 1B 00 00 00 BF 00 00 00 004EB608 D7 00 00 00 **B9** 00 00 00 004EB610 6F 00 00 00 4A 00 00 00 004EB618 5A 00 00 00 B2 00 00 00 004EB620 84 00 00 00 24 00 00 00 004EB628 11

Para encontrar esa tabla pueden dar Follow in Dump cuando tracen hasta el segundo IMUL de la rutina.

La instrucción es ésta:

IMUL DWORD [EDX*4+4EB5D8]

Como IMUL multiplica EDX por EAX y guarda en EAX y en el caso que el resultado sea mayor a un DWORD, guarda el resto en EDX. Arriba vemos que multiplica EDX que será la posición del carácter por 4 más la posición 4EB5D8.

Veamos, por ejemplo, como funciona la instrucción arriba mencionada IMUL DWORD [EDX*4+4EB5D8] con el segundo carácter de mi nombre.

De acuerdo a la tabla de constantes, a la posición 2 le corresponde el número 63h. Aquí, tienes los 2 primeros DWORD's de la tabla. Vemos el D9h para la primera posición y el 63h para la segunda.

004EBB5D8 D9 00 00 00 **63** 00 00 00 00

Entonces, cuando multiplique el primer carácter del nombre, en mi caso, en AL estará el 49h ["I"] y como es el primer carácter, EDX (contador) valdrá 1. [EDX*4+4EB5D8] sería 1*4==4 + 4EB5D8 (Inicio de la tabla de constantes) el resulta será el contenido del primer DWORD o sea, D9h. Por lo tanto, al ser IMUL, multiplicará D9h * 49h, y cuando EDX valga 2, [EDX*4+4EB5D8] apuntará al segundo DWORD 63h y así hasta llegar al final del largo del nombre. Como mi nombre tiene 7 letras, loopeará 7 veces llegando hasta F0h que es el 7mo DWORD de la tabla de constantes.

Función de la rutina:

Miren como usa los valores de la tabla de constantes.

En **rojo** las constantes y en **azul** los caracteres de mi nombre.

```
1) MULT 1er car "I" [49] * 1==[49] ;[Posición 1]
2) MULT 1er car "I" [49] * D9==[3DE1] ;[1er Byte del DWORD 1]
```

- 3) MULT 2ndo car "v" [76] * 2==[EC] ;[Posición 2] 4) MULT EC * 63==[5B44] ;[2ndo Byte del DWORD 2]
- 5) SUMA 5B44 + 3DE1==[9925]
- 6) MULT 3ER car "i" [69] * 3==[13B] ;[Posición 3] 7) MULT 13B * 58==[6C48] ;[3er Byte del DWORD 3]
- 8) SUMA 6C48 + 9925==[1056D]
- 9) MULT 4to car "n" [6E] * 4==[1B8] ;[Posición 4] 10) MULT 1B8 * 22==[3A70] ;[4to Byte del DWORD 4]

.-<|v!n\$on - Ing. R3v3rS!v0>-.

CLS T3aM-No CoMp3t3Nc3

11) SUMA 1056D + 3A70==[13FDD]

12) MULT 5to car "s" [73] * 5==[23F] ;[Posición 5]

13) MULT 23F * 3E==[8B42] ;[5to Byte del DWORD 5]

14) SUMA 13FDD + 8B42==[1CB1F]

15) MULT 6to car "o" [6F] * 6==[29A] ;[Posición 6]

16) MULT **29A** * **93**==[**17E6E**] ;[6to Byte del DWORD 6]

17) SUMA 1CB1F + 17E6E==[3498D]

18) MULT 7mo car "n" [6E] * 7==[302] ;[Posición 7]

19) MULT **302** * **F0**==[**2D1E0**] ;[7mo Byte del DWORD 7]

20) SUMA 2D1E0 + 3498D==[61B6D]

RESULTADO FINAL==61B6D

En decimal==400237

Nombre: Ivinson Serial: 400237

ALGUNOS DETALLES.

Probando el keygen, me di cuenta que el máximo de caracteres para el nombre es de 18 y que a partir de ciertos dígitos en el nombre el serial tenía un largo de 7 y el cual tiene que tener 6 dígitos solamente. Y si borraba el primero o el último carácter que me daba el keygen para cada nombre dejando solo 6, funcionaba perfectamente porque se habilitaba el botón "OK".


Ej. Serial: 1234567. Si borro el 1, queda 23456. Serial definitivo.

Por lo que, la solución que se me ocurrió fue después que el keygen escribía la clave correcta en el edit2, llamara a GetDlgltemTextA,

cogiera el largo y lo compara con 6 y si era mayor, moviera la string de la clave a ESI y hacía INC ESI. Luego, lo pusiera en el edit2 de nuevo. ©

KEYGENING

Como siempre, abramos RadASM y creamos un nuevo proyecto.



Y hacemos la interface.





ARCHIVO .ASM

Como siempre les digo. El único código que agregué está en fondo azul. Comentarios en ;rojo.

```
.386
.model flat, stdcall ;32 bit memory model
option casemap: none; case sensitive
include CanastaKeygen.inc
.code
start:
    invoke GetModuleHandle,NULL
              hInstance.eax
 invoke InitCommonControls
               DialogBoxParam,hInstance,IDD DIALOG1,NULL,addr
    invoke
DIgProc, NULL
    invoke ExitProcess,0
DlaProc proc
hWin:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,IParam:LPARAM
              eax,uMsg
    .if eax==WM INITDIALOG
     .elseif eax==WM COMMAND
```

.-<lv!n\$on - Ing. R3v3rS!v0>-.

CLS T3aM-No CoMp3t3Nc3

```
MOV [buffer const+20h],34h
MOV [buffer const+24h],62h
MOV [buffer const+28h].1Bh
MOV [buffer const+2Ch],0BFh
MOV [buffer const+30h],0D7h
MOV [buffer_const+34h],0B9h
MOV [buffer const+38h],6Fh
MOV [buffer const+3Ch],4Ah
MOV [buffer const+40h],5Ah
MOV [buffer const+44h],0B2h
MOV [buffer const+48h],84h
MOV [buffer const+4Ch],24h
MOV [buffer const+50h],11h
    mov eax,wParam ;Pasamos el control a EAX.
    .if eax!=0
.if eax==1005
invoke GetDlgItemText,hWin,1001,addr nombre,20; Coge el texto.
mov [largo_del_nombre],eax ;Guardamos el largo.
CMP [largo_del_nombre],4 ;Compara el largo con 4.
JBE MAS_CAR; Salta a mostrar el MsgBox "min 5, max 18"
CMP [largo_del_nombre], 19 ;Compara largo con 19.
JAE MAS_CAR ;Si es igual o mayor a 19. MsgBox "min 5, max 18".
LEA ESI,[nombre] ;Si no, mueve el nombre a ESI.
prueba_letras: ;Bucle para ver si hay solo letras.
MOV AL. BYTE PTR DS: [ESI]
INC ESI
TEST AL,AL
JE rutina1
CMP AL,41h ;41h == "A" si un car es menor que 41h, no es una letra.
JB solo_letras ;Salta a MsgBox "Solo letras"
JMP prueba letras :Sigue chequeando los ca
rutina1:
XOR EAX, EAX; Limpia EAX.
;D96358223E93F00834621BBFB96F4A5AB2842411---Constantes
MOV [buffer1],0 :Inicia buffer1 a "0"
```

.-<lv!n\$on - Ing. R3v3rS!v0>-.

CLS T3aM-No CoMp3t3Nc3

CLS 13aM-No Co

```
rutina:
 LEA ESI,[nombre] ;Mueve el nombre a ESI.
 proceso: ;Comienza el proceso de creación de la clave.
 MOVZX EAX, BYTE ptr [ESI] ; Mueve cada byte a EAX.
 INC ESI ;Prepara el siguiente carácter.
 MOV EDX, [buffer1]; Buffer1 o contador1 a EDX.
 ADD EDX,1 ;Le suma 1.
 IMUL EDX; Multiplica EDX x EAX.
 MOV EDX, [buffer1]; Buffer1 o contador1 a EDX.
 IMUL [EDX*4+buffer_const]; Mult result * constant de la tabla.
 MOV [suma1], EAX; Va guardando
 MOV EAX, [suma1]; Mueve a EAX para luego sumar.
 ADD [suma2], EAX; Va sumando y guardando en var. Suma2.
 MOV EAX, [largo_del_nombre]; Mueve largo a EAX.
               ;Resta uno al larg
 DEC EAX
 MOV [largo_del_nombre], EAX ; Guarda el result en esa var.
 INC buffer1 ;Incrementa el contador.
 CMP [largo_del_nombre],0 ; Se acabaron los cars.?
 JNZ proceso; Si no, sigue procesando cars.
 MOV EDX,[suma2]; Mueve la suma total a EDX.
Llama a wsprintf para pasarlo a decimal.
invoke wsprintf, ADDR serialbuffer, ADDR formatodec, edx
INVOKE SetDlgItemText,hWin,1002,addr [serialbuffer]
XOR EAX, EAX; Limpia EAX.
Coge la escrito en edit2 con GetDlgItemTextA.
INVOKE GetDlgItemText,hWin,1002,addr largo_final,20
CMP EAX,6 ;¿Tiene 6 dígitos el serial?
JBE SEGUIR ;Si es menor o igual a 6, sigue normal.
LEA ESI,[serialbuffer] ;Si es mayor a 6, lo mueve a ESI.
INC ESI ;Le quita el primer dígito al serial final.
INVOKE SetDIgItemText,hWin,1002,addr [ESI] :Lo escribe de nuevo.
SEGUIR:
MOV [suma2],0 ;Limpia los buffer, por si metemos otro nombre.
MOV (suma1).0: Limpia los buffer, por si metemos otro nombre
```

-8<-

end start

.-<Iv!n\$on - Ing. R3v3rS!v0>-.

CLS T3aM-No CoMp3t3Nc3

```
.elseif eax==1006 ;Si presionamos el botón "About"...
invoke MessageBox,hWin,addr titulomsg ,addr textomsgbox,MB OK
.endif
    .endif
    jmp fin ;Salta al final.
    MAS_CAR: ;MsgBox "Más caracteres"
    INVOKE MessageBox,hWin, addr texto,addr titulo,MB_OK
    RET
    solo_letras: ;MsgBox "Más letras".
    INVOKE MessageBox,hWin, addr texto2,addr titulo,MB_OK
RET
fin:
•********************************
    .elseif eax==WM CLOSE
         invoke EndDialog,hWin,0
    .else
                  eax,FALSE
         mov
         ret
    .endif
             eax,TRUE
    mov
    ret
DlgProc endp
```

ARCHIVO .INC

include windows.inc include kernel32.inc include user32.inc include Comctl32.inc include shell32.inc includelib kernel32.lib includelib Comctl32.lib includelib Shell32.lib includelib shell32.lib

DIgProc PROTO :HWND,:UINT,:WPARAM,:LPARAM

.const

IDD DIALOG1 equ 101

.data?

hInstance dd?

, .data

nombre dd 20 dup (0)

largo_del_nombre dd 2 dup (0)

buffer1 dd 2 dup (0)

suma1 dd 4 dup (0)

suma2 dd 4 dup (0)

buffer_const dd 50 dup (0)

buffer2 dd 4 dup (0) largo_final dd 5 dup (0)

formatodec db '%lu',0 serialbuffer dd 20 dup (0)

PROBANDO EL KEYGEN



PROBANDO EL SERIAL



Se habilitó el botón. Aceptemos.

.-<lv!n\$on - Ing. R3v3rS!v0>-. CLS T3aM-No CoMp3t3Nc3



Por fin, terminamos. Keygen listo. Gracias por leer.

Contacto: <u>ipadilla63@gmail.com</u>

Frases célebres:

Solo sé que no crackeo nada.

Crackear o no crackear.

Primero crackeo, luego existo.

Hasta el tuto 9. See you.