Fuerza bruta mediante inyección de código

Programa:	Windows Live Password Recovery Decrypt your Windows Live passwords instantly!	
Protección:	ninguna	
Descripción:	Programa para recuperar contraseñas del MSN	
Dificultad:	Algo mayor de pequeña	
Herramientas:	OllyDBG + IIDKing v2.01	
Objetivos:	Obtener un serial	
Cracker:	Orniaco	

Introducción

El programa en cuestión está escrito de Microsoft Visual C++ 7.0 que no presenta ninguna protección salvo la introducción del habitual serial. El programa tiene una rutina que hace ciertas comprobaciones con el serial suministrado para establecer su validez.

Encontrando a chico bueno-chico malo

Arrancamos el programa y procedemos al intento de registro del programa, a través del botón "Register Now". Sólo podemos escribir 13 caracteres y al presionar el botón OK obtenemos:






Abrimos el programa con Olly y buscamos la cadena "Invalid registration code", no la encontramos pero si la cadena "Thanks for registering!"

Address	Disassembly	Text string
	ASCII "P\äõ" ASCII "bu²".0	
0040520A	DD Windows0041D698 DD Windows0041D698	ASCII "Thanks for registering!" ASCII "Thanks for registering!"
00405214	ASCII "╬₽∎Ū",0	•
00405228	DD Windows0041D688	ASCII "Registration"

llegamos a la dirección 0040520^a, pero el analizador de Olly se ha hecho un lío y nos muestra lo siguiente:

```
00405207 6A DB 6A CHAR 'j'
00405208 40 DB 40 CHAR '@'
00405209 68 DB 68 CHAR 'h'
0040520A 98D64100 DD Windows_0041D698 ASCII "Thanks for registering!"
0040520F 98D64100 DD Windows_0041D698 CHAR 'h'
0040520F 98D64100 DD Windows_0041D698 ASCII "Thanks for registering!"
00405213 8B DB 8B
00405214 CE E8 DC EA ASCII "The"",0
DB 80
00405214 6A DB 6A CHAR 'j'
```

apretando con el botón derecho en código y elegimos "Analysis" y luego "Remove análisis from module"



Se obtiene una visión esclarecedora:

```
004051E4
004051E8
004051E9
004051EE
004051F6
004051F6
004051F8
004051FD
004051FD
00405202
00405202
                                                                                                                                                                                                                  LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
PUSH ECX
MOU FCX,Windows .00426108
CRLL Windows .004027A0
CMP EAX,1
                                                                                           8D4C24 04
                                                                                         51
B9 08614200
E8 ADDSFFFF
                                                                                        83F8 01
75 2D
8D5424 04
52
                                                                                                                                                                                                                 UNZ SHORT Windows_.00405225

LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+4]

PUSH EDX

MOV ECX,Windows_.00426108

CALL Windows_.004026D0

PUSH 40

PUSH Windows_.0041D698

PUSH Windows_.0041D698

MOV ECX,ESI

CALL Windows_.00413CF6
                                                                                        52
B9 08614200
E8 C9D4FFFF
6A 40
68 98D64100
68 98D64100
8BCE
E8 DCEA0000
6A 00
  00405207
00405209
0040520E
00405213
00405215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ASCII "Thanks for registering!"
ASCII "Thanks for registering!"
                                                                                                                                                                                                                  CALL Windows_.00413CF6
                                                                                        6A 00
8BCE
E8 02D40000
EB 13
6A 30
68 88D64100
68 6CD64100
8BCE
 0040521H
0040521C
0040521E
00405223
00405225
                                                                                                                                                                                                                     MOV EČX,ESI
                                                                                                                                                                                                                     CALL Windows_.00412625
JMP_SHORT Windows_.004
                                                                                                                                                                                                                  UNP SHUKT WINDOWS_.0044
PUSH 30
PUSH Windows_.0041D688
PUSH Windows_.0041D66C
MOV ECX,ESI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ASCII "Registration"
ASCII "Invalid registration code"
                                                                                                                                                                                                         CALL Windows .00413CF6
MOV EAX, DWORD PTR SS:[ESP+4]
ADD EAX, DWORD PTR SS:[ESP+4], -1
HOV DWORD PTR SS:[ESP+10], -1
LEA ECX, DWORD PTR DS:[EAX+C]
OR EDX, FFFFFFF
LOCK XADD DWORD PTR DS:[ECX], EDX
DEC EDX
TEST EDX, EDX
POP ESI
JG SHORT MILE
MOVE TAX DECK TO THE TO THE
  00405227
00405220
00405231
00405233
00405238
                                                                                        8BCE
E8 BEEA0000
8B4424 04
83C0 F0
C74424 10 FFFF
8D48 0C
83CA FF
F0:0FC111
4A
 0040523C
0040524F
0040524P
0040524D
00405252
00405252
00405252
00405257
00405259
00405259
00405258
00405258
00405258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LOCK prefix
                                                                                         85D2
5E
7F 08
8B08
                                                                                                                                                                                                                  US SHORT Windows .0040525F
MOV ECX, DWORD PTR DS:[EAX]
MOV EDX, DWORD PTR DS:[ECX]
PUSH EAX
CALL DWORD PTR DS:[EDX+4]
MOV ECX, DWORD PTR SS:[ESP+
MOV DWORD PTR FS:[0], ECX
                                                                                           8B11
                                                                                           884C24 04
64:890D 0
  0040525F
00405263
    00405260
                                                                                           83C4 10
                                                                                                                                                                                                                    ADD ESP,10
```

La rutina 004027A0 chequea el serial introducido, si es correcto devuelve en EAX el valor 1. Le ponemos un BP en la dirección 004051EE.

Al reiniciar el programa e introducir el serial, se para y si analizamos un poco el código y la pila tenemos que la instrucción 004051E4 LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+4] carga en ECX el valor de la pila que apunta al serial.

La instrucción 004051E8 PUSH ECX empuja ese valor a la pila quedando de esta manera:

```
0012E688 ,0012E690
           0041D424
0012E68C|
                     Windows_.0041D424
0012E690
           00A463A8
                     ASCII "123456789ABCD"
i 0012E694
           0012E7D4
                     Pointer to next SEH record
0012E698
           0041B2E8
                     SE handler
0012E69C
           00000000
           004120D6|RETURN to Windows_.004120D6
-0012E6A01
```

Una vez llamada la rutina comprobadora del serial, la pila queda así:

```
0012E68C 0041D424 Windows_.0041D424

0012E690 00A463A8 ASCII "123456789ABCD"

0012E694 0012E7D4 Pointer to next SEH record

0012E698 0041B2E8 SE handler

0012E69C 00000000

0012E6A0 004120D6 RETURN to Windows_.004120D6
```

Método Prueba-Error

La idea es construir seriales al azar en la dirección 00A463A8. Llamar a la rutina comprobadora hasta que sea válido.

```
8D4C24 04
51
B9 08614200
E8 ADD5FFFF
83F8 01
                                                        LEA ECX, DWORD PTR SS:[ESP+4]
PUSH ECX
MOV ECX, Windows_.00426108
004051E8
004051E9
 004051EE
                                                        CMP EAX,1
                        75 2D
8D5424 04
004051E6
                                                        LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
PUSH EDX
 004051F0
004051F0
                       52
52
89 08614200
E8 C9D4FFFF
6A 40
68 98D64100
FF7424 0C
004051FC
004051FD
00405202
00405207
00405209
00405208
00405213
00405213
00405215
00405216
00405216
00405216
00405216
00405226
00405228
00405228
                                                         MOV ECX, Windows_.00426108
                                                        CALL Windows .004026D0
PUSH 40
PUSH Windows .0041D698
PUSH DWORD PTR SS:[ESP+C]
                                                                                                                                   ASCII "Thanks for registering!"
                       90
8BCE
                                                         MOV ECX.ESI
                                                        CALL Windows
PUSH 0
                                                                                   _.00413CF6
                       ES DCEA0000
6A 00
8BCE
                                                        MOV ECX,ESI
                      E8 02D40000
EB 13
>E9 D6650100
90
90
                                                        CALL Windows_.00412625
JMP SHORT Windows_.004
JMP Windows_.0041B800
                                                        NŎP
                                                        PUSH Windows_.0041D66C
MOV ECX.ESI
0040522C
00405231
                        68 6CD64100
8BCE
                                                                                                                                   ASCII "Invalid registration code"
```

Si el serial es inválido saltamos a una zona del código que está vacía donde escribiremos nuestro código (0041B800):

```
        0041B800
        8B4C24 04
        MOV ECX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
        puntero a serial construimos

        0041B804
        C781 00010000
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+100],33323130
        nuestro

        0041B816
        C781 08010000
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+104],37363534
        nuestro

        0041B822
        C781 06010000
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+10C],46454443
        alfabeto

        0041B82C
        06731
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+10C],46454443
        "0123456789ABCDEF"

        0041B833
        8981 10010000
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+110],EAX
        semilla de azar

        0041B839
        C781 14010000
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+114],7FFFFFFF
        numero maximo


        0041B840
        98
        MOV DWORD PTR DS:[ECX+118],41A7
        multiplicador

        0041B84E
        DBE3
        FINIT
        FINIT
```


Nuestro código va a tener cinco variables, a saber:

[1] El serial, "123456-789ABC", que estará en DS:[ECX], en mi caso la dirección 00A463A8.

- [2] El alfabeto, "0123456789ABCDEF", que estará en DS:[ECX+100] en mi caso la dirección 00A464A8.
- [3] La semilla de los números aleatorios que estará en DS:[ECX+110] en mi caso la dirección 00A464B8.
- [4] El número máximo de la rutina de números aleatorios, 7FFFFFFh, que estará en DS:[ECX+114] en mi caso la dirección 00A464BC.
- [5] El número multiplicador de la rutina de números aleatorios, 16807, que estará en DS:[ECX+118] en mi caso la dirección 00A464C0.




La rutina generadora de números aleatorios fue descrita en un tutorial anterior "Números aleatorios en ensamblador usando el coprocesador"



Al analizar el código de la rutina comprobadora del serial se deduce que éste debe contener 13 caracteres dígitos hexadecimales y con un guión en la posición séptima:

Por último si modificamos la instrucción 40520E por la que aparece subrayada:



Obtendremos el serial en el Messagebox:



Método Fuerza Bruta

La idea es construir, uno a uno, todos los seriales en la dirección 00A463A8. Llamar a la rutina comprobadora y anotar los que sean válidos. Si el serial es inválido saltamos a una zona del código que está vacía donde escribiremos nuestro código (0041B800):

```
MOV ESI,DWORD PTR SS:[ESP+4]
MOV ECX,0D
DEC ECX
CMP ECX,-1
                                                                                                           8B7424 04
B9 0D000000
49
 0041B804
0041B809
0041B80A
                                                                                                          99
83F9 FF
75 06
FF15 40C14100
83F9 06
                                                                                                                                                                                                                                     CMP ECX,6 CALL DWORD PTR DS:[(&KERNEL32.ExitProcess)] kernel32.ExitProcess
0041B80F
0041B815
0041B818
0041B81A
0041B81B
0041B81E
0041B820
0041B822
                                                                                                                                                                                                                                     MOV AL,BYTE PTR DS:[ECX+ESI]
CMP AL,39
                                                                                                          MOV AL,41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Windows_.0041B833
  0041B824
                                                                                                                                                                                                                                     CMP AL,46
  0041B828
 0041B82F
0041B820
                                                                                                                                                                                                                                     MOV AL,31
MOV BYTE PTR DS:[ECX+ESI],AL
  0041B82F
                                                                                                             EB D8
                                                                                                                                                                                                                                  JOHN SHOWN WINDOWS SHOWN THE SHOWN THE STREET OF THE STREET OF THE SHOWN THE
                                                                                                          C646 06 2D
C646 0D 00
C646 F4 0D
E9 9D99FEFF
```

La primera línea carga en ESI un puntero al serial (00A463A8). A continuación, se carga en ECX la longitud del serial.

ECX será la posición de la letra del serial que vamos a variar (incrementar), que será 0 para el primer carácter, 1 para el segundo, ..., y C para el último.

Si ECX = -1 hemos acabado el proceso de fuerza bruta y salimos del programa.

Si ECX = 6, estamos en el séptimo carácter, que siempre debe ser un guión, no lo alteramos y actuamos con el siguiente carácter que es el sexto.

Nuestro alfabeto será "123456789ABCDEF" porque hemos aprendido de la parte d Prueba-Error que el cero no genera ningún serial válido. De tal manera que para avanzar un carácter simplemente incrementamos su valor una unidad; excepto el carácter '9' (39) que debe pasar al 'A' (41)

y el carácter 'F' que debe ser sustituido por '1' e incrementar el carácter anterior

Con el resto de caracteres basta con:

Por ejemplo:

```
El serial siguiente a "111111-111111" es "111111-111112". El serial siguiente a "111111-111112" es "111111-111113". El serial siguiente a "111111-111119" es "111111-11111A". El serial siguiente a "111111-11111F" es "111111-111120". El último serial es "FFFFFF-FFFFF".
```

Antes de saltar a la rutina comprobadora nos aseguramos que el sexto carácter sea un guión (2D), la cadena ASCII tenga el carácter del final (0) y anotemos la longitud del serial donde el programa lo lee:

Ahora necesitamos escribir los seriales que vayamos cazando. Para ello vamos a saltar a una nueva dirección 0041B850 cuando el resultado de la comprobación sea positivo:

Vamos a incluir el siguiente código:

Nuestro código va a tener tres variables, a saber:

[1] El serial, "123456-789ABC", que estará en DS:[ESI], en mi caso la dirección 00A463A8.

- [2] El manejador del fichero, que estará en DS:[ECX+20] en mi caso la dirección 00A464C8.
- [3] La variable que contendrá el número de bytes escritos por la api WriteFile que estará en DS:[ECX+24] en mi caso la dirección 00A464CC.

Vamos a necesitar incluir las apis CloseHandle, CreateFileA, SetFilePointer y WriteFile que no son usadas en el programa. Para ello utilizo el programa IIDKing. Todas ellas residen en la librería Kernel.dll:



El propio programa nos indica como hacer las llamadas a las apis:

Below are the calls you can make to access your added functions...

Format style is: DLL Name::API Name->Call to API

kernel32.dll::CloseHandle->call dword ptr [43f0f0] kernel32.dll::CreateFileA->call dword ptr [43f0f4] kernel32.dll::SetFilePointer->call dword ptr [43f0f8] kernel32.dll::WriteFile->call dword ptr [43f0fc]

El código lo que hace es abrir un fichero llamado RegCoded.txt (que puede existir o no), posicionarse al final del fichero, escribir el serial, escribir un salto de línea (CR + LF), cerrar el fichero y volver a generar el siguiente serial.

Una última cosa, hay que tener la precaución de introducir inicialmente el serial del cual queremos partir y que tiene que estar formado por letras de nuestro alfabeto, por ejemplo:



Agradecimientos

A todos los CracksLatinos, en especial a Guan de dio y a +NCR por sus comentarios.