




Programa	Marine Aquarium 3	
Protección	Serial y limite	
Descripción	Un screensaver	
Dificultad	Pues	
DownLoad	softonic	
Herramienta	olly	
Cracker	La Calavera	Fecha

INTRODUCCION

Bueno esto sigue siendo como desde un principio solo para el aprendizaje y nada de piratería ;-)

AL ATAKE

Bueno comencemos lo primero analizarlo a ver si esta comprimido y con que esta compilado



bueno ahí tenemos los que nos dice el RDG veamos el exeinfo PE



bueno como ven ambos dicen que es un VC++ así que manos a la obra lo cargamos con el olly y nos muestra el EP

Address		dump	Disassembly
004894BB	r \$	55	PUSH EBP
004894BC		8BEC	MOU EBP, ESP
004894BE	۱.	6A FF	PUSH -1
004894C0	١.	68 D0034C00	PUSH MarineAq.004C03D0
004894C5		68 18004800	PUSH MarineAm 00480018

le damos a F9 y nos sale



bueno como ven nos pide que ingresemos el serial que hemos adquirido para registrar o TESTFISH para entrar en modo de prueba bien ingresamos un serial "calavera" que tiene un largo de 8 caracteres y le damos a OK y nos muestra



Bien vamos a ver entre las string si sale el dicho cartelito buscamos keycode y no sale nada, probemos con el TESTFISH a que si encontramos algo

0041EDF9	MOV ESI, MarineAq. 0055A960	ASCII	"calavera"
0041EED2	PUSH MarineAq.0055A960	ASCII	"calavera"
0041EEDF	PUSH MarineAq.0055A960	ASCII	"calavera"
0041EEE4	PUSH MarineAq.0055A83C	ASCII	"calavera"
0041EEF4	MOV ECX, MarineAq. 0055A960	ASCII	"calavera"
0041EF5E	PUSH MarineAq.004C6168	ASCII	"TESTFISH"
0041EF63	PUSH MarineAq.0055A960	ASCII	calavera"
0041EFC0	PUSH MarineAq.0055A960	ASCII	calavera"

pues no hay muchos que decir si estamos cerca no?? jejeje hacemos doble clic y caemos aquí

como ven en el recuadro lo compara con el serial de prueba si es igual entra en modo de demostración y un poco mas arriba vemos algo muy interesante 41EF3B un comparación con 14h osea 20 en decimal ponemos un BP en la comparación, aceptamos el mensaje y apretamos nuevamente en OK y cuando para en la comparación vemos

```
зньз
75 С6
                               CWL HT'RT
0041EF37
                                           MarineAg.0041EF01
               83FE 14
                              CMP ESI,14
MOU BYTE PTR DS:[EDX],BL
0041EF3B
               881A
0041EF40
                              POP ESI
               5E
                              MOU AL, BYTE PTR DS:[55AB6C]
0041EF41
                  13
               75
0041EF43
               AØ 6CAB5500
0041 FF48
ESI=000000008
<del>Jump from 0041EE</del>FF
```

como ven compara el largo de mi serial con 14h así que le damos a OK y pongo "calaveracalaveracala" :-) que es un largo de 20 decimal y le doy a OK, cuando para vemos que tenemos el largo correcto pero el serial ni ahí jajajaja, así que sigamos a ver donde nos lleva comenzamos a tracear

```
0041EF41 |. /75 13 JNZ SHORT MarineAq.0041EF56
0041EF43 |. |A0 6CAB5500 MOV AL,BYTE PTR DS:[55AB6C]
0041EF48 |. |50 PUSH EAX
0041EF49 |. |53 PUSH EBX
0041EF4A |. |E8 51F8FFFF CALL MarineAq.0041E7A0
0041EF4F |. |83C4 08 ADD ESP,8
0041EF52 |. |84C0 TEST AL,AL
0041EF54 |. |75 2E JNZ SHORT MarineAq.0041EF84
```

hasta el call traceamos y entramos en el y vemos

```
| 10041E79F | 50 | 100P | 50 |
```

bien analizamos un poco y veamos el final del call que valores sale EAX o AL para que estemos registrado

```
ADD ESP,4
XOR EAX,EAX
3041EB3F
               83C4
                     04
0041 EB42
               33CØ
                                CMP ECX,2
POP EDI
3041 EB44
               83F9 02
3041 EB47
3041EB48
               5E
                                POP ESI
                               POP EBY
3041 EB49
               5D
3041 EB4A
               5B
               0F94C0
                                SETE AL
3041 EB4B
               81C4 3401000(ADD ESP,134
3041EB4E
0041EB54
                                RETN
               90
                                NOP
3041EB55
```

como vemos primero pone a EAX en cero luego compara a ECX con 2 y luego setea si la comparación dio OK pone a EAX o AL en 1 si no lo deja en cero así que debemos buscar donde mete el 2 en ECX mirando un poco mas arriba vemos

```
0041EAFA
                    C705 A0A9550 MOU DWORD PTR DS:[55A9A0],2
E8 B5F7FFFF
83C4 04 ADD ESP,4
                    6A 00
0041EAFC
0041EB06
0041EB0B
                                        JMP SHORT MarineAq.0041EB2F
CALL MarineAq.0041EBC0
ADD ESP.8
                    EB 1F
E8 AB000000
0041EB0E
0041EB10
                    83C4 08
83F8 64
0041EB15
                                         CMP EAX,64
0041EB18
                    7C 03 JL SHORT MarineAq.0041EB20
83C0 9C ADD EAX.-64
3B05 90304C0 CMP EAX, DWORD PTR DS:[4C3090]
0041EB1B
0041EB1D
0041EB20
0041EB26
                    7D 07
                    C605 6EAB5500 MOU BYTE PTR DS:[55AB6E],1
8B4424 14 MOU EAX,DWORD PTR SS:[ESP+14]
0041EB28
0041EB2F
0041EB33
                    50
                                         PUSH EAX
                    E8 8591060<mark>0 CALL MarineAq.00487CBE</mark>
8B0D A0A9550(MOV ECX,DWORD PTR DS:[55A9A0]
0041EB34
0041EB39
0041EB3F
                    83C4 04
                                        HUU ESP,4
```

como ven en 41EAFC mueve un 2 a 55A9A0 y luego en 41EB39 lo mueve a ECX bien ahí tenemos la dirección a la cual debemos llegar así que como estamos parados en el inicio del call comenzamos a tracear y ver que salto evita caer en esta zona, vamos traceando y si miran un poco verán que el serial lo pasa a binarios así que yo me olvide de hallarlo así que seguimos traceando hasta esta dirección

```
0041EA2F
                3BE8
                                CMP EBP, EAX
                                       arineAq.0041EB2F
0041EA31
0041EA37
                0F85 F8000000
                                PUSH 8
                6A Ø8
0041EA39
                56
                                PUSH ESI
                E8 81010000
83C4 08
                                CALL MarineAq.0041EBC0
ADD ESP,8
0041EA3A
0041EA3F
0041EA42
                85CØ
                                TEST EAX, EAX
                0F85 E5000000
8B5424 14
0041 F044
                                MOU EDX, DWORD PTR SS: [ESP
0041EA4A
```

como ven el salto se va a efectuar y nos manda lejos de donde queremos llegar así que lo nopeamos y seguimos

```
85CØ
                             TEST EAX, EAX
               0F85 E5000000
0041EA44
               8B5424 14
                             MOU EDX, DWORD PTR SS: [ES
0041 EA 4A
                             PUSH EAX
0041EA4E
               50
                             LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESPUSH 0A
0041EA4F
               8D4C24 24
0041EA53
               6A ØA
                             PUSH ECX
0041EA55
```

el próximo es es y efectivamente también va a saltar así que lo nopeamos y seguimos

```
83FA 05
                            CMP EDX,5
0041 F07F
                                       Aq.0041EB2F
0041EA81
              0F84
                    A8000000
              84DB
                            TEST BL, BL
0041 EA87
           -
              0F85 A0000000
0041EA89
              A1 90304C00
                            MOU EAX, DWORD PTR DS:[4C3090]
0041EA8F
```

lo mismo nopeamos los 2 ya que van a la misma dirección y seguimos

ese como es un salto corto lo dejamos ya que no influye seguimos

como vemos este salto se va a efectuar y evita nuestra zona así que lo mismo NOP y seguimos traceando



bueno llegamos y como vemos el salto no se va a efectuar y llegamos al JMP que evita nuestra zona y si el sato se efectúa mete el dichoso 2 a nuestra dirección así que lo cambiamos por un JMP 41EAFA y le damos a F9 y arranca el panel de control del screensaver



vamos a Settings y vemos



como ven salen todos los peces que trae el programa



y esa es una captura del programa sin registrar de la misma ventana como ven el screensaver quedo registrado.

Bueno esto es para toda la maravillosa lista CracksLatinos y este es un regalito de cumple AÑOS

Daniel

