- 一,在python中,程序在执行的过程中产生的错误称为异常
- 二,在python中,所有的异常类都是Exception的子类,exception类定义在exceptions模块中

该模块在python的内建命名空间中,不需要导入就可以直接使用

- 1, 常见的异常
- 1) NameError: 尝试访问一个未声明的变量,会引发NameError
- 2) ZeroDivisionError: 当除数为0时,会发生ZeroDivisionError异常事实上,任何数值被0除都会导致ZeroDivisionError异常
- 3) SyntaxError: 当解释权发生语法错误时,会引发SyntaxError异常

SyntaxError是唯一一个不再运行时=发生的异常,它代表着python代码中有一个不正常的结构,使

得程序无法执行,这些错误一般在编译的时候发生,解释权无法把脚本转换为字节码 文件

- 4) IndexError: 当使用序列中不存在的索引时,会引发IndexError异常
- 5) KeyError: 当使用映射中不存在的键时,会引发KeyError异常
- 6) FileNotFoundError: 试图打开不存在的文件,会引发FileNotFoundError (python3.2以前是

IOError) 异常, 只限于与r有关的打开模式

- 7) AtrributeError: 当试图访问未知的对象属性时, 会引发AttributeError异常
- 三,异常处理: python中使用try-except语句处理异常,其中try用于检测异常,except用于捕获异常
- 1, 捕获简单异常

try:

#语句块

except:

#异常处理块

当try里面的某条语句出现错误的时候,程序就不在继续执行try中的其他语句,而是直接执行except里面的处理异常的语句

2, 捕获多个异常

try

#语句块

except 异常处理名称1:

#异常处理代码1

except 异常处理名称2:

#异常处理代码2:

. . . . . .

当发现try里面的语句出现错误时,会根据出现异常的类型选择执行except语句

如果一个except字句想要捕捉多个异常,并且使用同一种处理方式,在python2中可以在except的后面使用逗号连接多个异常名称,在python3中必须使用元组来表示,

在python2中: except NameError, FileNotFuondError:

在python3中: except (NameError, FileNotFuondError): 无论出现任何俩个异常的任何一种,都会执行except里面的语句

3, 捕获异常的描述信息:

通过一个except字句可以捕捉多个异常,无论出现任何俩个异常的任何一种,都会执行 except里面的语句

- 5, 如果try语句没有捕获到任何错误信息,就不再执行任何except语句
- 6,通常情况下,finally语句用于释放资源

注意:在python2.5之前,finally字句曾经不能与try-except或try-except-else字句一起使用,只能使用try-finally,但是这并不符合大部分程序员的习惯,在python2.5开始,finally字句可以与except字句和else字句自由结合,与try语句联合使用,python中try/except/finally语句的格式如下:

try:

#语句块

except A:

#其他A异常处理代码

except:

#没有异常处理代码

else:

#没有异常处理代码

finally:

#最后必须处理代码

注意: 1) try/except/else/finally出现的顺序必须是try----->except----->else----->finally即所有的except必须在else和finally之前,else必须在finally之前,而except A必须在except之前,否则会出现语法错误

- 2) else和finally都是可选的,而不是必须的,如果存在的话,finally必须在整个语句的最后位置
- 3) else语句的存在必须以except X或except语句为前提,如果在没有except语句的try语句中使用else语句会引发语法错误,也就是说,else不能与try-finally配合使用

## 四, 抛出异常

要想程序中主动抛出异常,可以使用raise和assert语句

- 1, raise语句(使用raise语句显示的抛出触发的异常)
- 1) 当raise语句指定异常的类名时,会创建该类的实例对象,然后引发异常 raise 异常类/raise 异常类对象/raise
- 2) 通过显示的创建异常类的实例,直接使用该实例对象来引发异常

```
index = IndexError ()
raise index
```

3)传递异常(不带任何参数的raise 语句,可以再次引发刚刚发生过的异常,作用是向外传递异常)

try:

raise IndexError

except:

print ("出错了")

raise

- 4) 指定异常的描述信息(当使用raise抛出异常时,还能给异常类指定描述信息) raise IndexError ("索引下标超出范围")
- 5) 异常引发异常(如果中抛出另外一个异常,可以使用raise -- from语句实现)

try:

number

except Exception as exception:

raise IndexError ("下标超出范围") from exception

## 2, assert语句

assert语句又称作断言,指的是期望用户满足指定的条件,当用户定义的约束条件不满足的时候,它会触发AssertionError异常,所以assert语句可以当作条件式的raise语句,assert语句的格式为:

assert 逻辑表达式, data 其中data是可选的, assert后面紧跟一个逻辑表达式, 相当于条件, data通常是一个字符串, 当表达式的结果为False时, 作为异常类型的描述信息的使用

assert语句用来收集用户定义的约束条件,而不是捕捉内在的程序设计错误,因为python会自行收集程序的设计错误,会在遇见错误时自动引发异常

## 六, 预定义清理

1, with语句: python2.5开始,如果要在python2.5中使用with语句,需通过

from \_future\_ import with\_statement导入, 从2.6版本正式启用, with语句适用于对资源进行访问

的场合,确保不管使用过程中是否发生异常都会执行必要的清理操作,释放资源 语法格式:

> with 上下文表达式[as 资源对象] 对象的操作

- 1)上下文表达式:返回一个上下文管理器对象,若指定了as字句,该对象并不赋值给资源对象,而是将上下文管理器的\_enter\_()方法的返回值给资源对象
- 2) 资源对象:可以是单个变量,也可以是元组
- 3)对象的操作:with语句包裹的代码块,在执行该代码之前,会调用上下文管理器的\_enter\_()方法,在执行代码块之后,会执行\_exit\_()方法

## 2, 上下文管理器

(上下文管理器是python2.5开始支持的一种语法,用于规定某个对象的使用范围,一旦进入或者离开使用范围,会有特殊的操作被调用)

- 1) 上下文管理协议
- ①\_enter\_(self)进入上下文管理器是会调用此方法其返回值被放入with——as语句中as说明指定的变量中
- ②\_exit\_(self, type, value, tb): 离开上下文管理器调用此方法,如果有异常出现, type、value、tb分别为异常类型,值,和追踪信息,如果没有异常,3个参数均设为None, 此方法返回值为True或者是False,分别指示被引发的异常得到了还是没有得到处理,如果 返回False,引发的异常会被传递出上下文
- 2)上下文管理器:支持上下文管理协议的对象,用于实现\_enter\_()和\_exit\_()方法,上下文管理器定义执行with语句时要建立的运行时上下文,负责执行with语句块上下文的进入与退出操作
- 3)运行时上下文:由上下文管理器创建,通过上下文管理器的\_enter\_()和\_exit\_()方法实现

4)上下文表达式:with语句中关键字with之后的表达式,该表达式要返回一个支持上下文管理协议的对象