Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");
try {

DriverManager.getConnection("jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1434;Data

hibernate的一级缓存,就是session对象的缓存,而session对象在每次操作之后都会关闭。name一级缓存就会丢失。

结论:一级缓存只用于一次业务操作内的缓存。

hibernate的二级缓存:就是SessionFactory的缓存,二级缓存和SessionFactory对象的生命周期是一致的,SessionFactory不销毁,name二级缓存的数据就不会丢失。

结论: 二级缓存可以用于多次业务操作的缓存。

## 注意的问题:

1) hibernate一级缓存默认是开启的,而且无法通过程序进行关闭。

2)hibernate二级缓存默认是关闭的,如果需要使用就需要进行开启,而且需要引入第三方的缓存工具。例如EhCache等。

EhCache在hibernate解压包下的lib/optional/ehcache(ehcache本身就是一个经常用于缓存的框架)

> 桌面 → hibernate驱动文件 → hibernate	release-5.4.2.Final	> lib > optional >	ehcache
名称	修改日期	类型	大小
🖺 ehcache-2.10.6.jar	2018/11/8 15:23	Executable Jar File	9,998 KB
📤 hibernate-ehcache-5.4.2.Final.jar	2019/3/21 16:15	Executable Jar File	55 KB
📤 slf4j-api-1.7.25.jar	2018/6/4 16:52	Executable Jar File	41 KB

ehcache-2.10.6: EhCache的核心包

hibernate-ehcache-5.4.2.Final: hibernate整合EhCache的整合包。

slf4j-api-1.7.25: EhCache的日志包

ehcache的使用:

①导入需要的三个jar包

②在hibernate.cfg.xml中编写如下的配置文件。

<!-- 开启hibernate的二级缓存 -->

《property name="hibernate.cache.use\_second\_level\_cache"》

true

《/property》

<!-- 引入EhCache的工具 -->

《property name="hibernate.cache.region.factory\_class"》

org.hibernate.cache.ehcache.internal.EhcacheRegionFactory

《/property》

需要在mapping映射的后面加上:

<!-- 注意:: 需要缓存那个类 -->

<class-cache usage="read-only" class="hibernate4.person"/>

其中class后面的值是对应需要进行二级缓存的类的路径,该路径是src后面的内容,不能有.class,其余剩下的/都需要换成.。

配置文件中的值在如下目录,右键复制该类的全路径即可。

```
    Mibernate-ehcache-5.4.2.Final.jar

     🗸 🖶 org.hibernate.cache.ehcache
       > 🔐 ConfigSettings.class
       > 🔐 MissingCacheStrategy.class
    🗸 🌐 org.hibernate.cache.ehcache.internal
       > 🔐 DeprecationLogger.class
       > 🔐 EhCacheMessageLogger.class
       EhcacheRegionFactory.class
          > G EhcacheRegionFactory
       > 🔝 HibernateEhcacheUtils.class
       > in SingletonEhcacheRegionFactory.class
实例、:
Session session = hibernateUtils.getSession();
                 //第一次操作
                 person p1 = session.get(person.class, 6);
                 System.out.println(p1.getName());
                 //关闭session
                 session.close();
                 session = hibernateUtils.getSession();
                 //第二次操作
                 p1 = session.get(person.class, 6);
                 System.out.println(p1.getName());
                 session.close();
```

在该例中,虽然进行俩次的获取,但是只查询了一次数据库,第二次查询时是在数据库的二级缓存中直接取的。