

MESSAGE 0420 MENSAJE DE REVERSA DE TRANSACCION (OUTPUT B24).

START-OF-BASE24- HEADER-INDICATOR	El valor a informar debe ser el mismo que el indicado en el mensaje de respuesta original (MENSAJE 0210 - INPUT B24).
BASE24-HEADER	El valor a informar es `014000005`.
MESSAGE-TYPE- IDENTIFIER	El valor a informar es `0420`.
PRIMARY-BIT-MAP	Debe informar la presencia de los campos 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 49, 54, 60, 61, 62. Si el banco opera con Maestro / Electron, incluir el campo 48. En el caso de transacciones Interbancarias, Pay Key o FCI, agregar el campo 55.
SECONDARY-BIT-MAP	Debe informar la presencia de los campos 90, 95, 100, 102, 103, 122, 123, 124, 125, 127. En el caso de adelanto o consulta de cuenta de crédito en cuotas, agregar el campo 126.
Campo 3	Ver tabla de códigos.
Campo 4	9(12)
Campo 7	mmddhhmmss 9(10)
Campo 11	9(6)
Campo 12	hhmmss 9(6)
Campo 13	уутт 9(4)
Campo 15	mmdd 9(4)
Campo 17	mmdd 9(4)
Campo 32	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `11`. Posiciones 03-13 = Valor del campo.
Campo 35	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `37`. Posiciones 03-39 = Valor del campo.
Campo 37	X(12)
Campo 39	Ver tabla de códigos de resultado.
Campo 41	X(16)
Campo 42	X(15)
Campo 43	El formato es: Posiciones 01-22 = Nombre de la Institución dueña del ATM. Posiciones 23-35 = Localidad donde se encuentra ubicado el ATM. Posiciones 36-38 = Código de Provincia donde se encuentra ubicado el ATM. Posiciones 39-40 = Código de País donde se encuentra ubicado el ATM.
Campo 48	Ver nota campo 48.
Campo 49	Los valores posibles son: '032' - PESOS. '076' - REALES. '840' - DOLARES. '858' - PESOS URUGUAYOS.
Campo 54	Ver nota de campo 54.
Campo 55	Ver nota de campo 55.
Campo 60	El formato es:



	Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es '012'. Posiciones 04-07 = Número de Institución dueña del ATM. Para el código de transacción 29 la institución será 5892 si es Banelco Posiciones 08-11 = Código que identifica a la RED dueña del ATM. Para el código de
	transacción 29 la RED será BANE si es Banelco. Posiciones 12-15 = Diferencia horaria con la RED. El valor a informar es`+000`.
Campo 61	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `013`.
	Posiciones 04-07 = Número de Institución emisora de la tarjeta. Posiciones 08-11 = Código que identifica a la RED. El valor a informar es `PRO1`. Posiciones 12-15 = Tipos de cuentas involucradas en la transacción. Posiciones 16-16 = El valor a informar es `P`.
Campo 62	Es condicional. El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `025`. Posiciones 04-05 = Tipo de terminal en la que se realiza la transacción. Posiciones 06-28 = Informar blancos.
Campo 90	El formato es: Posiciones 01-04 = Tipo de mensaje original. El valor a informar es '0200'. Posiciones 05-16 = Número de secuencia original, alineado a izquierda y relleno con CEROS. (37)
	Posiciones 17-20 = Fecha de la transacción original (mmdd)(13). Posiciones 21-28 = Hora de la transacción original, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.(12) Posiciones 29-32 = Fecha de negocios de la transacción original (mmdd)(17).
	Posiciones 33-42 = Se deberá informar CEROS.
Campo95	El formato es: Posiciones 01-12 = Valor del campo. El formato es 9(10)v99. Posiciones 13-42 = Se deberá informar CEROS.
Campo 100	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a inforamr es `11`. Posiciones 03-13 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.
Campo 102	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `28`. Posiciones 03-30 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.
Campo 103	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `28`. Posiciones 03-30 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.
Campo 105	Ver nota campo 105.
Campo 122	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `011`. Posiciones 04-14 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.
Campo 123	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `012`. Posiciones 04-15 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS. El formato es 9(10)v99.
Campo 124	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `001`. Posiciones 04-04 = Los valores posibles son: `0` = CERO. `` = BLANCO.
Campo 125	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `001`. Posiciones 04-04 = Los valores posibles son: `` = BLANCO. `0` = CERO. `1` = UNO. `2` = DOS.
Campo 126	Ver nota campo 126.
Campo 127	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `043`. Posiciones 04-07 = Se deberá informar CEROS. Se deberán informar los tipos de cambio de la transacción original. En caso contrario, informar CEROS. Posiciones 08-15 = Tipo de cambio comprador U\$S / \$.El formato es 9(05)v999.



Posiciones 16-23 = Tipo de cambio vendedor U\$S / \$.El formato es 9(05)v999.
Posiciones 24-31 = Tipo de cambio, entre la moneda informada en el campo 49 y
Pesos. El formato es 9(05)v999.
Posiciones 32-39 = Tipo de cambio, entre la moneda informada en el campo 49 y
Dólares. El formato es 9(05)v999.
Posiciones 40-46 = Se deberá informar CEROS



Versión Nº:	Fecha:	Título Procedimiento:	Capítulo Nº:	Página Nº:	
X	XX-XX-2012	CONEXION HOST TO HOST - ISO 8583 FORMATOS DE REGISTRO	X.4.11	4	
		MENSAJE 0420 OUTPUT	1		l

De acuerdo al código de movimiento, el formato del campo 48 es el siguiente:

Transacciones originadas en ATM.

LONGIT	rud	Longitud del campo 48. El valor a informar es `044`.	9(3)
ATM			
	SHRG-GRP	Sharing group	X(24)
	TERM-TRAN- ALLOWED	Indica a que nivel se permite una transacción para un cliente NOT-ON-US en dicha terminal	9(1)
	TERM-ST	Estado en el que reside la terminal. No aplicable.	9(2)
	TERM-CNTY	Código ANSI del país en el que reside la terminal. No utilizado.	9(3)
	TERM-CNTRY	Código ISO del país en el que reside la terminal. No utilizado.	9(3)
	TERM-RTE-GRP	Grupo de ruteo. No utilizado.	9(11)



Transacciones originadas en POS.

LONGITUD		Longitud del campo 48. El valor a informar es `079`.	9(3)
POS			
RETL-ID		Código de identificación del comercio donde se origina la transacción.	X(19)
DC			
	CUOTAS	Cantidad de cuotas en compras realizadas con Maestro / Electron.	X(2)
	FILLER		X(2)
RETL-REGN	1	Región a la que pertenece el comercio.	X(4)
SHRG-GRP		Sharing group	X(24)
TERM-TRAN	1-ALLOWED	Indica a que nivel se permite una transacción para un cliente NOT-ON-US en dicha terminal	9(1)
TERM-ST		Estado en el que reside la terminal. No aplicable.	9(2)
TERM-CNTY	7	Código ANSI del país en el que reside la terminal. No utilizado.	9(3)
TERM-CNTE	RY	Código ISO del país en el que reside la terminal. No utilizado.	9(3)
TERM-RTE-	-GRP	Grupo de ruteo. No utilizado.	9(11)
ORIG-NUM		En caso de ser una devolución Maestro / Electron, contiene el número de secuencia de la transacción original, de lo contrario `0000`	9(4)
ORIG-DATE		En caso de ser una devolución Maestro / Electron, contiene la fecha de la transacción original, de lo contrario `0000`.	9(4)



Versión Nº:	Fecha:	Título Procedimiento:	Capítulo Nº:	Página Nº:	
X	XX-XX-2012	CONEXION HOST TO HOST - ISO 8583 FORMATOS DE REGISTRO	X.4.11	6	
		MENSAJE 0420 OUTPUT	I		l

De acuerdo al código de movimiento, el formato del campo 54 es el siguiente:

DEPOSITOS (Códigos 2100xx / 2200xx)

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(12)
TIPO-DEP	Tipo de depósito. Nota: Se hace referencia al documento "Capítulo V.10_R6_Cód_Tran_Det_Part.doc" de NPC002-001_Manual del Sistema Base 24 para indicar los potenciales valores que este campo puede tomar.	
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(10)

PAGO DE SERVICIOS CON ORDEN DE DEBITO (Códigos 90xx00)

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(13)
CANT-COMPR	Cantidad de comprobantes.	9(2)
CTA-ANIO	Nro. de cuota y año.	9(5)
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(3)

CAMBIO DE PIN (Código 32)

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(15)
NUEVO-PIN	PIN-NUEVO-1, PIN-NUEVO-2, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.	X(8)

CAMBIO DE PIN ENCRIPTADO (Código 32)

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
PIN-ENCRIPTADO	Nuevo número de PIN-Offset.	X(16)
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(7)

COMPRA CON CASH-BACK (Códigos 76/ 77)

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
TRANSACTION-AMOUNT	Es el importe del retiro en efectivo.	9(10)v99
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(11)



Versión Nº:	Fecha:	Título Procedimiento:	Capítulo Nº:	Página Nº:
X	XX-XX-2012	TORWITTOS DE REGISTRO	X.4.11	7
		MENSAJE 0420 OUTPUT	l '	

PAGO AUTOMATICO DE SERVICIOS (Códigos 81/88)

LONGITUD		Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
CDE-ID-CUS	STOM	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE. El contenido de estos campos debe ser igual al enviado en el mensaje de requerimiento de transacción (TR).	
	CDE-ENTE	Código de Ente.	X(3)
	CDE- CUSTOM	Código de cliente.	X(19)
FILLER		Se deberá informar BLANCOS.	X(1)

PAGO AUTOMATICO DE SERVICIOS (Códigos 87)

LONGITUD		Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `028`.	9(3)
CDE-ID-CUS	STOM	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE. El contenido de estos campos debe	
055 15 000		ser igual al enviado en el mensaje de requerimiento de transacción (TR).	
	CDE-ENTE	Código de Ente.	X(3)
	CDE- CUSTOM	Código de cliente.	X(19)
CTA-ANIO		Nro. de cuota y año.	9(5)
NRO-OPC		Nro. de OPC	9(1)

TRANSFERENCIA MINORISTA (Código 1B)

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
CBU	Número de clave bancaria uniforme.	X(22)
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(98)

RESTANTES CODIGOS

LONGITUD	Longitud del Primary Bit 54. El valor a informar es `023`.	9(3)
FILLER	Se deberá informar BLANCOS.	X(23)



Versión Nº:	Fecha:	Título Procedimiento:	Capítulo Nº:	Página Nº:	
X	XX-XX-2012	CONEXION HOST TO HOST - ISO 8583 FORMATOS DE REGISTRO	X.4.11	8	
		MENSAJE 0420 OUTPUT			l

De acuerdo al código de movimiento, el formato del $\underline{\text{campo }55}$ es el siguiente:

TRANSFERENCIAS INMEDIATAS (Códigos 09/ 29/ 39)

LONGITUD	Indicador de longitud. El valor a informar es `120`.	9(3)
TRACK2	Contiene datos del Track 2 de la tarjeta alineado a izquierda y rellenos con blancos.	X(40)
CA	Código asociado.	X(2)
FR-ACCT	Número de cuenta desde.	
FIID	Institución Emisora de la cuenta. Para el código de transacción 29 la institución será 5892 si es Banelco	X(4)
TYP	Tipo de cuenta.	X(2)
ACCT-NUM	Número de cuenta desde.	X(19)
TO-ACCT		
FIID	Institución Emisora de la cuenta. Para el código de transacción 09 la institución será 5892 si es Banelco.	X(4)
TYP	Tipo de cuenta.	X(2)
ACCT-NUM	Número de cuenta hacia.	X(19)
FIID-CPF	Institución a la cual pertenece la cuenta hacia. Para el código de transacción 09 la institución será 5892 si es Banelco Si se trata de donaciones, este dampo se redefine de la siguiente manera: Ente X(3) Filler X(10)	X(13)
RUBRO	Datos del titular.	X(15)

PAY KEY (Código 17)

LONGITUD	Indicador de longitud. El valor a informar es `038`.	9(3)
COMPRAS		
COD-EMPRESA	Código de empresa.	X(3)
COD-PRODUCTO	Código de producto.	X(3)
		77 (2 0)
COD-ARTICULO	Código de artículo.	X(32)



FCI (Códigos 08/ 28/ 36/ 37/ 38/ 48/ 63/ 68/ A8/ B8/ C8)

LONGITUD	Indicador de longitud. El valor a informar es `120`.	9(3)
PROD-ID	Identificador de producto.	X(2)
SUBPROD-ID	En el caso de las transacciones que necesiten subproducto, como ser subscripción, rscate, información de propaganda, se informará en este campo.	X(2)
SUBPROD-ID-DEST	En el caso de las subscripciones y de los rescates, se deberá informar la descripción del nombre del subproducto.	X(2)
CURRENCY-CODE	Se informa la moneda del fondo, los valores posibles son : `032` para pesos o `840` para dólares.	X(3)
CURRENCY-CODE-DEST	Se informa la moneda del fondo, los valores posibles son : `032` para pesos o `840` para dólares.	X(3)
CANT-CP-A-RESCATAR	Solo en el caso del rescate, se informará la cantidad de cuotas partes a rescatar.	9(9)
TXN-TYP-FLG	Para la consulta de un producto (tx 36), como se puede originar desde dos transacciones distintas, este flag indica desde cual de las dos se riginó: '2' para subscripción o '7' para consulta de información publicitaria.	X(1)
LINEA-SELECCION	Item seleccionado por el usuario según lo informa el banco.	X(37)
ID-TRANSACCION	Código de identificación de transacción.	X(20)
FLAG-CONFIRMACION	Identifica una transacción a confirmar.	X(1)
TIPO-IMPRESIÓN	Envia S cuando es suscripción o R cuando es rescate.	X(1)
FILLER	Blancos	X(39)

De acuerdo al código de movimiento, el formato del campo 105 es el siguiente:

COMPRAS POS Y ANULACIONES DE COMPRAS POS (Códigos 71/72)

LONGITUD	Indicador de longitud. El valor a informar es `30`.	9(3)
PERCEPCION-POS		
IMPORTE-	Importe de la percepción expresado en la moneda del campo 49	9(10)v99
PERCEPCION		
TIPO-C-NACION-V	Tipo de cambio vendedor del Banco Nación	9(5)v999
	Porcentaje de la percepción aplicado sobre el monto de compra. El valor de inicio será "1500"	9(2)v99
USO-FUTURO	Uso futuro	X(6)



Versión Nº:	Fecha:	Título Procedimiento:	Capítulo Nº:	Página Nº:	
X	XX-XX-2012	CONEXION HOST TO HOST - ISO 8583 FORMATOS DE REGISTRO	X.4.11	10	
		MENSAJE 0420 OUTPUT			l

De acuerdo al código de movimiento, el formato del $\underline{\text{campo }126}$ es el siguiente:

ADELANTO / CONSULTA EN CUOTAS (Códigos 01 / 31)

LONGITUD	Indicador de longitud. El valor a informar es `139`.	9(3)
DISP-CTA-DÓLAR	Disponible en cuotas en dólares.	X(12)
MIN-ADEL-PESOS	Monto mínimo de adelanto en pesos.	X(12)
MIN-ADEL-PESOS	Monto mínimo de adelanto en dólares.	X(12)
SALDO-CTA-PESOS	REDEFINE MIN-ADEL-DÓLAR. Saldo en pesos.	
MAX-CTA-PESOS	Monto máximo para adelanto en cuotas en pesos.	X(12)
SALDO-CTA-DÓLAR	REDEFINE MAX-CTA-PESOS. Saldo en dólares.	
MAX-CTA-DÓLAR	Monto máximo para adelanto en cuotas en dólares.	X(12)
CUOTAS		
CANT-MAX-PESOS	Cantidad máxima de cuotas en pesos.	X(2)
CANT-MAX-DOLAR	Cantidad máxima de cuotas en dólares.	X(2)
FILLER		X(2)
TNA-PESOS	Tasa nominal anual en pesos a aplicar.	X(12)
TNA-DOLAR	Tasa nominal anual en dólares a aplicar.	X(12)
TEM-PESOS	Tasa estimada mensual en pesos a aplicar.	X(12)
DISP-CTA-PESOS	Disponible en cuotas en pesos.	X(12)
TEM-DÓLAR	Tasa estimada mensual en dólares a aplicar.	X(12)
CANT-CTA	Cantidad de cuotas seleccionadas por el usuario.	X(2)
TIPO-DEB	Flag para imputación de pagos.	X(1)
TIPO-TRAN	REDEFINE TIPO-DEB. Flag de adelanto en cuotas. '0' - transacción normal '1' - transacción en cuotas.	
NEW-PIN-DATA	Nuevo pin seleccionado por el cliente.	X(4)
CODIGO-BCRA	Código del administrador del cajero.	X(3)
SERVICE-CDE	Service code de la tarjeta.	X(3)



MENSAJE 0420 OUTPUT

EJEMPLO

ISO0140000450420B23A80012AE08418000000421600007A01100000000000010000702161 51700492616082707020703070311509 3731413141235019012115=9912