# Réseau Laurent Bedat - Correction TD

#### Guillaume Pannetier

27 avril 2011

## 1 Classes de réseau

Classe	Caractéristiques
Classe A	Seul le $1^{er}$ octet indique le réseau (de 1 à 126, 127 = boucle locale)
Classe B	Les deux premiers octets pour le réseau. Le premier octet va de 128 à 192
Classe C	Les trois premiers octets pour le réseau.

# 2 Table de routage RIP

## 2.1 Évolution pour le routeur 2

Temps		Routes	Coût
$T_0$	R	24.0.0.0	0
	${ m R}$	113.0.0.0	0
	$\mathbf{R}$	$114.2.0.0\ 255.255.0.0$	0
$T_1$	+R	193.57.96.0 gw router1	1
		193.57.97.0 gw router1	1
	+R	114.3.0.0 gw routerCentral	1
		114.1.0.0 gw routerCentral	1
		114.250.0.0 gw routerCentral	1
$T_2$	+R	163.44.0.0 gw routerCentral	2
$T_3$		Tout le réseau est connu	

#### 2.2 Panne du routeur 4

#### Détection de la panne :

- Soit le routeur voisin sait qu'il n'y a plus d'informations venant de ce routeur et supprime alors les routes qui y passent.
- En réalité, une durée de vie est fixée pour les entrées des tables de routage.

# 3 Découpage en sous-réseaux

On souhaite découper le réseau 163.44.0.0 en 16 sous-réseaux.

 $\underline{163.44}$ .  $\underline{0.0}$  peut adresser 65 000 machines. Il va donc falloir prendre 4 bits pour identifier le sous réseau.

 $\mathbf{Masque\ de\ sous-r\acute{e}seau:}\quad \underbrace{1111111.1111.1111.0000.000000000}_{}=255.255.240.0$ 

 $\bf Remarque: \ Le \ 0$  et le 255 étant réservés dans les adresses pour l'adresse réseau et l'adresse broadcast, il faut toujours retirer 2 au nombre de machines adressables.