

お風呂清掃 標準作業マニュアル

【洗剤】 ヌリッパー、サンポール、ケミクール、カビハイター、カビキラー、キッチンブリーチ、次亜塩素酸ナトリウム、しゃらく、ジフ、ゴーストキラー

【道具】 焦げ落とし、ツインブラシ、スポンジ、ダイヤモンド研磨剤、床用幅広ブラシ、タオル、スクレーパー

1. 換気扇清掃（最初に着手）

まずは換気扇のフタを外し、フタと換気扇を清掃する（手の届く範囲でok）。

- ・フィルターしか取り出せない場合は、フィルターを手洗いし、本体は下からシャワーで水をかけて見える部分のホコリを取り除く。

2. カビ取り工程（塩素系洗剤の塗布）

浴室内のカビを確認し、以下の通り洗剤を塗布して**30分以上**漬け置きする。

- ・目地や端っこなどのカビ：**カビハイター**
- ・壁面や床面の凹凸の少ない平面：**カビキラー**
- ・ゴムパッキンの黒いカビ：**次亜塩素酸ナトリウム**

※**注意**： カビ洗剤を塗布した場合は他の洗剤と混ざったり、水で流れたりすることを防ぐため、お風呂以外の他の箇所（トイレ等）の清掃に取り組んでおく。

カビ洗剤を水で流したあとカビが残っている場合は、一番最後に再度カビ洗剤を塗布する。

3. 浴室全体の洗浄（ヌリッパー工程）

浴室内の汚れの大半は水垢・石鹸カス。スポンジを使ってヌリッパーを浴室全体（シャワーや蛇口などのシルバ一部分や棚なども）に塗布していく。

【注意点】

- ・「まんべんなく塗る」意識：強く擦る必要はナシ。洗剤の塗布は汚れを浮かすことが目的。
- ・鏡には塗らない：この時点では鏡にヌリッパーを塗らない（あとで単品清掃）。
- ・最低限の量で：ヌリッパーは単価が高いため、「最低限の量で、くまなく塗る」意識で。

【物理洗浄】

塗布完了後、**焦げ落とし**でしっかり擦っていく。

- **重要**：コーティングされている壁面やタイル面は傷つきやすいため焦げ落としを使わない。この部分はスポンジにジフをつけて擦る。

全て擦り、汚れを削り取ったら水ですべて流す。

4. 排水口・鏡・ドア・隙間の清掃

- **排水口**：部品はケミクールとツインブラシで磨く。落ちない汚れはカビハイターかキッチンブリーチで30分以上漬け置き。
- **鏡の3段階**：(1)水濡らし+ケミクール+ダイヤモンド研磨剤で「優しくなでるように」磨く → (2)水洗い後、ヌリッパ+ダイヤモンド研磨剤 → (3)落ちなければしゃらく+ダイヤモンド研磨剤。ザラザラ感がなくなるまで。*ダイヤモンド研磨剤は絶対に立てない！
- **ドア（摺りガラス）**：(1)ケミクール+スポンジ → (2)ヌリッパ塗布3分後、ジフ+スポンジ → (3)落ちなければゴーストキラ5分。
- **ドア下の隙間**：サンポールを塗布し、しばらくしてから流すと落ちやすい。
- **棧（さん）**：タオルなどで汚れを拭き取る。

5. 仕上げ

すべてタオルで拭き上げる。カビが残っている場合は再度塗布して長時間放置（流し忘れ注意）。

- シルバー部分は完全に水気を取り、シャワーや蛇口の向きはキレイにそろえる。
- 鏡は拭かなくてよい。

おたっす！（お楽しみ様でした！）