

Qinema 使用手册

电影放映活动播放器 — 版本 1.0

Qinema 1.0 · macOS 13+

目录

1. Qinema 是什么

2. 快速开始

3. 主窗口

4. 放映操作

5. 音量混合器(⌘L)

6. 测试模式

7. 设置

8. 键盘快捷键

9. 放映前检查

10. 故障排除

11. 关于

1. Qinema 是什么

Qinema 可在外接显示器或投影仪上按顺序播放电影节目,带有平滑的淡入淡出,并在各场次之间回到待机画面。适用于小型放映活动,完全离线运行。

- 电影按**场次(Section)**分组。场次由人工启动,其中已启用的电影会依次自动播放。
- 每部电影都有各自的**淡入**、**淡出**以及与下一部之间的**间隔**。
- 场次结束后回到**待机画面**(默认黑屏,也可设置图片或循环视频)。
- 视频以原始分辨率显示,播放时会显示输出缩放比例。
- 一次放映的全部内容保存在带有 `.qinema` 文件的**放映文件夹**中,可整体移动或备份。

2. 快速开始

1. 打开 DMG,将 **Qinema** 拖到 **Applications**(应用程序)。
2. 首次启动:Qinema 暂未经过公证。请右键(或按住 Control 点击)应用,选择**打开**,再点一次**打开**。只需一次。
3. 选择**文件 ▸ New Screening…**,选择或新建文件夹。建议把电影放进该文件夹(会尽可能以相对路径保存)。
4. 点击场次底部的 **Add Films…** 添加视频文件,用 **Add Section** 添加更多场次。
5. 连接投影仪或外接显示器。默认有外接显示器时输出到外接显示器,否则使用测试窗口。
6. 点击 **Start Program** 在待机画面上打开输出,然后点 **Play** 或场次的 **Play Section**。

3. 主窗口

窗口顶部可在 **Edit**(编辑)与 **Show**(放映操作)之间切换。

- **电影行**显示标题、启用复选框、淡入、淡出和间隔。取消启用的电影不会播放。
- 点击场次名或电影标题的文字即可重命名;**点击其他位置即结束输入**。点击行的其余区域可选中该电影。
- 按 ⌘ 点击 / Shift 点击可**多选**,并可一并删除,只需确认一次。所有删除都会先确认。正在播放的电影无法删除。
- **显示模式**:紧凑列表,或带缩略图的列表。
- 拖动或使用行菜单中的 Move Up / Move Down 可**排序**。放映中的修改会作用于尚未开始的电影。
- **状态栏**显示正在播放的电影、下一部、视频分辨率→输出缩放以及进度条。

4. 放映操作

- **Start Program** — 在待机画面上打开输出,并把“下一部”重置为最开头(待机时的 **Reset to Beginning** 作用相同)。
- **Play** — 播放选中的电影;未选中则播放计划中的下一部。之后同一场次中已启用的电影自动接续。
- **Play Section** — 从场次中第一部已启用的电影开始。
- **Next** — 淡出当前电影并进入下一部。若选中其他电影(已播放的或其他场次的),按钮会变为 **Go to “标题”**。
- **Pause / Resume**;编辑模式下还有进度条可拖动。
- **Back to Standby(⌘B)** — 紧急返回。无需确认,立即淡出并显示待机画面。被中断的电影将成为“下一部”。
- **Esc** — 无需确认,立即关闭输出画面(播放会停止,之后可用 Resume 继续)。
- **Resume** — 异常退出后,可从最后保存的位置继续。

主时间线。计划顺序始终是基准。未选中任何电影或选中正在播放的电影时,“Next”按计划前进。任何偏离计划的操作(跳到其他电影或场次、播放中点 Next)都会弹出一次确认对话框,可在偏好设置中关闭。

淡入淡出。电影从黑场淡入。结尾时**定格最后一帧**并淡出到黑场(声音同时淡出),然后进入间隔。场次中的最后一部电影淡出的同时,待机画面交叉淡入(项目设置 ▸ Transitions)。

5. 音量混合器(⌘L)

用于统一各电影之间的音量。显示左右声道电平表、所选电影的波形,以及每部电影的增益参数(播放中也可调整)。

- **Measure All** 分析所有电影的响度;**Match to Quietest** 以最安静的电影为基准降低较响电影的增益;**Reset All** 将所有增益恢复为 0 dB。
- 增益只能**降低**音量(不会超过 0 dB)。
- 主窗口的主音量对全部生效。

6. 测试模式

开启 **Test Mode**(⌘T)可快速彩排整个流程。每部电影只播放开头 N 秒,然后跳到结尾前 N 秒,间隔缩短为 2 秒。发生跳过时,状态栏会显示橙色提示(例如“测试模式:已跳过 0:10 → 27:26”)。N 可在项目设置 ▸ Test Mode 中修改。测试模式不会被保存,正式放映前请务必确认已关闭。

7. 设置

- **偏好设置(⌘,)** — 本机:语言(English / 日本語)、确认对话框开关、输出显示器、视频缩放(Fit / Fill)、音频输出设备、启动时打开输出、紧急键(⌘+一个字母)、全局快捷键。
- **项目设置(⇧⌘,)** — 本场放映:待机画面(图片或循环视频,默认黑屏)、交叉淡化、紧急淡出时间、新电影的默认淡入淡出与间隔、测试模式秒数。
- 开启**全局快捷键**后,即使其他应用在最前面,Esc 和紧急键也有效。需要 macOS 辅助功能权限(系统设置 ▸ 隐私与安全性 ▸ 辅助功能)。未开启时,只要 Qinema 是当前应用(包括放映画面获得焦点时)按键同样有效。

8. 键盘快捷键

Esc	关闭输出画面
⌘B(可更改)	立即返回待机画面
⌘L	音量混合器
⌘T	测试模式 开/关
⌘,	偏好设置
⇧⌘,	项目设置
⌘N / ⌘O	新建 / 打开放映
⇧⌘S	另存为新放映
⌘Q	退出(放映中会确认)

9. 放映前检查

- 在真实投影仪上完整运行一遍**测试模式**,然后关闭。
- 用**测试图案**确认画面没有被裁切。
- 在偏好设置中确认真实音频输出设备的声音。
- 把放映文件夹和电影放在高速内置硬盘或 SSD 上。
- 放映期间关闭通知(勿扰模式)与睡眠。
- 日志:`~/Library/Logs/Qinema/Qinema.log` 记录播放情况与卡顿。

10. 故障排除

- **输出在错误的屏幕上** — 在偏好设置 ▸ Display & Audio 中选择。
- **电影无法播放** — 检查文件是否仍存在。找不到的电影行会显示“Missing”和 **Relink…** 按钮(选择文件后,同一文件夹中其他缺失的电影也会自动重新链接)。若有多部缺失,可在编辑工具栏点击 **Relink Missing Films** 并选择视频所在文件夹,Qinema 会按文件名(含子文件夹)自动查找。支持 macOS 支持的编码(H.264、HEVC、ProRes 等)。
- **在其他应用中 Esc / ⌘B 无效** — 开启全局快捷键并授予辅助功能权限。更新应用后可能需要重新授权。
- **提示无法打开应用** — 右键点击应用并选择“打开”(见快速开始)。

11. 关于

Qinema 是面向个人与活动使用的免费软件,按现状提供,不附带任何担保。需要 macOS 13 或更高版本。© Qinema