

z/OS Enhancements 7. ISPF – TSO

YCOS – Yves Colliard

Mai 2010 - V21

YCOS Yves Colliard Software GmbH

Fremersbergstr. 45
Tel. +49/7221 9708384
eMail: ycos@ycos.de

D-76530 Baden-Baden 34 Fax 0322 2374 2352 Home: www.ycos.de



7. ISPF - TSO

7.1 ISPF – TSO – OS/390 2.4	5
TSO/E:	9
ISPF/PDF (DM & SLCM also Enh.):	9
7.3 ISPF - TSO - OS/390 2.10	
ISPF - Edit and View Setting Dialog:	41
ISPF - Compare Enhancements:	43
ISPF - DSINFO - 3.2 / 3.4 Dataset Infos in Variables:	49
ISPF – MEMLIST – 3.1 Library Utility Member List:	55
ISPF – Configuration & SuperC:	61
ISPF – New/Changed Variables:	67
ISPF – ISRDDN:	69
7.4 ISPF – TSO – z/OS 1.2	73
ISPF – MEMBER:	73
ISPF – Member & Dataset List:	77
ISPF – AUTOTYPE:	81
ISPF – DM Changes:	85
ISPF - DM Changes - QUERYENQ:	87
ISPF – DM Changes:	93
ISPF – others:	95
ISPF – Edit Macro Debugging:	
7.5 ISPF – TSO – z/OS 1.3	103
TSO Enhancements:	103
7.6 ISPF – TSO – z/OS 1.5	107
ISPF - SRCHFOR:	107
ISPF – Others:	111
ISPF - Alias:	113
ISPF - DM Changes - Scrollable Fields:	115
ISPF – DM Changes:	123

7.7 ISPF – TSO – z/OS 1.6	129
ISPF – COLS primary command:	
ISPF – HIDE:	
ISPF – CUT:	
ISPF – DM Changes – REXX in panels:	137
ISPF – DM Changes – File Tailoring:	
ISPF – DM Changes:	
ISPF – Others:	149
7.8 ISPF – TSO – z/OS 1.7	151
ISPF - SYSNAME & USERID:	151
ISPF - DSINFO enhanced:	
ISPF – Sort:	
ISPF – Highlighting:	
ISPF – Browse:	
ISPF – BROWSE Find:	165
ISPF – Large Sequential Support:	167
ISPF – Table Utility:	171
ISPF – DM Changes – Tracing:	
ISPF – DM Changes:	193
ISPF – Others:	195
7.9 ISPF – TSO – z/OS 1.8	199
ISPF – Unix Files:	
ISPF – Others:	
ISPF – Rexx & Built-In File Tailoring:	221
ISPF – SRCHFOR:	
ISPF – Others:	225
ISPF – Member List Filter:	229
ISPF – Dataset List RMM Interface:	231
ISPF – Others:	233



ISPF – Highlighting:	237	SWAPBAR:	311
ISPF – Others:		ISPF – Others :	313
TSO – Rexx:	241	TSO/ISPF Client Gateway:	315
7.10 ISPF – TSO – z/OS 1.9	243	TSO Enhancements:	321
ISPF – z/OS Unix Files:	243	ISPF – Others:	323
ISPF – Shared Profile:	251	7.12 ISPF – TSO – z/OS 1.11	325
ISPF – Dataset List:	257	Hex – Line Command – HX:	325
ISPF – Others:	259	Dataset Name prefixing:	327
ISPF - Primary Menu:	265	USS Dataset List enhancements:	329
ISPF – System Symbols:	267	COMPARE SYSIN enhanced:	341
ISPF – DDLIST:		Extended Member Statistics:	345
ISPF – Others:	271	Panel)INEXIT Statement:	351
System Rexx:	273	ISPF – Others:	353
7.11 ISPF – TSO – z/OS 1.10	297	EAV EATTR – Extended Attributes Dataset:	355
Multiple Line Command – Move / Copy:	297	Diagnosis:	357
Dataset List Block Commands:		TSO Logon Reconnect:	359
Dataset List Expiration Date:	301	System Rexx – Enhancements:	
z/OS USS Files:		ISPF – Others:	365

© YCOS Yves Colliard Software ISPF — TSO



© YCOS Yves Colliard Software ISPF — TSO



7.1 ISPF - TSO - OS/390 2.4

TSO/E:

. CALL, LOAD und TEST *

. REXX DATE([newformat][,date[,oldformat]])

```
SAY DATE ("B", "22/02/04", "E") -DATE ("B", "01/01/04", "E")
```



7.1 ISPF - TSO - OS/390 2.4

Mit OS/390 2.4 sind in den Bereichen ISPF/TSO u.a. folgende Weiterentwicklungen erfolgt:

- die CALL-, LOAD- und TEST Kommandos unterstützen eine Load-Library Angabe von "*"; diese bedeutet die Standard-Suchreihenfolge (Steplib, LPA, LINKLIST)
- die REXX Funktion **DATE** unterstützt inzwischen die Umwandlung bzw. Umformatierung eines Datums: DATE([newformat]],date[,oldformat]).



Date Beispiele

```
/* REXX */
/*_____*/
/* Copyright 2005 YCOS Yves Colliard Software GmbH */
/* */
datum="01/01/99"
t.0="Montag"
t.1="Dienstag"
t.2="Mittwoch"
t.3="Donnerstag"
t.4="Freitag"
t.5="Samstag"
t.6="Sonntag"
/* */
temp=date("B", datum, "E")//7
say datum "war ein" t.temp
/* */
say "Anzahl Tagen:" date("B")-date("B", datum, "E")
say "----"
/* */
datum="03001"
/* */
temp=date("B")-(date("B", "01/01/"left(datum, 2), "E")+right(datum, 3))+1
say "Anzahl Tagen:" temp
say date("J")
/* */
```





7.2 ISPF - TSO - OS/390 2.8

ISPF/PDF (DM & SLCM also Enh.):

- . Member List: REFRESH + Enh. Output (LEFT+RIGHT)
- . Cut & Paste -> Data Space + many Clipboards
- . MOVE, COPY, CREATE & REPLACE with DSN/DSN(mem)
- . CREATE|REPLACE -> Allocate Data Set
- . EPDF Command: Edit, View or Browse
- . Configuration Table -> Keyword Format
- . Configuration Table -> VSAM Editor
- . new & changed Edit Macros (Volume, Session, RECFM)
- . View REPLACE -> Confirm & Show Changes
- . SuperC: VSAM + FMSTOP



7.2 ISPF - TSO - OS/390 2.8

Mit OS/390 2.8 sind in den Bereichen ISPF/TSO u.a. folgende Weiterentwicklungen erfolgt:



Member List Refresh + PF10-PF11

Menu	Functions	Confirm T	Utilities	Help			
EDIT		YCOSUSR.	YCOS.JCL		R(ow 00001 c	f 00003
Command ===> REFRESH Scroll ===> H					=> PAGE		
	Name	Prompt	Size	Created	Chan	ged	ID
GRSTIME		247	2000/08/10	2000/08/10	10:47:22	YCOSUSR	
GRSTIMEJ			9	2000/08/10	2000/08/10	10:48:34	YCOSUSR
	IEF		330	2000/02/28	2000/02/28	12:36:31	YCOSUSR
	End	.					

PF10/PF11

Menu	Functions	Confirm	Utilities	Hel	р			
EDIT	IT YCOSUSR.YCOS.JCL					Row 000	01 of 00003	
<pre>Command ===> Scroll ===></pre>						l ===> PAGE		
	Name	Prompt	: Si	ze	Init	Mod	VV MM	ID
	GRSTIM	ſΕ	2	47	247	0	01.01	YCOSUSR
	GRSTIM	ŒJ		9	10	0	01.01	YCOSUSR
	IEF		3	30	330	0	01.01	YCOSUSR




- die Member List wird um ein **REFRESH** Kommando erweitert und bietet mit **LEFT|RIGTH** die Anzeige zusätzlicher Informationen (z.B. Datum yyyy) an



CUT/PASTE Enhancements

CUT [lptr-range] [DEFAULT|clipname] [REPLACE|APPEND] [DISPLAY]

CUT DISPLAY



PASTE [DEFAULT|clipname] [KEEP|DELETE]



- Cut & Paste bieten mehrere Clipboards an (und Data Space Support)



CREATE + REPLACE Alloc DS MOVE|COPY|CREATE|REPLACE with DSN[(MEM)]

CRE 'YCOSUSR.ycos.a'

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
                   Allocate Target Data Set
C! Command ===>
C! Specified data set YCOSUSR.YCOS.A
0 ! does not exist.
0 ! If you wish to allocate this data set, select one of the options
0 ! below.
0!
0 ! Allocation Options:
0 ! 1. Allocate using the attributes of:
0 ! YCOSUSR.YCOS.JCL
0 ! 2. Specify allocation attributes
0 ! Instructions:
C! Press ENTER to allocate data set.
0 ! Enter CANCEL or END to cancel allocation.
0!
      _____
```



- die MOVE-, COPY-, CREATE- und REPLACE Kommandos unterstützen einen Data Set Namen bzw. DSN und Member Namen als Parameter
- die Kommandos CREATE und REPLACE bieten die Möglichkeit, ein Data Set zu erstellen



EPDF - ISREPDF

Tutorial ----- Help for ISREPDF ----- Tutorial

More: +

The EPDF primary command runs the ISREPDF command to edit, browse or view data sets from any ISPF command line. ISREPDF can also be used from the TSO READY prompt.

Syntax: EPDF dataset-name < options >

Option Description

Browse Invoke Browse instead of Edit.

View Use View mode (End/Save/Cancel disabled).

Macro xxx Invoke the editor or view with the initial macro specified by

xxx. Not valid with Browse.

Profile yyy Invoke the editor or view using the edit profile specified by

yyy. Not valid with Browse.

PAnel nnn Use alternate panel name specified by nnn.

Recover Perform edit recovery if a recovery is pending. The file

Format zzz Invoke the editor using the format table specified by zzz.

MIxed Yes!No Use mixed option for 5550 terminals.



- das Kommando EPDF (aus ISREPDF) bietet Edit, bzw. View und Browse von jeder Kommandozeile (TSO) aus



ISRBPDF->BPDF





New/Changed Macros

```
'ISREDIT (RECFM) = RECFM' /* Request record format */
'ISREDIT (VOLUME) = VOLUME' /* Request Volume */
'ISREDIT (SESSION, SCLM) = SESSION' /* Request Session Info */
say recfm
say volume
say session /* EDIT EDIF VIEW */
exit
```



- das neue **VOLUME** Makro liefert das Volume des editierten Data Sets zurück
- das **RECFM** Makro wurde so erweitert, dass alle Record Format Informationen zurückgeliefert werden



View Warning

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
         YCOSUSR.YCOS.JCL(ONLY) - 01.02
                                           Columns 00001 00072
VIEW
Command ===>
                                                 Scroll ===> PAGE
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
              your edit profile using the command RECOVERY ON.
==MSG>
000002 /**** Sample Edit Macro ***************************/
000004 /*
000005 /* 5647-A01 (C) COPYRIGHT IBM CORP 1995, 1999
                                                            * /
000006 /*
                                                            * /
000007 /* The ONLY macro is a combination of EXCLUDE and FIND such that
000008 /* "only" the lines containing the search string will be displayed.
! Data changes cannot be saved in a View session. Use Edit if you want to be
! able to save your changes. Using the REPLACE command to write data from a
! VIEW session can overwrite changes which were made to the data set after the !
! VIEW session began because VIEW does not provide ENO protection at the
! beginning of the VIEW session.
```



- bei Änderungen im View Mode wird eine Warnung ausgegeben!



View Replace Confirm Info

```
----- Confirm Replace -----
   Command ===>
C
  ! Replace has been requested for member ONLY
"! of data set:
     YCOSUSR.YCOS.JCL
  ! with the following change information:
     Date: Time: Userid:
                                     SCLM:
     00/08/16 18:05:36 YCOSUSR
                                       Ν
   Data will be overwritten
   Instructions:
      Press ENTER key to confirm replace request. (Member will be
D !
      replaced.)
      Enter END or EXIT command to return to edit session without
      replacing data.
P !
```



- bei **REPLACE**, nach dem VIEW eines Members, werden zusätzlich zur Bestätigung mögliche zwischenzeitliche Änderungen angezeigt



```
----- Confirm Replace -----
                                                                     ! 0072
V ! Command ===>
                                                                     ! PAGE
                                                        More:
*! Replace has been requested for member ONLY of data set
C ! YCOSUSR.YCOS.JCL
0 ! With change information: Date: Time: Userid:
                                                                     ! ***/
                                                           SCLM:
                            00/08/16 18:07:59 YCOSUSR
                                                                     ! ***/
0!
                                                             Ν
                                                                     1 ***/
0!
0 ! This member has changed since you started your View session.
                                                                     1 ***/
0 ! Replacing this member will overlay those changes.
                                                                     1 ***/
                                                                     1 ***/
0!
                                                                     1 ***/
0!
                                                                     1 ***/
0!
0 ! Enter "/" to select option
                                                                     ! ***/
0 ! / Replace member
                                                                     ! ***/
                                                                     ! ***/
0!
                                                                     1 ***/
0 ! Instructions:
                                                                     1 ***/
0!
                                                                     ! ***/
      Enter "/" to confirm the replace request.
                                                                     ! ***/
      (Member will be replaced.)
                                                                     ! ***/
0!
```





Compare VSAM + FMSTOP

TUTORIAL ----- SUPERCE - COMPARE TYPE ----- TUTORIAL COMMAND ===>

Compare Type . . 2 1. File 2. Line 3. Word 4. Byte

- File Checks source data sets and determines if they are different. This is the simplest and fastest method with the least amount of processing overhead. It produces a 32 bit hashsum for each DS/member processed.
- Line Compares source data sets at the line level for differences.

 Reformatted lines (that is, lines with blanks inserted or deleted) are automatically detected for lines <= 256 characters. Line compare is the most frequently used level of compare and is the compare type default.
- Word Compares source data sets for word differences. A word is a group of characters separated by a blank or line delimiter. The XWDCMP process option extends the delimiters to all non-alphameric characters.
- Byte Compares source data sets for differences at the byte level. The output listing data set consists of a hex printout with character equivalents listed on the right (as in a dump listing).



 SuperC wurde um eine VSAM Unterstützung erweitert. Dazu kann mit dem FMSTOP Parameter der Vergleich nach dem ersten "Un-Match" angehalten werden.



```
Menu Utilities Options Help
                       SuperCE Utility Differences found
Command ===>
                                                   More: +
New DS Name . . YCOS.JCL(ONLY)
Old DS Name . . YCOS.JCL(ONLY1)
PDS Member List (blank/pattern - member list, * - compare all)
  (Leave New/Old DSN "blank" for concatenated-uncataloged-password panel)
  Compare Type Listing Type Display Output
                   2 1. OVSUM
  1 1. File
                                         1 1. Yes
    2. Line
                       2. Delta
                                            2. No
    3. Word
                       3. CHNG
                                             3. Cond
    4. Byte
                      4. Long
                                             4. UPD
                         5. Nolist
Listing DSN . . . SUPERC.LIST
Process Options . . FMSTOP
Statements Dsn . . .
Update DSN . . . . .
Bypass selection list 1 1. Foreground 1 1. View
                          2. Batch
                                            2. Browse
```





ISPCCONF - 1

ISPF Configuration Utility

Option ===>

- 1 Create/Modify Settings and Regenerate Keyword File
- 2 Edit Keyword File Configuration Table
- 3 Verify Keyword Table Contents
- 4 Build Configuration Table Load Module
- 5 Convert Assembler Configuration Table to Keyword File

Keyword File Data Set

Data Set . . YCOS.CONF

Member . . . CONFIG

Configuration Table Assembler Source Data Set

Data Set . . . YCOS.JCL Member . . . ISRCNFIG

Output File Content for Keyword File

- 3 1. Include only non-default values
 - 2. Include defaults as comments
 - 3. Include all values



- die **Configuration Table** erhält ein Keyword Format



ISPCCONF - 2

Create/Modify ISPF Configuration

Keyword file loaded

Option ===>

General ISPF Settings

- 1 Editor Settings
- 2 Edit/View/Browse VSAM Settings
- 3 PDF Exits and Other PDF Settings
- 4 ISPF Site-wide Defaults
- 5 ISPDFLTS, CUA Colors, and Other DM Settings

System Profile (ISPSPROF) Settings

- 6 Log and List Defaults
- 7 Terminal and User Defaults
- 8 Workstation Defaults
- 9 Workstation Download Defaults

Output Keyword File

Data Set . . . YCOS.CONF

Member . . . CONFIG

Instructions:

Enter option to change configuration settings, END or EXIT command to generate keyword file, or CANCEL command to exit without keyword file generation





ISPCCONF - 3

```
Modify Edit/View/Browse VSAM Settings
                                               Row 1 to 4 of 6
Command ===>
                                                  Scroll ===> PAGE
 VSAM Enablement
                                VSAM Restrictions
 VSAM Enabled for Edit
                                Restrict VSAM Edit
   VSAM Enabled for Browse
                                Restrict VSAM Browse
                               Restrict VSAM View
   VSAM Enabled for View
 VSAM Commands
 VSAM Edit Command . . DITTO VE /
 VSAM Browse Command DITTO VB /
 VSAM View Command . . DITTO VB /
Restricted Data Sets
         Data Set Name or Pattern
Command
                                            (E, B or V)
```



- in der Configuration Table kann ein **VSAM Editor** angegeben werden, der entsprechend die Kontrolle erhalten sollte



ISPCCONF - 4

ISPF Configuration Utility

```
Build Configuration Table Load Module

! Command ===>
!
! Input Keyword File Data set
! Data Set . . . YCOS.CONF
! Member . . . CONFIG
!
! Output Configuration Table Load Module Data Set
! Data Set . . .
!
! Optional fields (leave blank for ISPF to use defaults)
! Object data set . . .
! Configuration member (Defaults to ISPCFIGU)
! VSAM member . . . . (Defaults to ISPCFIGV)
!
```

3. Include all values





7.3 ISPF - TSO - OS/390 2.10

ISPF – Edit and View Setting Dialog:

. EDSET – EDITSET

```
Edit and View Settings
Command ===>
                                                        More: +
Settings for current and future Edit and View sessions:
 Maximum initial storage allowed for Edit and View . . ____0
 Target line for Find/Change/Exclude string . . . . . _2
 Enter "/" to select option
  _ Always position Find/Change/Exclude string to target line
 Remove action bars in ISPF edit and view panels
 CUT default . . 1 1. Append PASTE default . . 1 1. Delete
                  2. Replace
                                                   2. Keep
Settings for future sessions. Select Apply Setting Immediately for the
setting to affect the current session as well.
 Enter "/" to select option
 / Confirm Cancel/Move/Replace _ Apply Setting Immediately
 Preserve VB record length Apply Setting Immediately
```



7.3 ISPF - TSO - OS/390 2.10

Mit OS/390 2.10 sind in den Bereichen ISPF/TSO u.a. folgende Weiterentwicklungen erfolgt:

- Edit/View Default können per Kommando (sowie Pull-Down) definiert werden



ISPF – Compare Enhancements:

Compare without previous Save

Compare Member without "(" ")"

Compare in-Storage <-> Disk

COMP * | SESSION

Compare & Exclude "same" Lines

COMP dsn|dsn(mem)|mem EXCLUDE

Compare & Save SUPERC Results

COMP dsn|dsn(mem)|mem SAVE

Output: prefix.ISPFEDIT.COMPARE.LIST

Compare & use SYSIN SUPERC Parms

COMP dsn|dsn(mem)|mem SYSIN


Compare Uncataloged Data Set <-> Cataloged



- das **Edit/View Compare Kommando** erfährt wesentliche Verbesserungen:
 - o es benötigt nicht mehr ein Save
 - o Members im gleichen Dataset, müssen **nicht** mehr **unbedingt** in **Klammern** angegeben werden
 - es kann einen Vergleich zwischen den In-Storage Daten und den zuletzt gesicherten Daten auf Platte durchführen (COMPare * oder SESSION)
 - o per **Exclude** Parameter können die meisten identischen Zeilen von der Anzeige ausgeschlossen werden
 - es bietet die Möglichkeit eines Vergleichs, zwischen einem zur Zeit angezeigten nicht katalogisierten Data Set und einem katalogisierten Data Set.



```
YVES.YCOS.CNTL(\frac{A}{A}) - 01.00
                                               YVES.YCOS.CNTL(B) - 01.01
EDIT
                                      EDIT
Command ===>
                                      Command ===>
***** ****** TO
000001 Yves Colliard
                                      000001 Yves Colliard
000002 -----
                                      000002 YCOS Yves Colliard Software GmbH
                                      000003 Fremersbergstr. 45
000003 YCOS Yves Colliard Software GmbH
000004 Fremersbergstr. 45
                                      000004 Tel. 07221/9708384
000005 76530 Baden-Baden
                                      000005 Fax 0322 2374 2352
                                      000006 eMail: ycos@ycos.de
000006 Tel. 07221/9708384
000007 Fax 0322 2374 2352
                                      000007 eMail: yves.colliard@ycos.de
                                  **** ***** ****** Bot
000008 eMail: vves.colliard@ycos.de
```







COMP

```
Edit Compare Settings
Command ===>
SuperC Options:
                                   Display options:
 Enter "/" to select option
                                     Lines displayed
                                     Case Insensitive Compare
   Ignore Reformat Differences
                                     Label Prefix . . . O (A - Y)
   Do not Process Blank Lines
 Do not Process PL/I Comments
                                     Use a label prefix of O to enable
 Do not Process Pascal Comments
                                     special coloring when edit
 Do not Process ADA Comments
                                     highlighting is enabled.
 Do not Process Assembler Comments
 _ Do not Process Fortran Comments
   Do not Process COBOL Comments
 Data Contains DBCS Characters
Enter END to save changes.
Enter CANCEL to cancel changes.
```





ISPF – DSINFO – 3.2 / 3.4 Dataset Infos in Variables:

. New Service

DSINFO DATASET(dsname) [VOLUME(volser)]

-> Output in Zvars (31)

ZDSVOL First or only volume

ZDS#VOLS Number of volumes

ZDSDEVT Device type

ZDSORG Data set organization

ZDSRF Record format

ZDSLREC Logical record length

ZDSBLK Block size

ZDSSPC Primary space units

ZDS1EX Primary space allocation

ZDS2SPC Secondary space units

ZDS2EX Secondary space allocation

ZDSDSNT Data set name type

ZDSSEQ Compressible YES/NO

ZDSCDATE Creation date

ZDSXDATE Expiration date

ZDSRDATE Referenced date

ZDSTOTA Allocated space units

ZDSTOTU Used space units

ZDSEXTA Allocated extents

ZDSEXTU Used extents

ZDSDIRA Allocated directory blocks

ZDSDIRU Used directory blocks

ZDSDIR PDSE directory blocks

ZDS#MEM Number of members

ZDSPAGU Pages used (PDSE)

ZDSPERU Percent used (PDSE)

ZDSMC Management class

ZDSSC Storage class

ZDSDC Data class

ZDSCB1 Format 1 data control block

ZDSVTAB Volume table (all volume names)



- der **DSINFO Service** liefert in ISPF Variablen ähnliche Informationen über Data Sets wie die "3.4" Funktion (Vorteil über REXX LISTDSI: unterstützt alle Datasets!)



```
DSINFO Beispiel
                                                                    * /
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
/* Dataset Info */
MyDsn=translate(arg(1))
if MyDsn="" then do
  zedsmsq = ""
  zedlmsg = "Please give a Dataset Name"
  Address ISPEXEC.
  "SETMSG MSG(ISRZ001)"
  exit
end
Address ISPEXEC "DSINFO DATASET("MyDsn")"
if rc=0 then do
  SAY "Dataset
                                       " MyDsn
  SAY "First or only volume
                                       " ZDSVOL
  SAY "Number of volumes
                                       " ZDS#VOLS
  SAY "Device type
                                       " ZDSDEVT
                                       " ZDSORG
  SAY "Data set organization
                                       " ZDSRF
  SAY "Record format.
  SAY "Logical record length
                                       " ZDSLREC
  SAY "Block size
                                       " ZDSBLK
  SAY "Primary space units
                                       " ZDSSPC
  SAY "Primary space allocation
                                       " ZDS1EX
  SAY "Secondary space units
                                       " ZDS2SPC
  SAY "Secondary space allocation
                                       " ZDS2EX
  SAY "Data set name type
                                       " ZDSDSNT
  SAY "Compressible YES/NO
                                       " ZDSSEO
  SAY "Creation date
                                       " ZDSCDATE
```





```
" ZDSXDATE
  SAY "Expiration date
  SAY "Referenced date
                                       " ZDSRDATE
  SAY "Allocated space units
                                       " ZDSTOTA
  SAY "Used space units
                                       " ZDSTOTU
  SAY "Allocated extents
                                       " ZDSEXTA
                                       " ZDSEXTU
  SAY "Used extents
  SAY "Allocated directory blocks
                                       " ZDSDIRA
  SAY "Used directory blocks
                                       " ZDSDIRU
  SAY "PDSE directory blocks
                                       " ZDSDIR
  SAY "Number of members
                                       " ZDS#MEM
  SAY "Pages used (PDSE)
                                       " ZDSPAGU
  SAY "Percent used (PDSE)
                                       " ZDSPERU
                                       " ZDSMC
  SAY "Management class
  SAY "Storage class
                                       " ZDSSC
  SAY "Data class
                                       " ZDSDC
  SAY "Format 1 data control block
                                       " c2x(ZDSCB1)
  SAY "Volume table (all volume names)" ZDSVTAB
  SAY "APF Dataset
                                       " ZDSAPF
  SAY "LNKLST Dataset
                                       " ZDSLNK
  SAY "Dataset Type
                                       " ZDSDSNT
  SAY "allocated space units (X)
                                       " ZDSTOTAX
  SAY "used space units (X)
                                       " ZDSTOTUX
end
else do
  zedsmsq = ""
  zedlmsg = "Bad Return Code" rc " from DSINFO Service"
  Address ISPEXEC,
  "SETMSG MSG(ISRZ001)"
end
```





ISPF – MEMLIST – 3.1 Library Utility Member List:

. New Service

-> Usage of Edit, Browse...

MEMLIST DATAID(Iminit)

[MEMBER(pattern)] [CONFIRM(<u>YES|NO)]</u> [PANEL(isrudmm|isrudsm|own_panel)] [FIELD(1|9)]



- der **MEMLIST Service** bietet eine ähnliche Funktion wie "3.1"



```
MEMLIST Beispiel
                                                                 * /
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
zedsmsa = ""
/* Member List */
ard MvDsn Memb
if MyDsn="" then do
  zedlmsg = "Please give a Dataset Name and Member Name"
 Address ISPEXEC "SETMSG MSG(ISRZ001)"
  exit
end
if Memb="" then do
  zedlmsg = "Please give a Member Name - generic Y*"
 Address ISPEXEC "SETMSG MSG(ISRZ001)"
  exit
end
/* display a member list of the dataset */
Address ISPEXEC "LMINIT DATAID (DATAODV) DATASET ("MvDsn")"
if rc>0 then do
  serv="LMINIT"
  signal serv_err
end
zedlmsg = "Member List der Datei" MyDsn "nur Members "Memb
Address ISPEXEC "SETMSG MSG(ISRZ001)"
Address ISPEXEC "MEMLIST DATAID("DATAODV") MEMBER("Memb")"
/* Default CONFIRM(YES) - NO */
                   - 1
/* Default FIELD(9)
                                     * /
/* Default PANEL(ISRUDSM) - ISRUDMM */
```





```
if rc>0 then do
    serv="MEMLIST"
    signal serv_err
end
Address ISPEXEC "LMFREE DATAID("DATAODV")"
if rc>0 then do
    serv="LMFREE"
    signal serv_err
end
exit
serv_err:
zedlmsg = "Bad Return Code" rc " from "serv" Service"
Address ISPEXEC "SETMSG MSG(ISRZ001)"
exit.
```





ISPF – Configuration & SuperC:

. Configuration Dialog

Create ++USERMOD Allow/Disallow HLQ Wildcards Allow/Disallow ENQ Display

. . .

. SuperC

new Parameter ALLMEMS
Configuration of LIST & UPDATE Allocation



- der **Configuration Dialog** bietet die Möglichkeit der Herstellung von **++USERMOD Statements**. Ein neuer Parameter ermöglicht es, Wildcards Angaben im High Level Qualifier zu unterbinden. Ein neuer Parameter ermöglicht, die Anzeige von Enqueue Holder zu unterbinden.
- **SuperC** bietet mit **ALLMEMS** eine Möglichkeit des Vergleichs aller Members an (auch Alias) und lässt inzwischen eine Customization der Allocation von LIST und UPDATE zu.



SUPERCE - Profile Manager
Option ===>

- A Activate Reads the specified input profile data set:
 - 1. Establishes the process and compare options from the profile prefix lines.
 - 2. Establishes the profile as the process statement data set if any process statements are detected.
- C Create Creates an output profile data set:
 - 1. Combines process and compare options from the Primary Panel and any process statements from the Statements Data Set:
 - 2. Rewrites the profile data set (if the data set exists) or allocates a new data set before generating the profile.
- D Defaults Presents panel for modifying SuperC defaults.

Activate/Create
Profile DS Name . . .





```
SUPERC - Defaults
Command ===>
       Verify entries below. End or Enter to exit.
New List data set allocation in blocks:
1st Extent . . 50 Secondary . . 100 Directory . . 5
New Update data set allocation in blocks:
1st Extent . . 15 Secondary . . 30
                                        Directory . . 5
New Profile data set allocation in blocks:
1st Extent . . 5 Secondary . . 5 Directory . . 5
New Statements data set allocation in blocks:
1st Extent . . 5 Secondary . . 5 Directory . . 5
Statements data set initial edit macro name . . ISRSMAC
Enter "/" to select option
/ Invoke SuperC via PROGRAM interface
```





ISPF – New/Changed Variables:

ZENVIR 5.0

ZOS390RL 2.10

ZISPFOS ISPF for OS/390 Version 2 Release 10.0

ZBDMAX BDISPMAX

ZBDMXCNT # current display in batch

ZPANELID Panel Id

ZSCREENI Logical Screen Data

ZSCREENC Cursor position with screen



- in dieser Version stehen neue/geänderte Variablen zur Verfügung.



ISPF - ISRDDN:

. ISRDDN documented

Show allocated DDNames & Datasets (LISTA ST H)

PF10/PF11 Show DDNames/Datasets Attributes

Line Commands:

B – Browse (S or /)

E – Edit

V – View

M – Member List

F – Free

C – Compress (Z)

I - Dataset Info

Q – Enqueue

Primary Commands - List Manipulation:

Find, Locate, Only, Exclude, Reset, Short, LONg, Check



- in dieser Version wurde endlich das **ISRDDN** Utility in den Manuals dokumentiert.



. ISRDDN cont.

Primary Commands – Usage:

Member membername [ddname] – Search for a Member

Select module - Search and Show module (Std Load Search)

CList|SAve [ddname] - Create pref.ISRDDN.CLIST with ALLOCs

DUPlicates [ddname] – Search for Dup Members

COUnt [ddname] – Number of Members

Primary Commands – Show "System Datasets":

Apf, LPa|LInklist, Parmlib

Primary Commands – Enqueue:

Eng, Con

Primary Commands – Load Modules and Storage:

LOAD, WHERE, Browse...

Primary Commands – Extended Options:

MList, CUstom





7.4 ISPF - TSO - z/OS 1.2

ISPF – MEMBER:

. Dataset List - DSLIST - 3.4

new Primary Command – Search Members in Dataset List:

MEMBER memname [X|NX] [RECALL1|RECALL2]

MEMBER – MEM – M

memname: could be generic

X|EX: only excluded Lines

NX: only non-excluded Lines

RECALL1: Recall only Datasets Migrated to DASD

RECALL2: Recall all Migrated Datasets



7.4 ISPF - TSO - z/OS 1.2

Mit z/OS 1.2 sind in den Bereichen ISPF/TSO u.a. folgende Weiterentwicklungen erfolgt:

- die **Dataset List Anzeige** (3.4 bzw. DSLIST) unterstützt einen zusätzlichen Kommando Member, mit dem die angezeigten Datasets nach Members mit bestimmten Namen/Mustern durchsucht werden können. Das Kommando kann auch auf die "Excluded" bzw. "Non-Excluded" Datasets eingeschränkt werden. Ohne zusätzliche Angaben werden KEINE migrated Datasets durchsucht.



Menu	Options	View	Utilities	s Co	mpile:	rs l	Help			
	- Data Se ===> Mem		ching YCOS	SUSR.	YCOS.	CNTL			Member(s Scroll ==	•
Command	- Enter	"/" to	select ac	ction				Message		Volume
	YCOSUSR YCOSUSR		CNTL CNTL.CEXE	2				Member:	YCOS	YCOS04 YCOS14
	YCOSUSR	.YCOS.	CNTL.XMIT					Migrated	Ė	MIGRAT2
*****	*****	****	***** Er	nd of	Data	Set	list	***	******	*****

PF1





ISPF – Member & Dataset List:

- Member Listnew FIND Primary Command to search for Members
- . Dataset List 3.4 new SRCHFOR Primary Command to search within Dataset List without Parameter -> Show Panel



- die Member Listen können mit dem **FIND** Kommando durchsucht werden; dabei werden die "üblichen" Parameter unterstützt (PREFIX, FIRST...)
- das neue **SRCHFOR** Kommando ermöglicht in einer Dataset Liste eine sofortige Suche in den Datasets (SuperC).



SRCHFOR

```
-----*
Command ===>
You are about to search multiple data sets.
Specify search string(s) and options and press ENTER to run the search.
Enter the END or the CANCEL command to cancel the search.
                                        More:
                                               +
 ==> HUGO
 ==>
 ==>
 ==>
 ==>
 ==>
Listing DSN: 'YCOSUSR.SRCHDSL.LIST'
Select Process Search Search Select Display
_ Totals only 3. All 3. Both
                                        found
```



- Dabei kann entweder der zu suchende String als Parameter oder "DSLIST Srchfor Options" angegeben werden. Dabei stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung:
 - o bis zu 6 Search Strings können angegeben werden
 - Case Unterscheidungen werden unterstützt
 - o bei den Search Strings können die Parameter WORD, PREFIX, SUFFIX oder C (Continuation Infos müssen sich auf aneinanderfolgenden Zeilen befinden) angegeben werden
 - o Case-Sensitivity kann ausgewählt werden
 - o der Output von SuperC kann wahlweise angezeigt werden
 - der Output kann bei Bedarf gesichert werden; prefix.SRCHML.LIST
 - o die Datasets ohne "Treffer" excluded werden.



ISPF – AUTOTYPE:

. new AUTOTYPE Command on "every" Dataset input panel give a Selection "à la" DSLIST – depending on CURSOR! "most" ISPF Dataset Panels retrieve up to 100 Datasets or 700 Members put AUTOTYPE on a PFK no Quote & Prefix on -> Prefixing can be "enabled" on own Panels

```
Edit Entry Panel
Command ===>
                                    Enter "DSNAME-Pattern"
                                           and
ISPF Library:
                                       Position Cursor
   Project . . YCOSUSR
                                           and
   Group . . . YCOS
                                    Press PFKx – AUTOTYPE
   Type . . . CNTL
                               => Show datasets starting with YCOS.C
   Member . . .
                                                            mber selection list)
                                  √SAM Data Set:
Other Partitioned, Sequential
   Data Set Name . . YCOS.CNTL
   Volume Serial . . .
                                  (If not cataloged)
```



- ein neues Kommando **AUTOTYPE** unterstützt die "Suche" nach Datasets und Members und kann als "Erweiterung" von DSLIST gesehen werden. AUTOTYPE wird am besten auf eine **PFK**-Taste gelegt; dann kann in den meisten "Dataset" Panels ein Dataset-Name eingetragen (oder verwendet) werden. Der Aufruf des AUTOTYPE Kommandos prüft die CURSOR Position und listet bis zu 100 Datasets bzw. 700 Members passend zum eingetragenen Dataset-Namen bis zum "Cursor" (bzw. Links davor) auf. Eigene Panels können von AUTOTYPE gebrauch machen, dazu müssen jedoch Veränderungen im Panels erfolgen:
 - o REINIT: siehe Bild
 - o PROC:
 - die &NAMES Variable (oder eine andere) muss mit folgenden Variablennamen gefüllt werden:
 - Cursor Field, Cursor Position, Projekt, Group1, Group2, Group3, Group4, Type, Member, Dataset, Command Line
 - nicht relevanten Variablen können mit '*' angegeben werden.



Autotype Panel Beispiel





ISPF – DM Changes:

. EDIT and VIEW Service Enhanced

Edit Macro with PARAMETER: EDIT|VIEW DATASET|DATAID(dsn|dataid) MACRO(initial-macro)

PARM(variable)

Max 200 Chars



- die **EDIT**- und **VIEW** Services bieten, falls Initial Macro verwendet wird, eine Möglichkeit Parameter der Edit Macro zu übergeben (bis zu 200 Bytes).



ISPF – DM Changes – QUERYENQ:

. New QUERYENQ Service

Check ENQ:

QUERYENQ TABLE(table-name)

QNAME(qname) RNAME(rname) REQ(pattern) WAIT LIMIT(limit) SAVE(list-id) XSYS

- table-name: will be created and given back opened (see below)
- resource gname/rname; can be generic; default '*'
- pattern to select only some entries
- WAIT: select all "waiting" requests on local system (gname/rname ignored)
- LIMIT: table size; default 5000; 0 = nolimit
- SAVE: info saved to prefix.list-id.ENQLIST (VB 332 Text format)
- XSYS: return enqueues from other systems

NAME	SIZE	DESCRIPTION
ZENJOB	8	Job or address space name holding or requesting the ENQ
ZENQNAME	8	Qname portion of the ENQ
ZENRNAME	255	Rname portion of the ENQ
ZENDISP	5	SHARE or EXCLU
ZENHOLD	4	OWN or WAIT
ZENSCOPE	7	SYSTEM or SYSTEMS
ZENSTEP	7	STEP or blank
ZENGLOBL	6	GLOBAL or blank
ZENSYST	8	System name
ZENRESV	7	RESERVE or blank



- der neue **QUERYENQ** Service ermöglicht eine Abfrage der Enqueues in ISPF Applikationen. Dabei wird eine angegebene Tabelle (darf davor nicht existieren) entsprechend gefüllt und kann dann "abgearbeitet" werden. Am Ende wird per **TBEND** dafür gesorgt, dass die Tabelle gelöscht wird. Die verschiedenen Parameter bieten viele Abfrage-/Steuerungs-Möglichkeiten an.



```
OUERYENO Beispiel
                                                                    * /
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
/* Ouerv Engueue Information */
/* Used to see connection to logstreams */
/* */
/* Temp table name */
tabnm="T"space(translate(time(), " ", ":"), 0)
/* */
gnam="SYSZLOGR"
rnam="*"
address ispexec "QUERYENQ TABLE("tabnm") QNAME(QNAM)",
      "RNAME(RNAM) XSYS LIMIT(0)"
select
when rc=4 then do
  say 'Query of connect ended by limit'
 exit
end
when rc=8 then do
  say 'No data found'
  exit
end
when rc>8 then do
  say 'Major error on Query' rc
  exit
end
otherwise
 nop
end
```





```
address ispexec "TBTOP "tabnm
address ispexec "TBSKIP "tabnm
do cn=1 while rc=0
  say left(ZENJOB ,44) " <- ZENJOB "
  say " "left(ZENONAME, 44) "<- ZENONAME "</pre>
  say " "left(ZENRNAME, 44) "<- ZENRNAME "</pre>
  say " "left(ZENDISP ,44) "<- ZENDISP "</pre>
  say " "left(ZENHOLD ,44) "<- ZENHOLD "</pre>
  say " "left(ZENSCOPE, 44) "<- ZENSCOPE "</pre>
  say " "left(ZENSTEP ,44) "<- ZENSTEP "</pre>
  say " "left(ZENGLOBL, 44) "<- ZENGLOBL "</pre>
  say " "left(ZENSYST ,44) "<- ZENSYST "</pre>
  address ispexec "TBSKIP "tabnm
end
address ispexec "TBEND "tabnm
/* */
exit
```





ISPF – DM Changes:

. Panel Check

VER(&variable,IPADDR4) Supported

. Service Change

CONTROL NOSETMSG Supported

VDEFINE LFORMAT All Variables same Format

. Usage Change

Scrollable Areas Display without End of Data / More

. Error Handling enhanced

Help Panel not found – Info Message Message not found during dialog Test

. ISPDTLC enhanced



- die **Panel** Definitionen unterstützen die Prüfung der Eingabe von "möglichen" **IP Adressen**.
- der CONTROL Service unterstützt zusätzlich den NOSETMSG Parameter. Dabei kann der SETMSG bei Panels unterdrückt werden, die durch CONTROL NONDISPL ENTER auf Grund eines Fehlers angezeigt wurden
- der **VDEFINE** Service unterstützt zusätzlich den **LFORMAT** Parameter; damit erhalten alle Variablen das gleiche Format
- beim Anzeigen von **Scrollable Areas**, die komplett auf den Bildschirm "passen", werden die "End of Data"und "More" Informationen nicht mehr angezeigt
- Fehlende Help Panels führen zu einer Meldung und nicht mehr zu einem "Absturz" der ISPF Applikation
- Fehlende Message im Test führen zu einer Meldung und nicht mehr zu einem "Absturz" der ISPF Applikation
- ISPFDTLC wurde erweitert: neue/geänderte Tags



ISPF – others:

. Edit/View "small" Datasets
Edit/View Support for Datasets with LRECL < 10 Bytes</p>

. CUT/PASTE new Defaults

CUT REPLACE and PASTE KEEP change "your" Default with EDSET! change "global" Default in ISPF Configuration Table

. SuperC

new FINDALL Paramter
All strings have to be found

. z/OS C/C++ Compiler

new Foreground/Batch Option - 20



- EDIT und VIEW unterstützen die Bearbeitung von Dataset mit einer Record Länge geringer 10 Bytes
- **CUT** und **PASTE** erhalten neue Defaults! Diese können pro User mit EDSET bzw. für alle in der Configuration Table angepasst werden.
- **SuperC** unterstützt einen neuen FINDALL Parameter
- die Foreground- und Batch ISPF Optionen unterstützen den z/OS C/C++ Compiler



ISPF – Others:

- . SELECT Service new PARAMTER BARRIER

 Select CMD with BARRIER no REXX CMD Stacking
- . Edit Macro CURSOR, LINENUM and DISPLAY_LINES enhanced

support for lines > 999999

. New/Changed Variables

ZENVIR 5.2 – Internal Use ZOS390RL z/OS 01.02.00 ZISPFOS ISPF FOR z/OS 01.02.00

ZDAYOFWK Day of Week (Monday...)



- der SELECT Service f
 ür Command bietet mit dem BARRIER Parameter einen "Schutz" gegen REXX-Stacked Commands (meistens "Fehler")
- viele Funktionen von Edit Macro unterstützen jetzt Datasets mit **mehr** als **999999** Zeilen
- in dieser Version stehen neue/geänderte Variablen zur Verfügung.



ISPF – Edit Macro Debugging:

. new Edit Macro "debugging-Tool"

Program ISREMSPY show the "Data"

```
Command: (TL) = LINE 19
                                            ISREMSPY
                                                             LINE 0 OF 19
          YCOSUSR.YCOS.CNTL(YZOS12M) - 01.01
                                                      Columns 00001 00072
EDIT
Command ===>
                                                         Scroll ===> PAGE
000001 /* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2005
000002 /* Usage of ISREMSPY - Edit Macro Spv */
000003 Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
000004 Address ISREDIT "(TLINE) = LINENUM .ZLAST"
000005 /* */
000006 do i = 1 to tline
                                                                     Last ISREDIT
000007 Address ISREDIT "(xstat) = XSTATUS "i
                                                                      Command
000008 if xstat = "NX",
000009 if xstat = "NX" then do
            Address ISREDIT "(tl) = line "i
000010
000011
            if i=19 then do
000012
             address tso "ISREMSPY"
              outit="' ---> YCOS was here - Bonjour Yves <---'"
000013
000014
             Address ISREDIT "LINE AFTER" i-1 "= DATALINE" outit
000015
              address tso "ISREMSPY"
000016
             i = i + 1
000017
            end
000018
          end
000019 end
```



- zum **Debugging** von Edit Macro kann das **ISREMSPY** Programm sehr nützliche Hilfe liefern! Der Aufruf von ISREMSPY erfolgt im Makro per 'address tso "ISREMSPY" Anweisung. Die Datei wird entsprechend dem "Bearbeitungsstand" angezeigt. Dabei wird die "letzte" ISREDIT" Anweisung ebenfalls angezeigt.



```
Command: LINE AFTER 18 = DATALINE ' ---> YCOS ISREMSPY
                                                      LINE 0 OF 20
EDIT
    YCOSUSR.YCOS.CNTL(YZOS12M) - 01.01
                                                      Columns 00001 00072
                                                         Scroll ===> PAGE
Command ===>
000001 /* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2005
000002 /* Usage of ISREMSPY - Edit Macro Spv */
000003 ADDRESS ISREDIT "MACRO"
000004 Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
000005 Address ISREDIT "(TLINE) = LINENUM .ZLAST"
000006 /* */
                                                                           Last ISREDIT
000007 \text{ do i} = 1 \text{ to tline}
                                                                            Command
000008 Address ISREDIT "(xstat) = XSTATUS "i
                                                                              and
000009 if xstat = "NX" then do
                                                                            the result
           Address ISREDIT "(tl) = line "i
000010
000011 if i=19 then do
000012
             address tso "ISREMSPY"
              outit="' ---> YCOS was here - Bonjour Yves <->
000013
             Address ISREDIT "LINE_AFTER" i-1 "= DATALINE" outit
000014
             address tso "ISREMSPY"
000015
000016
             i = i + 1
000017
          end
000018
          end
000019 ---> YCOS was here - Bonjour Yves <--
000020 end
```





7.5 ISPF - TSO - z/OS 1.3

TSO Enhancements:

. Dynamic Broadcast Data Set Name

```
Before: SYS1.BRODCAST
```

Now: IKJTSOxx:

SEND

BROADCAST (DATASET (dsname)

[VOLUME(volser)]

[TIMEOUT(5)]

[PROMPT | NOPROMPT])

Entry in Master JCL Obsolete

Change without IPL

. IPL Selection of IKJTSOxx Member:

IEASYSxx:

IKJTSO=xx Default 00



7.5 ISPF - TSO - z/OS 1.3

z/OS 1.3 bietet Verbesserungen in der TSO Handhabung:

- der Name des Broadcast Data Sets kann endlich frei gewählt werden. Dabei gibt es im IKJTSOxx Parmlib Member für den SEND Parameter einen neuen Sub-Parameter BROADCAST; dabei können folgende Angaben gemacht werden:
 - DATASET: Name des Broadcast Datasets (Achtung muss in der SYSTEMS EXCLUSION List eingetragen werden) Default falls keine BROADCAST Angabe erfolgt: SYS1.BRODCAST
 - o **VOLUME**: falls nicht katalogisiert
 - TIMEOUT: Wait-Time bei einem Switch von Broadcast Data Set, bis die Ressource verfügbar sein sollte (bzw. Abbruch des Switch IKJ735E SWITCH TO NEW BROADCAST DATA SET FAILED. RESOURCE NOT AVAILABLE.). Default 5.
 - **PROMPT|NOPROMT**: Steuerung des Broadcast Switch durch den Operator (IKJ733A REPLY YES TO SWITCH, NO TO CANCEL PROCESSING OF THIS PARMLIB MEMBER). Default PROMPT.

Eine Eintragung in der Master JCL ist nicht mehr notwendig bzw. obsolet. TSO nützt entweder den Default 'SYS1.BROADCAST' oder die IKJTSOxx BROADCAST Angabe.

- die Auswahl des **IKJTSOxx** Members beim IPL kann zusätzlich durch eine Angabe im **IEASYSxx** Member erfolgen



. Change IKJTSOxx Member:

Before: TSO PARMLIB Command Now: MVS SET (T) IKJTSO=xx

. Display IKJTSOxx Infos:

Before: TSO PARMLIB Command

Now: MVS DISPLAY (D) IKJTSO, parm

ALL

ALLOCATE

AUTHCMD

AUTHPGM

AUTHTSF

CONSOLE

HELP

NOTBKGND

PLATCMD

PLATPGM

SEND

TEST

TRANSREC



- eine Veränderung des IKJTSOxx Members kann zusätzlich zum PARMLIB TSO Kommando ab diesem Release auch mit dem **SET** (*T*) **IKJTSO=xx** MVS Kommando durchgeführt werden
- die Anzeige der aktiven IKJTSOxx Definitionen kann zusätzlich zum PARMLIB TSO Kommando ab diesem Release auch mit dem **DISPLAY** (*p*) **IKJTSO MVS** Kommando durchgeführt werden.



7.6 ISPF - TSO - z/OS 1.5

ISPF - SRCHFOR:

. SRCHFOR Support expanded to Member List new SRCHFOR Command to search data within Members without Parameter -> Show Panel

```
---- MEMBER LIST Srchfor Options -----
Command ===>
You are about to search the members of the data set(s) specified.
Specify search string(s) and options and press ENTER to run the search.
Enter the END or the CANCEL command to cancel the search.
  ==>
  ==>
  ==>
  ==>
  ==>
  ==>
Listing DSN:
Select Process Options with / Select Output Options with /
                                     _ View output
Mixed Mode
                                     Save output
Any case
```



7.6 ISPF - TSO - z/OS 1.5

z/OS 1.5 bietet Verbesserungen im Bereich ISPF:

- das neue **SRCHFOR** Kommando ermöglicht in einer Member Liste eine sofortige Suche in den Members (SuperC). Dabei kann entweder der zu suchende String als Parameter oder "Srchfor Options" angegeben werden. Dabei stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung:
 - o bis zu 6 Search Strings können angegeben werden
 - o bei den Search Strings können die Parameter WORD, PREFIX, SUFFIX oder C (Continuation Infos müssen sich auf aneinanderfolgenden Zeilen befinden) angegeben werden
 - o Case-Sensitivity kann ausgewählt werden
 - o der Output von SuperC kann wahlweise angezeigt werden
 - der Output kann bei Bedarf gesichert werden; prefix.SRCHML.LIST



ISPF – SRCHFOR:

. SORT PROMPT on Member List

Menu	Functions	Confirm	Utilities	Help	
VIEW YCOSUSR.YCOS.CNTL.CEXEC				String(s) found	
Command	===> SRCHF	OR YVES			Scroll ===> CSR
	Name	Prompt	Size	Created	Changed ID
	AMEMBER	*Found			
	IGGRPTA1				
	IGGRPTB1				
	RXADP	*Found			
	End				
Menu	Functions	Confirm	Utilities	Help	
			Utilities COS.CNTL.CE		 String(s) found
 VIEW		 YCOSUS <mark>R.</mark> Y			
 VIEW	===> SORT	 YCOSUSR.Y PROMPT		XEC	3
 VIEW	===> SORT	YCOSUSR.Y PROMPT Prompt	COS.CNTL.CE	XEC	Scroll ===> CSR
 VIEW	===> SORT Name	YCOSUSR.Y PROMPT Prompt	COS.CNTL.CE	XEC	Scroll ===> CSR
 VIEW	===> SORT NameAMEMBER	YCOSUSR.Y PROMPT Prompt *Found *Found	COS.CNTL.CE	XEC	Scroll ===> CSR
 VIEW	===> SORT Name AMEMBER RXADP	YCOSUSR.Y PROMPT Prompt *Found *Found	COS.CNTL.CE	XEC	Scroll ===> CSR



- Member-List unterstützt die SORT PROMPT Option (zum Beispiel nach SRCHFOR!)



ISPF – Others:

. Show Catalog on DSLIST – 3.4

Option: Display Catalog Name

. Delete "multiple" Members on Member List – 3.1, DSLIST – 3.4 and Workplace – 11

Member Pattern

DSLIST – Sow Catalog

```
Enter one or both of the parameters below:

Dsname Level . . YVES.YCOS.CL*

Volume serial . .

Data set list options

Initial View . . . 1 1. Volume

2. Space

3. Attrib

4. Total

Display Catalog Name
```



- eine neue **Option** ermöglicht die Anzeige des **Catalogs** in der "Total View" der Dataset List *(Option 3.4)*. Wichtig wenn Datasets sogar mit gleichem Namen aus verschiedenen Catalogs angezeigt werden.
- Member- und Dataset-List bieten die Möglichkeit, generische Membernamen zu löschen!



ISPF – Alias:

. Alias Support for Move/Copy 3.3, DSLIST – 3.4 and Workplace – 11 Option: Process member Alias

MOVE/COPY – Alias Support

```
COPY From YVES.YCOS.CNTL
Command ===>

Specify "To" Data Set Below

To ISPF Library: Options:
    Project . YVES Enter "/" to select option
    Group . . YCOS Replace like-named members
    Type . . . CNTL

/ Process member aliases
```



- die Move/Copy Funktionen ermöglichen endlich auch das "mitkopieren" von Alias!



ISPF – DM Changes – Scrollable Fields:

. Scrollable Fields

```
new )FIELD Panel Section Scrollable Field Definition
```

```
)FIELD FIELD(name) [LEN(len)]
```

[IND(fn,v)] [RIND(fn,v)] [LIND(fn,v)] [SIND(fn,v)]

[RCOL(fn)] [LCOL(fn)]

[SCALE(fn)] [SCROLL(fn)]

```
IND Left and right scroll indicator Default: -+
LIND Left scroll indicator Default: -
RIND Right scroll indicator Default: +
SIND Separator scroll indicator Default: <->
```

RCOL Right column position LCOL Left column position

SCALE Scale

SCROLL ON/OFF – enable/disable scrolling



- die **Scrollable Fields** entstehen durch **)FIELD** Anweisungen. Der Scroll erfolgt durch positionieren des Cursor im Feld und betätigen der LEFT/RIGHT PF-Tasten. Das EXPAND Kommando ermöglicht in einer Popup Window die Anzeige der kompletten Variablen (mit Hex Option). In der)FIELD Anweisung können viele Parameter angegeben werden:
 - o LEN Field length: damit kann die Größe des Feldes bestimmt bzw. ermittelt werden
 - IND Left and right scroll indicator
 - LIND Left scroll indicator
 - o RIND Right scroll indicator
 - SIND Separator scroll indicator die xIND Werte k\u00f6nnen verwendet werden, um "Anzeige-Indikatoren" zu n\u00fctzen und/oder diese durch eigene Werte zu ersetzen
 - LCOL Left column: damit kann die "Position" der angezeigten Daten "ermittelt werden hier die "linke"
 Position
 - o **RCOL** Right column: damit kann die "Position" der angezeigten Daten "ermittelt werden hier die "rechte" Position
 - SCALE: der Inhalt der Variable kann als Lineal angezeigt werden
 - o SCROLL: ON/OFF ermöglichen eine Steuerung der "Scroll-Fähigkeit" eines Feldes.



Scrollable Field -)FIELD - Panel YZOS15P

```
) ATTR
 $ TYPE(OUTPUT) CAPS(OFF) JUST(ASIS)
 # TYPE (TEXT)
             CAPS(OFF) JUST(ASIS )
 _ TYPE(INPUT) CAPS(OFF) JUST(ASIS)
)BODY EXPAND(§§)
%S-S LEFT / RIGHT / Expand Example 1 S-S
                                                            %Scroll ===> Z +
%COMMAND ===> ZCMD
+ Thanks IBM for the base example!
+ Field
                    Value
                                 Scroll
                :_SCRFLD
+ Value
                                $SFIND
+ Separator :$SSEP
+ Scale
                :$SCAL
+ Left & Right :$SFLIND
                              $SFRIND
+ Left column :_SFLCOL
+ Right column
               : SFRCOL
+ Length
                : SFLEN
+ Field Scrollable : SFCTL
  .CURSOR = SCRFLD
  .ZVARS = '(ZSCROLLA)'
) FIELD
                  /* Scrollable field
FIELD (SCRFLD)
                                                            */
LEN (SFLEN)
                  /* Length of variable
 LCOL(SFLCOL) RCOL(SFRCOL) /* Left/Right column displayed
 IND(SFIND, '<>') /* Scrolling Indicator Def: -+
LIND(SFLIND, 'A') RIND(SFRIND, 'O') /* Left/Right Ind Def:- + */
 SIND(SSEP,'!.!') /* Separator Def: <->
                  /* Scroll Control if OFF -> no scroll
 SCROLL (SFCTL)
                                                            */
 SCALE (SCAL)
                  /* Scale Display
                                                            */
) END
```






Scrollable Field –)FIELD – Rexx

Scrollable Field –)FIELD – Result





Scrollable Field –)FIELD – Cursor Position on Field + PF11 -> Scroll in the field



```
ISPP562 'End of field ' .ALARM = NO .TYPE=N NOKANA 'You have scrolled to the end of the current field.'
ISPP563 'Start of field ' .ALARM = NO .TYPE=N NOKANA 'You are positioned at the start of the current field.'
```

Scrollable Field –)FIELD – Cursor Position on Field + EXPAND Command

Popup a display of the complete field Update enabled if Field defined for update Command: HEX ON|OFF



Expand Beispiel:





ISPF – DM Changes:

. Built-In Functions

new LENGTH built-in function Length of Variable &LVAR = LENGTH(VAR)

new UPPER built-in function Variable in Uppercase &UVAR = UPPER(VAR)

- . ISPDTLC enhanced
- . Services enhanced

LMDDISP CATALOG Parameter Support (YES/NO) Show Catalog on Total View (no Volser!)

LMDLIST OPTION(SAVEC) Parameter Support Show Catalog on Total View (no Volser!)

LMMDEL Support for "generic" Member Name delete

LMCOPY/LMMOVE Support for Alias Copy/Move ALIAS|NOALIAS Parameter

LMGET/LMPUT Performance Enhancement with MULTX Parameter



- der Dialog Manager erfährt auch in diesem Release viele Erweiterungen:
 - o LENGTH und UPPER: built-in Funktionen können in Panels sehr hilfreich sein
 - o **LMDDISP** und **LMDLIST** wurden erweitert, um die Catalogs passend zu den Datasets anzuzeigen
 - o LMMDEL unterstützen das Löschen von Members nach generischem Muster
 - o LMCOPY und LMMOVE wurden um eine Alias-Behandlung erweitert



ISPF – DM Changes:

- . HFS Commands (OGET, OPUT...) on DSLIST
- . SuperC Edit HILITE Support
- . EDSET RFIND/RCHANGE Setting ISRE776
- . Configuration Table Enhancements

SCROLL_MEMBER_LIST, RESET_ SCROLL_MEMBER_LIST, SCROLL_MIN, SCROLL_MAX, and FORCE_ISRE776_FOR_RCHANGE ISPF_TEMPORARY_DATA_SET_QUALIFIER Support Symbolics (&SYSNAME...) and others

- Exit 11 Change Logical Screen End
 Supply next Logical Screen to be displayed
- . Edit Recovery name numeric generation changed



- **DSLIST** (3.4) unterstützt **HFS** Kommandos (OGET, OPUT...)
- SuperC kommt in den "Genuss" des Automatic HILITE
- EDSET bietet eine Einstellung für die Behandlung von RFIND/RCHANGE Kommandos an
- die Configuration Table hat viele Erweiterungen erfahren; sicherlich die wichtigste davon, ist der Support von Symbols in den ISPF Temporary Qualifiers – das ist wichtig, wenn multiple TSO Logon im Sysplex verwendet werden sollte
- der Exit 11 wurde angepasst
- der generierte Name der Recovery Datasets wurde "verändert".



ISPF – DM Changes:

. New/Changed Variables

ZENVIR 5.5 – Internal Use ZOS390RL z/OS 01.05.00

ZISPFOS ISPF FOR z/OS 01.05.00

. New Dialog Variables

ZMSRTFLD and ZSESS

. New System Variables

ZSM ZSYSPROC

ZUCTPRE2 ZUCTPRE3 ZSCTPRE2 ZSCTPRE3

ZAMT ZSCRML ZXSMAX ZXSMIN

ZUSC ZCFGCMPD ZCFGCMPT ZCFGKSRC ZCFGLVL ZCFGMOD



- diese Version unterstützt viele neue Dialog- und System Variablen



7.7 ISPF - TSO - z/OS 1.6


ISPF – COLS primary command:

. new COLS as an Edit/View Primary Command

Non-Scrolling Scale

COLS [ON|OFF]

no Parameter -> Toggle





7.7 ISPF - TSO - z/OS 1.6

z/OS 1.6 bietet Verbesserungen im Bereich **ISPF**:

- das neue **COLS** Primary Edit/View Command bietet die Möglichkeit der Anzeige eines "Nicht-Scrollable" Lineals an.



ISPF - HIDE:

. new HIDE Edit/View and Edit Macro

HIDE eXcluded

exclude the "excluded-Lines" from Display!

RESET HIDE

show "excluded-Lines" again



- das neue **HIDE** Primary Edit/View Command (und Edit Macro) bietet die Möglichkeit, die "excluded-Zeilen" von der Anzeige zu entfernen (n Line(s) not Displayed). Dabei wird die "letzte" angezeigte Zeile unterstrichen, als Hinweis, dargestellt. Das Reset Hide Kommando sorgt für eine Wiederanzeige.



```
Columns 00001 00072
EDIT YCOSUSR.YCOS.CNTL(YZOS12M) - 01.01
Command ===> HIDE X
                                               Scroll ===> PAGE
000001 /* REXX */
000002 ADDRESS ISREDIT "MACRO"
000003 Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
000004 Address ISREDIT "(TLINE) = LINENUM .ZLAST"
000005 /* */
                                         12 Line(s) not Displayed
000018
        end
000019 end
                                            Columns 00001 00072
EDIT
       YCOSUSR.YCOS.CNTL(YZOS12M) - 01.01
                                             Scroll ===> PAGE
Command ===>
000001 /* REXX */
000002 ADDRESS ISREDIT "MACRO"
000003 Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
000004 Address ISREDIT "(TLINE) = LINENUM .ZLAST"
000005 /* */
000018 end
000019 end
              Underline!
```





ISPF - CUT:

. CUT Excluded/Non-Excluded enhancement

CUT [lptr-range] [DEFAULT|clipname] [REPLACE|APPEND] [X|NX] [DISPLAY]

. SAVE List Command new Parameter: LONG

Date in yyyy/mm/dd Format



- das **CUT** Command wurde um die "X" und "NX" Parameter erweitert.
- das **SAVE** Command wurde um den Parameter LONG ergänzt; dabei werden Datumsangaben in langem Format gespeichert.



ISPF – DM Changes – REXX in panels:

. REXX Support in Panels

new *REXX Defintion in)INIT)REINIT and)PROC

Inline (between *REXX and *ENDREXX)

or

Interpreted/Compiled Members (Standard Search Order)

REXX[([,]value[,value][,(member)])]

* – all variables of)BODY are available value – ISPF dialog variables needed member – external Member – not Inline

[*ENDREXX]

end of Inline Rexx

ISPPRXVP can be used to "handle" Variables must be coded for Compiled CALL ISPPRXVP 'I' – "read" the variables CALL ISPPRXVP 'T' – "update" the variables

new Variables

ZRXRC - Return Code

ZRXMSG - Message Id



- diese Version ermöglicht, dass in **Panels REXX Code** zum Einsatz kommt. Dadurch können z.B. viele zusätzliche Prüfungen oder Verarbeitungen innerhalb des Panels erfolgen, bevor die Kontrolle zurückgegeben wird. Dabei können entweder **Inline Rexx** oder **Members** (sowohl interpretiert als kompiliert) verwendet werden. Der neue "Service" ISPPRXVP bietet für Compiled REXX (bei den anderen werden die entsprechenden Statements automatisch generiert) den Zugriff auf die Panel-Variablen an. Zwei neue Variablen sorgen für REXX-Rückmeldungen.



%Scroll ===>_Z +

Panel REXX Beispiel

```
) ATTR
 $ TYPE(OUTPUT) CAPS(OFF) JUST(ASIS)
# TYPE(TEXT) CAPS(OFF) JUST(ASIS )
 _ TYPE(INPUT) CAPS(OFF) JUST(ASIS)
)BODY EXPAND(§§)
%$-$ Sample for REXX Usage in Panel$-$
%COMMAND ===>_ZCMD
응
+ $thdr
+ $txt1
+ $txt2
+ $txt3
+ $txt4
+ $txt5
+ $txt6
+ $txt7
+ $txt8
+ $txt9
+ $terr
```





```
) INIT
 .CURSOR = ZCMD
 .ZVARS = '(ZSCROLLA)'
*REXX(*)
 /* */
t.hdr = ""
terr = ""
DO i=1 to 9
 interpret txt""i"=''"
END
 /* */
retc = SYSCPUS("CPUON.") /* Ausgabe: retc = 0 -> OK
                                                           */
 /* */
IF retc = 0 THEN DO
 thdr = CPUON.0 "CPUs sind Online"
 if CPUON.0 > 9 then do
  terr = "diese Version kann maximal 9 CPUs anzeigen!"
  end
 DO i=1 to CPUON.0
   interpret txt""i"='CPU" i "Online, Serial:" CPUON.i"'"
  END
END
ELSE do
 terr = "Fehler SYSCPUS, Return Code:" retc
end
*ENDREXX
) END
```





ISPF – DM Changes – File Tailoring:

. File Tailoring Enhancements

Continuation of control Statements – ? continuation Character Increased Imbed Level from 3 to 15 Increased Select or IF Level from 8 to 32 Increased Number of Parameters on CTL from 31 to 63 SPFEDIT Enqueue elimination

Support for new Statements (like REXX)

```
)DO count
)DO FOREVER
)DO var = start [TO end] [BY incr] [FOR maxiter]
)DO WHILE condition
)DO UNTIL condition
)ITERATE
)LEAVE
)ENDDO

)IF condition THEN ctl-statement
)NOP
[)ELSE ctl-statement]
```

TBSCAN Support for)DOT

)DOT table-name [SCAN [(name-cond-pairs)]]



- das **File Tailoring** wurde in dieser Version deutlich verbessert!
 - o die **Control Statements** unterstützen eine Fortsetzung auf die folgende Zeile; dafür wird das "?" Zeichen als Fortsetzungszeichen verwendet
 - o sowohl die Anzahl Imbed als auch Select/IF Levels wurden deutlich erhöht
 - o auch die Anzahl **Parameter** bei Control Statements hat eine Erweiterung erfahren
 - aus Performance und Usability Gründen wird inzwischen auf eine Serialisierung durch File Tailoring verzichtet
 - neue Control Statements bieten deutlich bessere Bearbeitungsmöglichkeiten; die Struktur der neuen Control Statements richtet sich nach der "Rexx-Logik":
 - DO: Ausführung von Schleifen innerhalb von File Tailoring
 - ITERATE: DO Schleife "wiederholen"
 - LEAVE: DO Schleife verlassen
 - IF: konditionale Ausführung
 - NOP: No Operation
 - o das)DOT Control Statement wurde um ein Table Scan (auf Grund eines TBSARG) erweitert.



ISPF – DM Changes:

. TBQUERY enhanced

TBQUERY for TBSORT/TBSARG/TBSCAN Infos enhanced

TBQUERY table

"old-options"

SORTFLDS(sort-fields)

SARGLIST(list-of-arg-list)

SARGCOND(list-of-arg-namecond)

SARGDIR(list-of-arg-direction)

. new QTABOPEN Service – Query open Tables QTABOPEN LIST(list-prefix-var)

list-prefix-var:

max 7 Chars

list-prefix-var'0' = number of Vars/Tables

list-prefix-var'n' = Table n

RC=4 not enough space for vars

RC=12 prefix too long



- der **TBQUERY Service** wurde um TBSORT-, TBSARG- und TBSCAN Informationen erweitert. Damit lassen sich sämtliche "Komponenten" einer Table abfragen.
- der **neue QTABOPEN Service** liefert Informationen über geöffnete Tabellen zurück. Der Service stellt "Stem-Variablen" her (Achtung "nur" 0, 1, 2... werden hinzugefügt); die Anzahl gelieferter Variablen wird in der "0" Variable hinterlegt.



```
QTABOPEN Beispiel
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009  */
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
/* Query open Tables */
address ispexec
'QTABOPEN LIST(YCOS.)'
if rc=0 then do
    say 'Tables open:'
    do i=1 to ycos.0
        say ycos.i
    end
end
end
else do
    say 'Error during QTABOPEN' rc
```

end





ISPF - Others:

. New/Changed Variables

ZENVIR 5.6 – Internal Use ZOS390RL z/OS 01.06.00

ZISPFOS ISPF FOR z/OS 01.06.00

. New Settings (Option 0)

Allow empty member list Allow empty member list (nomatch) Empty member list for edit only

. Changed Edit Macros

MODEL returns RC=4 on Truncation VOLUME returns one more variable – orginal volume CURSOR returns in the command line 0

. Configuration Table Enhancements

Zero Blocksize for ISPLIST, ISPLOG, ISPCTLx, ISPLSTx, ISPWRKx Support for Space Allocation ISPCTL0, ISPCTLx new Keywords for empty Member List Processing



- neue **Setting Optionen** können verwendet werden, um das Handling von "empty Member Lists" zu bestimmen
- die MODEL-, VOLUME- und CURSOR Macros erfahren "kleinere" Veränderungen
- die **Configuration Table** wurde um folgende Punkte erweitert:
 - o die ISPF internen Datasets unterstützen "endlich" einen "zero-Blocksize"!
 - o die Allocation der ISPCTLx Dateien können endlich bestimmt werden (nicht nur per JCL Allocation!)
 - o die systemweiten Defaults für "empty Member Lists" lassen sich bestimmen.



7.8 ISPF - TSO - z/OS 1.7

ISPF - SYSNAME & USERID:

. new SYSNAME and USERID Commands

Shows SYSNAME and/or USERID on Panels

SYSNAME ON|OFF USERID ON|OFF

like PANELID or SCRNAME 17 bytes on Panels – truncated if needed Priority: SYSNAME, USERID, PANELID and SCRNAME

ISPF Options (0)
Identifier action bar – temporary or long term
Default Setting
Configuration Table



7.8 ISPF - TSO - z/OS 1.7

Folgende Verbesserungen bietet **z/OS 1.7 ISPF** Anwendern an:

- die zwei neuen Primary Commands SYSNAME und USERID bieten die Möglichkeit der Anzeige des System Namen bzw. Userid im Panel, in welchen zur Zeit Panel Id bzw. Screen Name angezeigt werden. Diese Funktion (besonders SYSNAME) wird zunehmend wichtiger, nachdem inzwischen die Benutzer in vielen Systemen gleichzeitig aktiv sind und Verwechselungen oft sehr unangenehme Wirkungen haben können! Für die Anzeige stehen bis zu 17 Zeichen zur Verfügung. Was angezeigt wird, hängt von einer internen Prioritätsliste ab und unterliegt einer möglichen Truncation. Das Setzen der Anzeige kann auch unter den ISPF Optionen (Option 0) und der Identifier Action Bar erfolgen. Die Default Einstellungen können auch in der Configuration Table (ISPSPROF General Value) vorgenommen werden:
 - DEFAULT_SYSTEM_NAME (OFF)
 - DEFAULT_USERID_DISP (OFF)



```
Menu <u>U</u>tilities <u>C</u>ompilers <u>O</u>ptions <u>S</u>tatus <u>H</u>elp
SYSY
                ISPF Primary Option Menu
Option ===> SYSNAME ON
 O Settings Terminal and user parameters User ID . : YVES
 Log/List Function keys Colors Environ Workstation Identifier Help
                           ISPF Settings ! 4 1. Message identifier...!
                                         ! 2. Panel identifier...
Command ===>
                                          ! 3. Screen name...
                                 Print! 4. System name...
Options
 Enter "/" to select option
                                   Fam ! 5. User ID...
    Command line at bottom
 -----+
             System Name Identifier
! Enter "/" to select option
 Display system name
   identifier
! Default setting for system name
! 1 1. Off
  2. On
```





ISPF – DSINFO enhanced:

. DSINFO Service (new with 2.10) enhanced

2 new Variables returned for APF and LINKLST Status

ZDSAPF

YES - APF

NO – Not APF

ERR – unable to determine

ZDSLNK

YES - LINKLST

NO - Not LINKLST

ERR – unable to determine



- Der, mit OS/390 2.10 eingeführte, **DSINFO** Service liefert ab z/OS 1.7 zusätzlich zwei neue Variablen, die sowohl Informationen über den **APF**- als auch den **LINKLST** Status des Datasets liefert.



ISPF – Sort:

. enhanced Sort Member or Dataset List

Sort on 2 columns – Major and Minor Sort direction can be chosen – Ascending or Descending

SORT [major-field [A|D] [minor-field [A|D]]]

Default Sort sequence based on "Datatype" see User's Guide!



- Seit viele Jahren lassen sich **Member** (3.1) und **Dataset** (3.4) **Listen** sortieren, jedoch mit folgenden Einschränkungen:
 - o nur eine Spalte kann dafür verwendet werden
 - o die Sortierreihenfolge kann nicht ausgewählt werden.

Diese Einschränkungen wurden mit diesem Release durch ein erweitertes Sort Kommando minimiert. Das **Sort** Kommando unterstützt erstmals die Angabe von **bis zu zwei Feldern** und bietet zu jedem Feld eine **Sortierreihenfolge** an. Die Default Sortierreihe hängt von den Feldern ab und ist im **ISPF User's Guide Vol I** beschrieben – üblicherweise werden Charaktere in aufsteigender und Nummern in absteigender Reihenfolge sortiert.



ISPF – Highlighting:

. enhanced HILITE Support – HTML and XML

enhanced HILITE Command and HILITE Selection Panel

HIlite ... [HTML|XML|...] ...

Automatic Language Selection HTMI

First nonblank is <

First not comment tag is

<!DOCTYPE HTML> or <?HTML>

XML

First nonblank is <

First not comment tag is

<!DOCTYPE XML> or <?XML>



endlich bietet ISPF auch eine HILITE Funktion für die XML- und HTML Dokumente an. Dafür wurde sowohl
das HILITE Kommando als auch das HILITE Selection Panel entsprechend erweitert. Bei der Auswahl
"Automatic Language Selection" werden die HTML- und XML Dokumente aufgrund eines bestimmten
Aufbaus erkannt.



ISPF – Browse:

. BROWSE DISPLAY enhanced to show UNICODE

z/OS 1.6 BROWSE DISPLAY Command

DISPLAY ['|"] char ['|""]

show non-displayable characters as "char"

DISPLAY CC|NOCC

show/do not show CC (Carriage Control) in Data

z/OS 1.7 BROWSE DISPLAY Command enhanced

DISPLAY [LINE start [end]] [COLS start [end]]

CCSID ccsid

ASCII

USASCII

EBCDIC

UCS2

UTF8

UTF16

UTF32

DISPLAY RESET



- Zunehmend werden auf dem Host (USS, DB2 V8...) Daten in **nicht EBCDIC Format** hinterlegt. Die Browse Anzeige wurde, durch eine Erweiterung des **DISPLAY Kommandos**, entsprechend angepasst, um eine vernünftige Anzeige der Daten zu ermöglichen. Das DISPLAY Kommando bis z/OS 1.6 bietete folgende Möglichkeiten:
 - o das Zeichen, als Ersatz für "Non-Displayable" Charaktere üblicherweise "." kann bestimmt werden
 - o das Anzeigen oder Nicht-Anzeigen der CC Spalte kann bestimmt werden

Mit z/OS 1.7 wurde das DISPLAY Kommando um folgende Funktionen/Parameter erweitert:

- o LINE: Zeilen, die von der Anzeigeänderung betroffen werden sollten. Default alle
- o COLS: Spalten, die von der Anzeigeänderung betroffen werden sollten. Default alle
- o Anzeigeformat: entweder über die Angabe eines CCSID oder einer entsprechenden "Abkürzung":
 - UTF8 -> CCSID 1208
 - UTF16 -> CCSID 1200
 - UTF32 -> CCSID 1232
 - ASCII -> CCSID 850
 - USASCII -> CCSID 819
 - UCS2 & UNICODE -> CCSID 17584
 - EBCDIC -> CCSID 1047

Mit dem RESET Parameter (oder durch beenden des Browse-Kommandos) wird die Anzeige wieder "normal".



```
BROWSE YVES.YCOS.CNTL($$) - 01.01
                Line 00000000 Col 001 080
Command ===> HEX OFF; DISPLAY LINE 2 ASCII
                    Scroll ===> CSR
YCOS Yves Colliard Software GmbH
BROWSE YVES.YCOS.CNTL($$) - 01.01
                   Converted data shown
                    Scroll ===> CSR
Command ===>
YCOS Yves Colliard Software GmbH
YCOS Yves Colliard Software GmbH
```





ISPF – BROWSE Find:

. BROWSE FIND enhanced to search UNICODE

```
FIND str [UTF8 | ASCII | USASCII]

[NEXT | ALL | FIRST | LAST | PREV]

[CHARS | PREFIX | SUFFIX | WORD]

[col-start [col-end]]
```

Attention: "str" is case sensitive and must (should) be given as c'str'



- Im Rahmen des "Unicode Support" wurde auch das FIND Kommando in der BROWSE Umgebung erweitert. Dabei kann auch eine Suche nach UFT8, ASCII oder USASCII Daten gestartet werden.



ISPF – Large Sequential Support:

Data Set allocation - 3.2

Data set name type: LARGE

Data Set list - 3.4

Dsorg: PS-L

ISPF Service DSINFO

Variable ZDSDSNT enhanced: LARGE

Variable ZDSTOTAX new: allocated space units

Variable ZDSTOTUX new: used space units

ISPF Service LMDLIST

Variable ZDLSIZEX new: data set size (12 bytes)
Variable ZDLEXTX new: extents used (5 bytes)

ISPF Transparent Support

BROWSE

VIEW

EDIT

Data Set Move/Copy – 3.3



- ISPF wurde erweitert, sodass die neuen Large Sequential Datasets ebenfalls unterstützt werden:
 - o bei der Allocation (3.2) kann der Parameter LARGE angegeben werden
 - o bei der Anzeige (3.4) werden solche Datasets unter **DSORG** mit dem Hinweis **PS-L** gekennzeichnet
 - der ISPF DSINFO Service liefert in der ZDSDSNT Variable eine entsprechende LARGE Information.
 Zwei neue Variablen liefern Space Angaben in "größeren" Mengen. Dies gilt auch für den LMDLIST Service.
 - o der Support innerhalb der allgemeinen Funktionen von ISPF, wie **BROWSE, VIEW, EDIT...**, ist für den Anwender völlig **transparent**.



Allocate New Data Set

```
Command ===>
Data Set Name . . . : YVES.LARGE.DS
Management class . . .
                                     (Blank for default management class)
                                      (Blank for default storage class)
Storage class . . . SMS
Volume serial . . . .
                                     (Blank for system default volume) **
Device type . . . .
                                     (Generic unit or device address) **
                                     (Blank for default data class)
Data class . . . . .
                                     (BLKS, TRKS, CYLS, KB, MB, BYTES
 Space units . . . TRACK
                                      or RECORDS)
 Average record unit
                                      (M, K, or U)
 Primary quantity . . 5
                                     (In above units)
 Secondary quantity 1
                                     (In above units)
 Directory blocks . . 0
                                      (Zero for sequential data set) *
 Record format . . . VB
 Record length . . . 988
 Block size . . . . 27998
                                      (LIBRARY, HFS, PDS, LARGE, BASIC, *
 Data set name type :
                                      EXTREO, EXTPREF or BLANK)
                                      (YY/MM/DD, YYYY/MM/DD
 Expiration date . . .
 Enter "/" to select option
                                      YY.DDD, YYYY.DDD in Julian form
  Allocate Multiple Volumes
                                      DDDD for retention period in days
          or blank)
( * Specifying LIBRARY may override zero directory block)
( ** Only one of these fields may be specified)
```





ISPF – Table Utility:

. Table Utility: Display, Browse, Edit, Export, Import...

Option 3.16 – Utilities -> Table Utility

Selection based on DD or Data Set MUCH better than Dialog Test – 7.4 – Tables!



- alle ISPF Table Service "Benutzer" werden sich über die neue Table Utility Funktion von ISPF freuen! Sie bietet endlich eine vernünftige Oberfläche für die Bearbeitung von Tables, was nicht unbedingt vom Dialog Test behauptet werden kann... Mit dieser Funktion können Tables aus bestimmten Datasets oder DD Namen angezeigt, verändert, exportiert und importiert werden. Das Hauptmenü bietet dazu sowohl einen direkten Einstieg – dann muss Dataset oder DD Name sowie Table Name angegeben werden und eine entsprechende Funktion, Browse, Edit oder Import (Import Dataset Name muss dann auch angegeben werden) ausgewählt werden – als auch einen "Listen-Einstieg" – dann muss Dataset oder DD Name und bei Table keine oder eine generische Eingabe erfolgen. Die Option Open Table im Share Mode muss angewählt werden, falls diese Table anderswo schon geöffnet wurde.



Table Utility – Pull Down Menu – Options

1 Table Utilities Options

Open table in SHARE mode

Use EDIT as default to process selected table

Always save table in originating data set

Maximum rows searched to determine column width

Color used to display table key values (Default Green)

Intensity used to display table key values (Default High)

Warn if table exists in the output library

Use Edit to view the imported table

Warn if export data set exists

Display mode for export data set (Browse, View or Edit)

2 Export Report Options
Heading, Column and Page spacing options

3 Export Data Set Attributes

Allocation (SMS, Volume, Device, Space) of export data set



- Die **Pull-Down Menüs** bieten, neben den ISPF Standards, auch Table Utility Optionen an, die eine Vielzahl an Einstellungen ermöglichen.



Table Utility – Table Data Set Selection List

Table Dataset Name: YVES.TABLES.DS

Table Name: blank or partially qualified – Y*

	ISPF Table List	Row 1 to 14 of 17
Command ===> _		Scroll ===> CSR
List of tables	in table library YVES.TABLES.DS	
Name		
_ YVESTAB1		
_ YVESTAB2		
_ YVESTAB3		

Line Commands

- E Edit the table
- B Browse the table
- S Browse/Edit the table depending on Default

Primary Commands

- L tab Locate table
- E tab Edit the table
- B tab Browse the table
- S tab Browse/Edit the table depending on Default



Die Table Data Set Selection List wird angezeigt wenn:

- o ein Dataset Name eingegeben wurde
- o der Table Name nicht oder generisch eingegeben wurde
- o auf dem Primary Kommando "ENTER" gedrückt wurde.

Diese Liste zeigt alle vorhandenen Tables und per Line oder Primary Kommando kann eine Table zur Anzeige oder Veränderung ausgewählt werden. Das Locate Kommando auch kann zur Positionierung auf die gewünschte Table verwendet werden.



Table Utility – Table DD Selection List

Table DD Name given (Data Set will be selected first): YVESTLIB (Default ISPTLIB)

Table Name: blank or partially qualified – C*

		ISPF Table List	Row 1 to 14 of 118
Command =	===>		Scroll ===> CSR
List of t	tables in data	a sets allocated to DD YVESTLIB	
	Concat.		
Name	Number	Table Data Set	
_ COLTAE	301 1	YVES.TABLES.DS	
_ COLTAE	302 1	YVES.TABLES.DS	
_ COLPRO	OF 5	YVES.ISPF.ISPPROF	

Line Commands

- E Edit the table
- B Browse the table
- S Browse/Edit the table depending on Default

Primary Commands

L tab – Locate table

E tab – Edit the table

B tab – Browse the table

S tab – Browse/Edit the table depending on Default



Die Table DD Selection List wird angezeigt wenn:

- o kein Dataset Name eingegeben wurde (sonst hat er immer Vorrang)
- o ein DD Name eingegeben wurde oder der Default ISPTLIB greifen würde
- o der Table Name nicht oder generisch eingegeben wurde
- o auf dem Primary Kommando "ENTER" gedrückt wurde.

Diese Liste zeigt alle vorhandenen Tables, ihre Position in einer möglichen Concatenation sowie passende Dataset Namen und per Line- oder Primary Kommando kann eine Table zur Anzeige oder Veränderung ausgewählt werden. Das Locate Kommando kann auch zur Positionierung auf die gewünschte Table verwendet werden.



Table Utility – Table Edit/Browse

Primary Panel: DSN|DD and Table Name and Browse|Edit Table Data Set Selection List and Browse|Edit Table DD Selection List and Browse|Edit

Browse: Fields are protected Key are colored and highlighted (as defined in the options – GREEN + HIGH) Fields are defined as scrollable (Left, Right, Expand) — scale in Header Shift: Scroll Amount in Table Columns — Left/Right



Die gleiche Anzeige wird für **Browse** als auch für **Edit** von Tables verwendet, nur bei Browse sind die Felder geschützt. Diese Anzeige kann aus dem Primary Menu oder aus einer der Dataset- oder DD Lists ausgewählt werden. Diese Anzeige bietet folgendes an:

- alle Spalten der Table werden angezeigt; per Left/Right k\u00f6nnen entsprechend der Shift Angabe –
 die anderen Spalten angezeigt werden
- Key Spalten werden besonders angezeigt; per Default erfolgt die Anzeige in Grün und Highlighted (kann in den Optionen eingestellt werden)
- o die Felder sind als **Scrollable** definiert, dadurch wird mit Left/Right, wenn sich der Cursor in einem Feld befindet, innerhalb des Feldes ein Scroll durchgeführt. Wie bei allen Scrollable Fields, kann mit dem EXPAND Kommando eine Full-Screen Anzeige des Feldes (mit HEX Möglichkeit) erfolgen



Line Commands

I[n] – Insert row after (only Edit, n=1-9, n ignored on keyed tables)

B[n] – Insert row before (only Edit, n=1-9, n ignored on keyed tables)

R[n] - Repeat row (only Edit, n=1-9, n ignored on keyed tables)

D[n] – Delete row (only Edit, n=1-9, n ignored on keyed tables)

E – Browse/Edit Extention variables in new Panel

Line Commands: I, B, R, D

Primary Commands

CANCEL – end without save – PF12 (CAN)

SAVE – save data (also done at End/PF3) to original Data Set or Prompt (SAV)

EXPORT – shows Table Export Layout Panel (EX, EXP, EXPO, EXPOR)

Order, Name, Field Heading and Width can be changed

FILE – save Export Data to Output Data Set (FI, FIL)

FEXPORT – EXPORT+FILE (FE, FEX, FEXP, FEXPO, FEXPOR)

FIND – search for Data within a Column (F, FI, FIN)

FIND n string

FIND colname string

n = number of a column on the display

RFIND - Repeat Find PF5 (R)

INSERT – Insert a row at the top (for example in an empty table)

EXPAND – Expand a scrollable row (PF4)

SORT – shows sort Panel; saved by Edit at End (SO, SOR)

STATS – shows table statistics

STRUCT – display/change table display structure (STR, STRU, STRUC)



- o per **Line Command** kann im Edit Zeilen eingefügt, gelöscht oder wiederholt werden
- o das Line Commad **E** für Extention zeigt für die passende Zeile die Extentions Variablen an. In dieser Anzeige können diese, im Edit Modus, auch verändert werden
- o verschiedene Primary Commands stehen dann auch zur Verfügung, um
 - die Daten zu sichern (oder Nicht): CANCEL, SAVE, EXPORT, FEXPORT
 - Daten zu finden: FIND, RFIND
 - die Anzeige zu beeinflussen: INSERT, EXPAND, SORT, STATS, STRUCT



Table Utility – Import Table Data

Primary Menu: Option – I Import Data Set Name required Format "like" Export



Aus dem **Primary Menu** kann auch, per I – **Import** – Auswahl, eine Table aus einer sequentiellen Datei gefüllt werden. Das Format der sequentiellen Datei muss dem der **Export Funktion** entsprechen.



ISPF – DM Changes – Tracing:

. Panel Services Tracing

Help development and debugging

Services Calls: DISPLAY, TBDISPL, PQUERY

Table Processing:)ABCINIT,)ABCPROC,)INIT,)REINIT, and)PROC

ISPDPTRC Command

Start and Control Trace

Stop Trace

View Trace

Data written to ISPDPTRC DD dynamically allocated – LRECL 255 and RECFM VB

start or stop and view trace

ISPDPTRC



- durch **Panel Tracing** sollte die Entwicklung und das Debugging von ISPF Panels verbessert werden. Sowohl Service Calls als auch Panel Processing werden in der Trace festgehalten. Das Kommando **ISPDPTRC** wird dafür verwendet und gilt für die gesamte Session. Die Daten werden in einem dynamisch zugeordneten Dataset (DD Name ISPDPTRC) hinterlegt; falls die Datei schon allociert ist, wird dann sie verwendet (LRECL 255 und RECFM VB sind required).



```
start or stop and view trace
ISPDPTRC
           do not display start and termination messages
    [QUIET]
           control of amount of trace
    [DSP|DISPLAY(None | In | Out | Both) ]
    [READ(None | Summary | Detail)]
    [SVC|SERVICE(None | Detail) ]
           selection/filtering
    [PNL|PANEL(* | panel_name | panel_mask)]
    [SCR|SCREEN(<u>0</u> | * | screenid)]
    [SECT|SECTION(* | All | None |
           [Init] [Reinit] [Proc] | [NOInit] [NOReinit] [NOProc]) ]
           end trace and/or optionally view trace
    [VIEW]
    [END]
```



- Das Kommando bietet folgende Möglichkeiten an:
 - o **kein** Parameter: die Trace wird, je nach aktuellem Zustand, gestartet oder gestoppt und angezeigt
 - o QUIET: die Start- und End-Meldungen werden unterdrückt
 - DSP, READ und SVC: Kontrolle des Umfangs der Trace für die Panel Display und Read Processing Phasen
 - o PNL, SCR und SECT: Selektion/Auswahl der Informationen, die in der Trace vorhanden sein sollten
 - o VIEW und END: Trace beenden und anzeigen.

Der Trace Output besteht aus:

- Trace Header
- Panel Display
- o Panel Processing.



ISPF – DM Changes – Tracing:

. File Tailoring Services Tracing

Help development and debugging

Services Calls: FTOPEN, FTINCL, FTCLOSE and FTERASE

File Tailoring Processing and Skeleton Statements

ISPFTTRC Command

Start and Control Trace

Stop Trace

View Trace

Data written to ISPFTTRC DD dynamically allocated – LRECL 255 and RECFM VB

start or stop and view trace

ISPFTTRC



- durch **File Tailoring Tracing** sollte die Entwicklung und das Debugging von ISPF File Tailoring verbessert werden. Sowohl Service Calls als auch File Tailoring Processing werden in der Trace festgehalten. Das Kommando **ISPFTTRC** wird dafür verwendet und gilt für die gesamte Session. Die Daten werden in einem dynamisch zugeordneten Dataset (DD Name ISPFTTRC) hinterlegt; falls die Datei schon allociert ist, wird dann sie verwendet (LRECL 255 und RECFM VB sind required).



```
start or stop and view trace
ISPFTTRC
           do not display start and termination messages
    [QUIET]
           control of amount of trace
    [READ(None | Summary | Detail) ]
    [SVC|SERVICE(None | Detail)]
    [TBV|TBVARS(None | Detail) ]
           selection/filtering
    [SKL|SKEL|SKELETON(* | skel name | skel mask)]
    [SCR|SCREEN(<u>0</u> | * | screenid)]
    [REC|RECORDS(* | All | None |
           [Src|Source] [Data] [Cntl] | [NOSrc] [NOData] [NOCntl]) ]
           end trace and/or optionally view trace
    [VIEW]
    [END]
```



- Das Kommando bietet folgende Möglichkeiten an:
 - o **kein** Parameter: die Trace wird, je nach aktuellem Zustand, gestartet oder gestoppt und angezeigt
 - o QUIET: die Start- und End-Meldungen werden unterdrückt
 - READ, SVC und TBV: Kontrolle des Umfangs der Trace für die Panel Display und Read Processing Phasen
 - o SKL, SCR und REC: Selektion/Auswahl der Informationen, die in der Trace vorhanden sein sollten
 - o VIEW und END: Trace beenden und anzeigen.

Der Trace Output besteht aus:

- Trace Header
- o File Tailoring Processing.



ISPF – DM Changes:

. LIBDEF enhancements

Default LIBDEF Processing changed

z/OS 1.6 - Default UNCOND

z/OS 1.7 – Default Setting in ISPF Configuration Table

DEFAULT_LIBDEF_PROCESSING_OPTION

Modify ISPDFLTS and Other DM Settings

LIBDEF new Return Code on STKADD

RC = 4

no existing stack exits already

Remember LIBDEF Display Utility – ISPLIBD [libtype]

. LMMFIND, LMMSTATS and LMPRINT enhancements

new NOLLA Parameter

if LLA managed - DO NOT use LLA for Directory Entry Information



- der **LIBDEF Service** erfährt in diesem Release zwei Verbesserungen:
 - o das Default Processing von LIBDEF kann inzwischen in der **ISPF Configuration Table** verändert werden. Damit könnte z.B. vom aktuellen **Default UNCOND** (zum Teil problematisch, weil es "zerstört" vorhandene LIBDEFs) auf STACK umgestellt werden
 - o die **Funktion STKADD** wurde um einen neuen **Return Code** erweitert (RC=4), der es ermöglicht zu erfahren, dass noch kein Stack für diesen Library Typ existiert.
- die **LMMFIND**, **LMMSTATS** und **LMPRINT** wurden um einen **NOLLA** Parameter erweitert; dieser sorgt dafür, dass, bei LLA managed Datasets, immer das **Platten Directory** gelesen wird.



ISPF – Others:

- . new Parameter SFIHDR in)MODEL
 Scrollable Field Support
- . TBSTATS VIRTSIZE new Parameter Virtual Storage Usage
- . ISPF Configuration Table Changes

DEFAULT_SYSTEM_NAME
Display System Name on Panels

DEFAULT_USERID_DISP
Display Userid on Panels

DEFAULT_LIBDEF_PROCESSING_OPTION
Define LIBDEF Option Default

USE_ZOS_UNIX_SOCKETS
Select TCP/IP or UNIX sockets (Default TCP/IP)



- die **)MODEL Panel** Definition wurde um den **SFIHDR** Parameter erweitert, um einen Support für Scrollable Field anzubieten
- der **TBSTATS ISPF Service** wurde um den **VIRTSIZE** Parameter erweitert, um eine Information über den Virtual Storage Bedarf liefern zu können
- die Configuration Table von ISPF wie schon vorher erwähnt wurde erweitert:
 - o Anzeige des System Namen auf ISPF Panels
 - Anzeige des Userid auf ISPF Panels
 - Definition der LIBDEF Option
 - O Auswahl der verwendeten Sockets (TCP/IP Default).



ISPF - Others:

. New/Changed Variables

ZENVIR 5.7 – Internal Use

ZOS390RL z/OS 01.07.00

ZISPFOS ISPF for z/OS 01.07.00

. 64 Bit Register on Sub-Task Dump



- auch in diesem Release werden die versionsabhängigen Variablen angepasst
- 64 Bit Register werden bei einem Sub-Task Dump jetzt angezeigt



7.9 ISPF - TSO - z/OS 1.8

ISPF – Unix Files:

. Support for z/OS Unix Files and Directory Display

Unix Directory List Utility needs

SCEERUN + SCEERUN2 (Steplib or Linklist)

new Service Option CONTROL LE ON|OFF

SYS1.SBPXMENU + SYS1.SBPXPENU + SYS1.SBPXTENU + SYS1.SBPXEXEC

ISPF Option 3.17 — 'like' ISHELL — but ISPF DSLIST usage
17 Udlist Print or display (to process) z/OS UNIX directory list

Line Commands: / prompt, > execute login shell, < execute command, E Edit, B Browse, N Create new Directory, L Directory List, D Delete, R Rename, C|CO Copy Out, Cl Copy In, I Information, MM Modify Mode Fields, MX Modify Attributes, X Execute

Primary Cmds: Edit, Find, RFIND, LEFT, Locate, REFresh, RESet, RIGHT, SAVE, SORT SAVE [dir_list_id] – save to ISPF List or userid.dir_list_id.DIRLIST

ISPF Configuration: Pathname Substitution Character — ! (German Ü) > UDLOPTS



7.9 ISPF - TSO - z/OS 1.8

Folgende Verbesserungen bietet z/OS 1.8 ISPF Anwendern an:

- ISPF bietet mit der **Option 3.17** eine der **ISHELL** ähnliche Oberfläche für die Nutzung von **Directories** und **Files** der **USS** Umgebung an. Diese Option benötigt manche **Vorbereitungen in ISPF**. Die Oberfläche ermöglicht sowohl über **Pull-Down Menus** als auch **Line** und **Primary Kommandos** eine sinnvolle Arbeit mit den Directories und Files. Für die DSLIST (Option 3.4) typische Line-Kommando Eingabe – listc ent(/) all – wird in der ISPF Configuration eine "Alternative" angeboten – das Ausrufezeichen **!** (Deutsch Ü) wird hierbei verwendet (Änderung in Configuraiton).



Menu Utiliti	les Options Help	
Option ===>		ctory List Utility
blank Displa	y directory list	P Print directory list
Pathname	•	+
When the direct "/" on the di an ISPF line	e Delete -empty Directory Delete cory list is displayed, rectory list line comma	and field for the command prompt pop-up, TSO command, CLIST, or REXX exec, or
o Width o Pathr o z/OS o / Co o / Co o _ By	ory List Options n of filename column name substitution charace UNIX command time limit onfirm File Delete onfirm Non-empty Directo ypass z/OS UNIX File Edi splay permissions in oc	cter Ü

- 2. Directory List Column Arrangement...



Der Einstiegs-Panel ist dem DSLIST sehr ähnlich.



Menu	Utilities	View	Options	Help					
Command	===>		z/OS U	NIX Dired	ctory	List			19 of 19 ===> PAGE
Pathname	. : /								
Command	Filename		Message		Type	Permission	Audit	Ext	Fmat
	ssh \$SYSNAME \$VERSION bin dev				Dir Dir Syml Syml Syml	rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwx rwxrwxrwx rwxrwxxxxx rwxrwxxxxxx rwxrwxrwx	fff fff fff fff fff		



Die Liste der Directory wird angezeigt. Per PF11/PF10 können zusätzliche Informationen angezeigt werden.



PF11

Menu Utilities View Options Help

Pathname . : /

Command	Filename	Message	Owner	Group	Links Size	
	. •		YVES	SYS1	8	8192
			YVES	SYS1	8	8192
			YVES	SYS1	2	8192
	.ssh		YVES	SYS1	2	8192

PF11

• •

Modified	Modified Changed		Created	
2006/11/10 16:36:40	2006/11/10 16:36:40	2008/01/18 07:26:04	2006/10/18 15:31:59	



Per PF11/PF10 können zusätzliche Informationen angezeigt werden.



N – Create new Directory

+	Create New z/OS	S UNIX File	
Pathname <u>/</u> \	u/ibmuser/		+
Permissions 70	<u>00</u> (Octal)		
Link			+
	1. Directory 2. Regular file 3. FIFO 4. Symbolic Link 5. External Link 6. Hard Link	Options _ Set sticky bit _ Copy Edit	



Neue Files, Directories... können mit dem "N" Line-Kommando erstellt werden.



C/CO - Copy Out

Copy From z/OS UNIX File Command ===>
 From z/OS UNIX file: Name : /u/ibmuser/ptin
To z/OS UNIX file, data set, or member: Name + Permissions 755 (Octal)
Options Options Confirm copy to existing target Update permissions for existing target file Binary copy Convert
Conversion Table



Das Copy Out Kommando bietet die Möglichkeit eine File in eine andere File zu kopieren.



CI - Copy In

Replace z/OS UNIX File
Into z/OS UNIX file: Name : /u/ibmuser/yvest
From z/OS UNIX file, data set, or member: Name +
Options _ Binary copy _ Convert
Conversion Table



Per Copy in Kommando wird der Inhalt einer File hineinkopiert.



I - Information

```
Modify
                         z/OS UNIX File Information
Command ===>
Pathname . . : /u/ibmuser/yvest
General Data
                                           Mode Fields
File Type . . : File
                                            Permissions . : 700
File Size . . : 1377
                                            Set User ID . : NO
Links . . . : 1
                                            Set Group ID : NO
Inode . . . : 8D
                                            Sticky Bit . : NO
File Format . : ----
Last Modified: 2007/11/11 03:26:03
                                           Extended Attributes
Last Changed : 2007/11/11 03:26:03
                                            Shared AS . . : YES
Last Accessed: 2007/11/11 03:25:48
                                            APF Auth . . : NO
Created . . . : 2007/11/11 03:24:34
                                            Pam Control . : NO
                                            Shared Lib . : NO
 CCSID . . . :
 Text Convert : NO
                                           Audit
                                            Auditor . . : ---
Owner
File . . . : YVES(0)
                                            User . . . : fff
Group . . . : SYS1(0)
                                           Device Data
                                            Device Number: A
                                            Major Device :
                                            Minor Device :
```



Alle File Informationen können angezeigt werden.



MM - Modify Mode Fields

MX – Modify Attributes



Die Modify Funktionen bieten die Möglichkeit alle Attributen zu ändern.



X – Execute

Execute Command for z/OS UNIX File						
Command ===>						
Pathname /u/ibmuser/.						
Enter the command below. Use the pathname substitution character $\ddot{\text{U}}$ to indicate where to have the pathname substituted. If not specified, the pathname will be appended to the end of the command.						
Command for file: ls Ü						
Run method 2 1. Direct						
2. Login shell 3. TSO						
z/OS UNIX command time limit						



Das Execute kommando ermöglicht sowohl direkte, shell als auch TSO Kommandos auszuführen.



ISPF - Others:

. Rename/Delete Alias Support

ISPF Services LMMDEL, LMMREN and LMMREP Member List

. Dataset List (3.4) support for SearchFor and SUPERC

Search-For and Search-ForE

```
SF [B|V|E] [string]
```

SFE [B|V|E] [string]

(B|V|E: Browse, View or Edit results – Default Member List)

SuperC and SuperCE

SC [NDSN(/) NVOL(new vol) ODSN(old ds) OVOL(old vol) M(member mask) PROMPT]

SCE [NDSN(/) NVOL(new vol) ODSN(old ds) OVOL(old vol) M(member mask) PROMPT]



- die ISPF Rename und Delete Funktionen (und Services) unterstützen endlich auch Member Alias
 - o **Achtung:** bei SMS Datasets wird der Alias renamed; bei non-SMS wird er gelöscht!
- die **Dataset List** Funktion (3.4) bietet einen direkten Einstieg in die **SuperC** und **SearchFor** Funktionalitäten an!



ISPF – Rexx & Built-In File Tailoring:

. File Tailoring String and REXX Functions

```
REXX Support - Inline or Interpreted/Compiled (Standard Search Order)

) REXX [var1 var2 ... varx] [REXX=[%] memname]
```

```
) REXX [var1 var2 ... varx] [REXX=[%] memname] 
) ENDREXX
```

no ISPF Services, only selected Vars, no change in Var length

ZFTXRC Variable for Return Code (0 = Ok, 8 = Error/Continue, other = End)

ZFTXMSG Variable for Message Id

Built-In Support (Not)DEFAULT, not Data Record, nested 32 Levels)

```
- Calculation (+/-2GB, +, -, *, /, **, //)
&EVAL (expr)
                                                          - Left part of string
&LEFT([str], lqt[, pad])
                                                             - Length of string
&LENGTH([str])
                                                         - Right part of string
&RIGHT([str],lqt[,pad])
                                                   - String (may be many strs)
&STR([str])
                                                  - Strip string ("L", "T", "B")
&STRIP([str],opt[,char])
                                                                    - Substring
&SUBSTR([str],pos[,[lgt][,pad]])
&SYMDEF(sym_name)
                                       - MVS System Symbol (Dynamic or Static)
```

)IM (Imbed) Parameter EXT/NOEXT for Built-In Support

)SETF New - Same as SET but always Support for Built-In

FTINCL Service new EXT Parameter



- **File Tailoring** wurde noch weiterentwickelt:
 - o **REXX** wird unterstützt
 - o Built-In Funktionen werden angeboten.



ISPF - SRCHFOR:

- . Set FIND Command after SRCHFOR (Edit and/or Browse)
- . Filter List to "Prompt = *Found" (reset Filter with REFresh!)

```
-----*
Command ===>
You are about to search the members of the data set(s) specified.
Specify search string(s) and options and press ENTER to run the search.
Enter the END or the CANCEL command to cancel the search.
  ==>
  ==>
  ==>
  ==>
Listing DSN:
Select Process Options with /
                            Select Output Options with /
Mixed Mode
                                _ View output
                                  Save output
  Any case
                                 / Filter List
/ Set EDIT FIND string
 Set BROWSE FIND string
```



- nach einem **SRCHFOR Kommando** wird das gesuchte Zeichen als **Find Parameter** eingestellt! Dafür müssen die Einstellungen "stimmen" einmal SRCHFOR ohne Parameter aufrufen!
- die Anzeige nach SRCHFOR kann auch beeinflusst werden.



ISPF - Others:

. "Intelligent" HEX On – DO NOT HEX:

```
=PROF> - Profile
---- - Excluded Lines
==MSG> - Messages
===== - Notes/Infolines
```

. Symbol Support in VGET Service (ISPF or Panel – static and dynamic variables)

```
VGET name-list [ASIS|SHARED|PROFILE|SYMDEF] [SYMNAMES (symname-list)]
SYMNAMES should be used if variable as same name as system symbol RC=8 on VGET Service if SYMDEF not found
```

- . LMCOPY and LMMOVE RC=4 on empty Dataset (Copy/Move is done)
- . Support for User Terminal Type customization
 ISPF Settings Terminal Type OTHER + Load Module
 see Sample ISPOWNTT put in ISPF Search Load Libbrary



- endlich ist **HEX ON** so "intelligent", dass es "unnötige" Zeilen nicht auch noch zusätzlich in HEX darstellt…
- der ISPF **VGET Service** (als auch im Panel) kann auch den Inhalt von **MVS System Symbols** (Dynamic oder Static) liefern. Die SYMNAMES Angabe ist nur notwendig, wenn eine Variable schon mit einem MVS Symbol-Namen belegt ist.
- die LMCOPY und LMMOVE Services wurden insofern verändert, dass diese bei leeren Datasets einen Return Code 4 liefern (jedoch trotzdem ihre Arbeit durchführen).
- ISPF bietet ab dieser Version eine vereinfachte Möglichkeit an, eigene Terminal Typen zu definieren



```
VGET SYMDEF Beispiel
                                                                   * /
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
/* Show usage of VGET and SYMDEF */
address ispexec
'VGET SYSNAME SYMDEF'
select
when rc=0 then say 'System Name is:' SYSNAME
when rc=8 then say 'SYSNAME not found' rc
otherwise say 'Error during VGET SYSNAME' rc
end
/* */
'VGET SYSR1 SYMDEF SYMNAMES(SYSR1)'
select
when rc=0 then say 'Sysres 1 is:' SYSR1
when rc=8 then say 'SYSR1 not found' rc
otherwise say 'Error during VGET SYSR1' rc
end
/* */
'VGET (LTIM SEQ) SYMDEF SYMNAMES (LHHMMSS) '
select
when rc=0 then do
  say 'Local Time is:' LTIM
  say 'SEQ Number is: 'SEQ
end
when rc=8 then say 'LHHMMSS and or SEQ not found' rc
otherwise say 'Error during VGET LTIM/SEQ' rc
end
```





ISPF – Member List Filter:

. Member List generic Search/Display Enhanced: New FILTER Primary Command

FILTER [field op val]

Window Option Panel op = EQ, NE, LE, LT, GE, GT REFresh Command to Reset Filter

+ 						
Select field and operator then enter a value to set a member list filter.						
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Name Lib VV MM Created Changed Size Initial MOD Userid	Op —	2. 3. 4. 5.	EQ NE LE GE LT	<pre>(equal) (not equal) (less or equal) (greater or equal) (less) (greater)</pre>	
 Value _ 						



- die **Member List** Funktion von ISPF bietet mit dem **FILTER Kommando** (ähnlich SDSF) die Möglichkeit, eine Auswahl nach jedem beliebigen Spalteninhalt zu treffen.



ISPF – Dataset List RMM Interface:

. Dataset List (3.4) support for Tape Information — RMM Interface

ISPF Configuration: RM/Tape Command %EDGRPD34 + APPLID EDG

```
DSLIST Removable Media Settings
Enter "/" to select option
Enable RM/Tape Commands
```

RM/Tape Command . . %EDGRPD34______ Command APPLID . . EDG

DSLIST Return Code Handling

0 and 4: Ok processing continue

8: Ko processing stop – no message – message from "RMM"

12: Ko processing stop – error message

Special Characters

? = DSLIST Command

/ = Dataset Name and first Volume

Default: %EDGRPD34 ? /

Supported Line Commands:

I Information, S Detail Information, M Match Result, D Release Volume



- ISPF bietet **keinen** Support für die Anzeige von Informationen bzw. für die Handhabung von **Tape Datasets** an. Ab diesem Release kann dafür eine Interface zu einem **externen Produkt**; zum Beispiel **RMM**; definiert und genützt werden.



ISPF - Others:

. ISPF Client/Server converted to IBM C++ (instead of SAS C++)

Client/Server needs SCEERUN + SCEERUN2 (Steplib or Linklist)

new Service Option CONTROL LE ON|OFF new Parameter on EDIT Service (WS(YES)) – WRAP

. Workstation Connection Enhancements

new Variables

ZIPADDR - Current IP Address of Connection

ZIPPORT - Current IP Port of Connection

ZLUNAME - Current VTAM LU name of Connection

ISPSTART and WSCON Service can set IP to '*' -> use ZIPADDR



- die ISPF Client/Server Schnittstelle wurde auf die IBM C++ Language umgestellt!
- die Workstation Connection wurde verbessert.



ISPF - Others:

. Edit Macros receive Edit Information Messages – new Variables

ZEDMSGNO - Message Id ZEDISMSG - Short Message ZEDILMSG - Long Message

. Scrollable Fields

Clear Scollable Field (without Expand) — new Primary Command

ZCLRSFLD - Clear Scrollable Field (Cursor on Scrollable Field)

. ISPF Service LMDLIST

Variable ZDLCATNM new: Catalog Name

. ISPF Services LMMDISP, LMMFIND

Variable ZLLIB Enhanced: up to 16

. ISPF Service TBDISPL

Variable ZTDVROWS new: Number of complete visible rows



- Edit Macros können in neuen Variablen, Informationen über Messages bei der Ausführung von Kommandos erhalten
- ein neues **Primary Kommando** bietet die Möglichkeit an, ein **Scrollable Field zu leeren**, ohne mit EXPAND "von Hand" zu editieren und zu überschreiben/löschen
- verschiedene Services wurden um neue Variablen erweitert.



ISPF – Highlighting:

. Hilite Enhancements on Boundary Source (C, PL/I, PL/X...)

HILITE Command/Edit Macro Enhanced

```
HILITE ... MARGINS [left-marg|* [right-marg|*]]
```

ISPF PDF Configuration Changed (C, PL/I and PL/X Default Margin Setting – HILITE_MARGIN_C PLI PLX)

```
File View Help
       Language Element Specification for PLI
Command ===> ________
  Language Element Color
                             Highlight
  Default . . . . . GREEN
                             NORMAL
  Comments . . . . . . TURO
                             NORMAL
  Keywords . . . . . RED NORMAL
  Quoted Strings . . . WHITE NORMAL
  Compiler Directives . . BLUE NORMAL
  Special Characters . . YELLOW NORMAL
  Special Characters to
  Highlight . . . . . . +-*/=<>&,|:
                             Right
  Margins . . . . . . . *
```



- die **HILITE** Funktion unterstützt inzwischen auch **Boundaries**.



ISPF – Others:

. New/Changed Variables

ZENVIR 5.8 – Internal Use ZOS390RL z/OS 01.08.00

ZISPFOS ISPF for z/OS 01.08.00



- die ISPF Variablen wurden angepasst.



TSO - Rexx:

. REXX – LISTDSI Built-In Function
new SYSSEQDSNTYPE Variable = BASIC, LARGE, EXTENDED

. REXX – OUTTRAP Built-In Function

new skip amount Parameter

OUTTRAP("OFF" | var[, [max], ["CONCAT | NOCONCAT"], [skip_amount_lines]])

new skip amount Variable - [var]SKIPAMT und [var]SKIPPED

. REXX and CLIST – Move Variable Pool above 16MB new Profile Parameter – VARSTORAGE(LOW|HIGH) HIGH requires IKJCT441 Running 31-bit!



- die REXX LISTDSI Built-In Funktion liefert den Dataset Typ zurück
- die REXX **OUTTRAP** Built-In Funktion bietet die Möglichkeit an, eine vorgegebene **Anzahl Zeilen** zu überspringen
- per **Profile** Kommando können die **Clist** und **REXX** Variablen **über die 16MB** Grenze gelegt werden.



7.10 ISPF - TSO - z/OS 1.9

ISPF - z/OS Unix Files:

. ISPF Support for Browse, View and Edit USS Filessystems (better than OEDIT and OBROWSE)

"Other" scrollable Field (1023 bytes) for z/OS UNIX File and Path

Other Partitioned, Sequential or VSAM Data Set, or z/OS UNIX file:

/ = path name

~ = user's home directory (German β)

. = current working directory

.. = parent directory of current directory

new "Record Length" – fixed length records new "z/OS UNIX Directory List" – previously 3.17 Edit Macro Support

```
Menu Utilities View Options Help

z/OS UNIX Directory List Row 1 to 13 of 30

Command ===> Scroll ===> CSR

Pathname .: /u/Yves

Command Filename Message Type Permission Audit Ext Fmat

... Dir rwxr-xr-x fff---
Dir rwxr-xr-x fff---
File rw-r--r- fff--- --s- ----
```



7.10 ISPF - TSO - z/OS 1.9

Auch z/OS 1.9 ISPF bietet den Anwendern viele aufregende Funktionen an:

- endlich steht Edit, Browse und View im vollen Umfang für **USS Files** zur Verfügung. Die Implementierung lehnt sich an der **Erweiterung** von **ISPF z/OS 1.8** an. "Alle" Dateiangaben bieten zusätzlich die Möglichkeit der Angabe eines Paths an. Dabei haben bestimmten Charakteren eine besondere Bedeutung



Scroll Right - PF11

Menu Utilities View Options Help

z/OS UNIX Directory List Row 1 to 13 of 30

Command ===> Scroll ===> CSR

Pathname . : /u/Yves

Command Filename Message Owner Group Links Size

Scroll Right – PF11

Changed, Modified, Accessed and Created Date/Time,

Line Commands

> execute login shell, < execute command, E Edit, B Browse, N Create new Directory, L Directory List, D Delete, R Rename, C|CO Copy Out, CI Copy In, I Information, MM Modify Mode Fields, MX Modify Attributes, X Execute, V View (New!)

ISPF Configuration: Pathname Substitution Character — ! (German Ü)



o zusätzlich zu den schon unter 3.17 verfügbaren Line Kommandos, wird auch noch das **V** (View) Kommando angeboten.



Fmat – Regular File Format (z/OS 1.8)

bin Binary data

nl New line

cr Carriage return

If Line feed

crlf Carriage return followed by line feed

Ifcr Line feed followed by carriage return

crnl Carriage return followed by new line

Primary Commands

Edit, Find, RFIND, LEFT, Locate, REFresh, RESet, RIGHT, SAVE, SORT, **SU [uid#]** (New!) Switch to Superuser (also Pull-Down Option Menu – BPX.SUPERUSER) or other UID (BPX.DAEMON)

ISPF Profile

file name suffix

or

HFSPROF



- o zusätzlich zu den schon unter 3.17 verfügbaren Kommandos, wird auch noch das **SU** (SuperUser) Kommando angeboten.
- o die ISPF Profile richtet sich nach dem File Name Suffix bzw. wird HFSPROF verwendet.



Enhanced ISPF Primary Commands and Functions

BROWSE, EDIT, VIEW / or path_name ... Reference Lists

ISPF Services and Commands Support

EDIT, BROWSE, VIEW, FILEXFER – FILE(UNIX file name) COPY, CREATE, MOVE, REPLACE / or path_name ...

+/filename = same directory

New ASCII Support – Edit Primary Commands (not USS)

Show ASCII Data - or EBCDIC

SOURCE ASCII – RESET SOURCE

Restructure ASCII Source – Line Feed (NO undo!)





- o die **Primary Kommandos**, wie **Edit**..., sowie die Refence Lists bieten die Möglichkeit der Angabe eines Paths an. Mit / **kann eine Path List** angefordert werden
- o auch die ISPF Services wurden entsprechend angepasst
- die ISPF Primary Kommandos, wie COPY, CREATE..., unterstützen auch Filenames und haben für das "+" Zeichen eine besondere Bedeutung vereinbart – gleiche Directory (sehr praktisch!)
- o das ISPF Editor bietet mit SOURCE ASCII die Möglichkeit auch ASCII Dateien zu bearbeiten
- o das LF Kommando kann verwendet werden, um integrierte LineFeed Zeichen in "NewLine" um zu wandeln (Achtung einen "UnLF" gibt es nicht!)



ISPF – Shared Profile:

. Support for sharing Profile Datasets within Sysplex ISPSTART ... SHRPROF|EXCLPROF

ISPF Configuration Parameter

PROFILE_SHARING NO YES

PROFILE_ENQLOCK_PROMPT_NO|YES

PROFILE ENQLOCK RETRY COUNT 0-99, 1

PROFILE_ENQLOCK_WAIT 0-9999, 1000

PROFILE APPPROF CONFLICT KEEP | PROMPT | DISCARD

PROFILE_BATCH_CONFLICT KEEP|DISCARD

PROFILE EDIT CONFLICT KEEP|PROMPT|DISCARD

PROFILE ISPPROF CONFLICT KEEPIPROMPTIDISCARD

PROFILE OTHER CONFLICT KEEP|PROMPT|DISCARD

PROFILE REFLIST CONFLICT KEEP|PROMPT|DISCARD

PROFILE_SYSPROF_CONFLICT KEEP|PROMPT|DISCARD

RESET PROFILE SHARING SETTINGS YESINO

ISPF Configuration new Temporary Qualifier (using ZSEQ) ISP&SEQ

Disable Profile Sharing for one Service (Profile Sharing required!)
SELECT ... EXCLPROF



- ab z/OS 1.9 bietet ISPF eine andere Handhabung der **Profile** bei **Sysplex Multiple Logon** an. Bis dahin wurde immer einen **Exklusiven Enqueue** ausgesprochen und damit mussten "separaten" Profiles pro System definiert werden oder der Enqueue musste "lokal" behandelt werden (was jedoch zu einem "unkontrollierten" Überschreiben der Profile führte)



SHRPROF – Shared Profile settings from "Environ"

```
Log/List Function keys Colors Environ Workstation Identifier Help
                         ISPF Settings
                 Multi-Logon Profile Sharing Settings
ISPISSA
Command ===>
Profile Enqueue settings
  Enter "/" to select option ENQ Lock Wait . . . . . . 1000
  / Prompt for Profile ENQ Lockout ENQ Lock Retry Count . . 1
Profile conflicts
  System Profile conflicts
                                  Reference List conflicts
                                  1 1. Keep
  1 1. Keep
                                   _ 2. Discard
     2. Discard
     3. Prompt
                                    3. Prompt
  ISPF Profile conflicts
                              Edit Profile conflicts
                                  1 1. Keep
  1 1. Keep
                                  2. Discard
3. Prompt
   2. Discard
    3. Prompt
  Application Profile conflicts Batch Profile conflicts
  1 1. Keep
                                  1 1. Keep
     2. Discard
                                    2. Discard
   3. Prompt
  Other Profile conflicts
  1 1. Keep
    2. Discard
    3. Prompt
             F2=Split F3=Exit F7=Backward F8=Forward
 F1=Help
 F9=Swap
              F12=Cancel
```



- ab diesem Release kann sowohl:
 - o beim ISPSTART
 - o in der ISPF Configuration
 - o beim SELECT kann für einen Aufruf von der Shared Konfiguration abgewichen werden
 - o per SHRPROF Kommando

die Handhabung der Profile bestimmt werden



```
SHRPROF [RESET]
[WAIT [n]]
[RETRY [n]]
[PROMPT | NOPROMPT]
[CONFLICT SYSTEM | ISPF | APPLID | REFLIST | EDIT | OTHER [KEEP | DISCARD | PROMPT]]
[CONFLICT BATCH [KEEP | DISCARD]]
```

SHRPROF Primary Command

RESET: to Default

WAIT: waiting time in millisecond before retry (Default 1000 - value 0-9999)

RETRY: number of retries (Default 1 - value 0-99)

PROMPT|NOPROMT: ask the user | cancel the request

CONFLICT: action depending on profile type

SYSTEM: ISPSPROF

ISPF: ISPPROF

APPLID: Application Profile – xxxxPROF

REFLIST: ISRRLIST and ISEPLIST

EDIT: Edit Profile - xxxxEDIT

BATCH: Batch ISPF OTHER: none above

Action:

KEEP: save current values into profile DISCARD: current changes will be lost

PROMPT: ask the user to Keep or Discard (not Batch)





ISPF – Dataset List:

. DSLIST Support for Display Total Tracks

Option: Display Total Tracks (progress window)

LMDDISP and LMDLIST new Parameters:

TOTALS(Yes|No) + STATUS(Yes|No)

```
Enter one or both of the parameters below:

Dsname Level . . . YVESUSR.Y*

Volume serial . .

Data set list options

Initial View Enter "/" to select option

1. Volume / Confirm Data Set Delete

2. Space / Confirm Member Delete

3. Attrib / Include Additional Qualifiers

4. Total / Display Total Tracks
```

DSLIST - Data Sets Matching YVESUSR.Y*

Row 1 of nn

```
Total Tracks: 656 non-x: 656 Data Sets: 4 non-x: 4

Command - Enter "/" to select action Message Volume
Tracks % XT Device Dsorg Recfm Lrecl Blksz Created Referred
Catalog

YVESUSR.YCOS.CNTL
VOL001
652 49 2 3390 PO FB 80 27920 2004/10/27 2008/11/26
SYS1.UCAT.YCAT1
```



- die **DSLIST** (3.4 und Services) Funktion unterstützt die Anzeige der **Total Tracks** an. Je nach List-Größe kann dies jedoch SEHR lange dauern! (dafür "schöne" Darstellung…)
 - Achtung: das "Aussehen" hat sich geändert; die Expiration Date ist "verschwunden"... es kommt mit z/OS 1.10 "zurück"



ISPF – Others:

. File Tailoring and Panel

REXX change length of values (no Init of length needed)
File Tailoring and Panel Trace: ISPF Variables and Values

. Command Table support for Lower Case characters (Unix)

Allow mixed-case in Action field

. Edit Macro – MACRO_MSG ON|OFF ZEDILMSG, ZEDISMSG, ZEDMSGNO



- File Tailoring und Panel bietet Rexx die Möglichkeit die Größe der Values zu verändern
- das Tracing von Panels und File Tailoring wurde verbessert
- Aufgrund des Support von **USS Files** in ISPF musste auch die **Command Table** eine Unterstützung für **Mixed Case** anbieten!
- im Edit Macros kann das Setting für die Messages abgefragt werden



ISPF – Others:

. ISPSTART new NESTMACS Parameter

Run EXEC and CLIST as nested command (Outtrap Enabled)

. New LIST Parameter on ISPDPTRC – Panel Tracing

DSLIST Panel Trace Dataset (uid|pref.**.ISPPNL.TRACE)

. New LIST Parameter on ISPFTTRC – File Tailoring Tracing

DSLIST File Tailoring Trace Dataset (uid|pref.**.ISPFT.TRACE)

. New Variables

Dialog: ZDLOVF (LMDLIST) — Usage of ZDLEXTX and ZDLSIZEX (long Format)

System: ZNESTMAC, ZMLPS (Shared Profile), ZSEQ (sysplex unique sequence number – 5 Chars)



- der ISPSTART wurde erweitert
- sowohl **Panel** als auch **File Tailoring Tracing** bieten einen neuen Parameter an, um die **Ausgabedateien** leichter zu finden!
- neue **Variablen** stehen zur Verfügung hier ist **ZSEQ** zu erwähnen: liefert eine eindeutige 5 stellige Zahl im Sysplex zurück!



ISPF – Others:

. New Configuration Setting for Log and List List and Log Options

- . New Configuration Keyword RESET_LIST_LRECL_AND_RECFM Configuration Setting
- . Changed Configuration VSAM Edit/Browse/View DITTO -> FMNMAIN (File Manager)
- . Enhanced Table Utility
 Temporary copy of in-use Table (Confirm Panel: Enter or Cancel/Exit)
- Do not clear Undo Buffer at SAVE (unlike STORAGE)!

 SETUNDO KEEP



- die Configuration bietet neue Parameter für List und Log
- zusätzlich wurde das Default Programmaufruf für VSAM geändert
- die **Table Utilities** bieten die Möglichkeit auch "in-used" Tables, durch eine temporären Kopie, zu "bearbeiten" (*Prompt*)
- der **UNDO** Befehl wurde um eine neue Möglichkeit erweitert; es entspricht die STORAGE Option jedoch ohne Clear/Reset der Undo Funktion bei SAVE (Achtung: die Funktion kann nur verwendet werden, wenn Storage für die SETUNDO Funktion ISPF Configuration zugeordnet wurde!).



ISPF – Primary Menu:

. Enhanced ISR@PRIM Menu

12 – z/OS system programmer applications

GDDM® Print Queue Manager

HCD I/O configuration

DCE configuration

APPC Administration

WLM Work Load Manager

FFST™ dump formatting

Infoprint Server

RMF

SMP/E

TCP/IP NPF

13 – z/OS user applications

BookManager® Build

BookManager Read

BookManager Index Creation

DFSMSrmmTM/ISMF

DFSMSdfp™/ISMF

DFSORTTM

BDT File-to-File

IPCS

z/OS UNIX Browse

z/OS UNIX Edit

z/OS UNIX Shell

Security Server

TSO/E Information Center Facility

SDSF



- das Default **ISR@PRIM** Menu der IBM wurde um zwei Einträge erweitert



ISPF – System Symbols:

. Support for System Symbols in Dataset Names

address ispexec 'VSYM (mydata)'

say mydata /* Output SYS1.PROD.MAN1 */



- ISPF Dataset-Eingaben (und andere Funktionen durch Services) unterstützen die Nutzung von System Symbols!



ISPF - DDLIST:

. ISRDDN - DDLIST Enhancements

Disassemble browsed Module

DISASM ON|OFF

Handle information as data (not instruction)

SETDATA [0|offset]



- **ISRDDN** bietet bei browse von Load Modules einen **Disassemble** an! Der Benutzer wird gewarnt, dass dies nicht immer "ganz OK" ist…

```
*** WARNING ***

| *** WARNING ***
| More: + |
| Before using this function you must be aware of and | respect the intellectual property rights of others. | You are not authorized to use this function to | disassemble, copy or create assembly listings | or disassembled Assembler Language source code | in violation of any contractual or other legal | obligation. You are authorized to use this function | only for code for which you have verified you have | the right to perform disassembly. |
| Only type YES to proceed if you believe you have the legal right to view the disassembled code. | Type YES to proceed . . NO |
```



ISPF – Others:

. New/Changed Variables

ZENVIR 5.9 – Internal Use

ZOS390RL z/OS 01.09.00

ZISPFOS ISPF for z/OS 01.09.00



- die ISPF Variablen wurden angepasst.



System Rexx:

MSI Start

S AXRPSTRT

CPF interface
F AXR

PARMLIB(AXR00)

CPF('REXX&SYSCLONE.',SYSPLEX) AXRUSER(AXRUSER)

SYS1.SAXREXEC

yrc = AXRCMD([cmd],[rsp.],[time])

yrc = AXRWTO(msg)

yrc = AXRMLWTO(msg,'cnid-var',ltype)

ALL: LINK, ATTACH, LU62...
TSO: Alloc, Altlib, Attrib, Call, Delete...
No STORAGE(...)

AXR – SUB=MSTR

Command Interface

Max 5000 Act/Wait

REXX – TSO=NO 64 Worker Tasks (Restart after 100) REXX – TSO=YES 8 Server AS AXRnn (Restart after 1000)

AXR0102I SYSTEM REXX INITIALIZATION COMPLETE

AXREXX REQUEST=EXECUTE

CANCEL - REQTOKEN

NAME=rexxname

TSO=YES|NO - TSO Environment

REXXINDSN, REXXINMEMNAME - Parse external (TSO=NO)

SYNCH=YES|NO - Synchronuous

OREQTOKEN – non-synch Request Token (SYNCH=NO)

TIMEINT=SYSTEM|secs - 0-21.474.536 seconds - Default 30

TIMELIMIT=YES|NO - with time limit

SECURITY=BYUTOKEN|BYAXRUSER - Security

SECONIT I = DTOTOKEN|DTAKNOSEN - Security

UTOKEN=TASK|utoken – non-synch Request Token (SECURITY=BYUTOKEN)

CONSDATA=NO|YES - Console Attribute

CART=cart (consdata=YES)

CONSNAME=consname (consdata=YES)

REXXOUTDSN, REXXOUTMEMNAME - Say and Trace

REXXARGS, REXXVARS – Arguments and Variables (max 20 Args and 256 Vars)

REXXDIAG - Diagnosis

RETCODE, RSNCODE



- System Rexx – ab z/OS 1.8 als web deliverable – wurde in z/OS BCP integriert. Dabei können autorisierte Programme entweder über eine Macro Interface oder die Console REXX zur Ausführung bringen. Ein neuer Address Space (sowie Server Address Spaces) steht für die Services zur Verfügung



- . New Integrated Base Element, part of BCP
- . since z/OS 1.8 web deliverable
- . Rexx authorized calls with

Program Interface: AXREXX Macro Console Interface: F AXR and/or CPF

. New Address Space – AXR

Master Scheduler Initialization Start

//AXR EXEC IEESYSAS, PROG=AXRINIT
AXR0102I SYSTEM REXX INITIALIZATION COMPLETE

non-cancellable

FORCE AXR, ARM

AXR0103I SYSTEM REXX HAS ENDED

S AXRPSTRT (Restart – automatic start IPL)

//AXRPSTRT EXEC PGM=AXRINSTR, TIME=NOLIMIT

Parmlib Member: AXR00 (NO IEASYS Parameter!)

CPF('REXX&SYSCLONE.',SYSPLEX|SYSTEM)

AXRUSER (AXRUSER)

Rexx Dataset: SYS1.SAXREXEC (NO Concat!)

Member A* to I* reserved to IBM (do not also use SYSREXX and SR!)



- der Start erfolgt während der MSI Phase (automatisch)
- der AXR Address Space (Name fest) ist non-cancellable und muss unter MSTR laufen
 - o per FORCE kann er entfernt werden, dabei muss der Restart per S AXRPSTRT erfolgen
- der Parmlib Member AXR00 (Name fest) enthält Informationen über CPF (Command Prefix Facility) sowie der Default User
- die Rexx müssen sich in der SYS1.SAXREXEC befinden:
 - keine Concatenation möglich!
 - Name fest!
 - Member Namen A sowie I sind f
 ür IBM reserviert



. Coding Rexx

all REXX Running under *MASTER*

New Built-In Functions (or CALL -> result)

AXRCMD – Issue Command and Retrieve Response

```
yrc = AXRCMD([cmd], [rsp.], [time])
cmd = command to be isssued
rsp = response of command (better xxx. variable, .0 = #, .n = responses)
time = 0-21.474.535 seconds - Default 0
yrc = 0:Ok, 4:no response, >4:some error (see literature)
```

AXRWTO — Issue Message (Attention: Default Routing Code use!)

```
yrc = AXRWTO(msg)
msg = message to be issued - 1 to 126 characters
yrc = 0:Ok, >0:some error (see literature)
```

AXRMLWTO – Issue Multi-Line Message

```
yrc = AXRMLWTO(msg, 'cnid-var', ltype)
msg = message to be issued - 1 to 126 characters
cnid-var = connect id variable - on first line, variable content must be "FIRSTLINE"
ltype = line type: C=Control, L=Label, D=Data, DE=Data End, E=End
yrc = 0:Ok, >0:some error (see literature)
```

New Variables

AXREQTOKEN, AXRINDD, AXROUTDD (AXRZARG Mapping)



- die REXX laufen unter dem *MASTER* Subsystem
- neue **Built-In Funktionen** bieten Console Interface an (können auch als CALL aufgerufen werden das Result befindet sich dann in der result Variable)
- neue Variablen stehen zusätzlich zur Verfügung



. Console Interface

F AXR,cmd or CPFcmd (SSI Function Code 10 – D OPDATA) cmd:

SysRexx [blank|,] STatus[,Detail]

rexxname[,TIMEINT=secs] [argstring] secs = 0-21.474.536 seconds - Default 30

Running: TSO=YES, CONSNAME=issuing console (SAY and TRACE!)

F AXR, SR ST

AXR02001 SYSREXX STATUS DISPLAY 197 SYSTEM REXX STARTED AT 11.57.53 ON 04/17/2008 PARMLIB MEMBERS: AXR00 CPF: REXX00 (SYSPLEX) AXRUSER: YVES TIMEINT: 30 SUBSYSTEM: AXR REQUESTS QUEUED: O ACCEPTING NEW WORK REXX WORKER TASKS: TOTAL: ACTIVE: TDLE: MAX: 64 ASYNC: SYNC: UNTIMED: TSO SERVER SPACES: ACTIVE: TOTAL: IDLE: MAX: ASYNC: SYNC: 0 UNTIMED:



- die **Console Interface** kann verwendet werden, um "fertige" REXX zum Ablauf zu bekommen entweder über ein Modify Kommando oder über eine definierte Command Prefix Facility. Auch die zwei Abfragen werden unterstützt
 - Display des Status
 - o Display des Detail-Status

Alle REXX die über die Console Interface aufgerufen werden, laufen unter der TSO Umgebung und mit der aufgerufene Console (alle SAY und TRACE Anweisungen!)



F AXR, SR ST, D

. Limits

TSO=YES – 8 Server Address Spaces

TSO: Alloc (not Sysout), Altlib, Attrib, Call, Delete, Exec, Free, Help, Profile, Smcopy, Time PROF: NOCHAR, NOLINE, NOPROMT, NOINTERCOM, NOPAUSE, MSGID, NOMODE, WTPMSG, NORECOVER, PLANGUAGE(ENU), SLANGUAGE(ENU), VARSTORAGE(HIGH)

Additional Env. not supported (SYSCALL...)

STORAGE Built-In not supported!

IRX0044I Error running, line ...: Function did not return data

TSO=NO – 64 Worker Tasks

MVS Env. with LINK, ATTACH, CPICOMM, LU62, LINKMVS, ATTACHMVS, ATTACHPGM, APPCMVS

Max 5.000 "Waiting" or "Active" Requests (see below)



- System unterstützt sowohl TSO als Non-TSO Modus, dabei ergeben sich verschiedene Einschränungen:
 - TSO alle Console REXX sowie AXREXX MACRO TSO=YES:
 - maximal 8 Address Spaces Server und damit REXX
 - nur wenige TSO Funktionen untersützt
 - STORAGE wird gar nicht unterstützt
 - Non-TSO AXREXX Macro (Default or TSO=NO)
 - maximal 64 (Worker) Tasks (im AXR Address Space) und damit REXX
 - Maximal unterstützt System REXX maximal 5.000 Tasks (Active/Waiting)



. Authority

F AXR, SR ST

CLASS=OPERCMDS MVS.SYSREXX.STATUS

F AXR, myrexx1

CLASS=OPERCMDS MVS.SYSREXX.EXECUTE.myrexx1

Usage of Default AXRUSER - AXR00 defined

CLASS=SURROGAT SYSREXX.userid

. Messages

Start/Restart (MSI or S AXRPSTRT)

AXR0102I SYSTEM REXX INITIALIZATION COMPLETE

End (FORCE AXR, ARM)

AXR0103I SYSTEM REXX HAS ENDED

Task Number Problem (5000)

AXR0402I THE NUMBER OF WAITING AND ACTIVE AXREXX REQUESTS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM ALLOWED.

Task Number Problem solved (below 4000)

AXR0403I NEW SYSTEM REXX REQUESTS CAN NOW BE ACCEPTED.



- in den Classes OPERCMDS und SURROGAT können/müssen Einstellungen vorgenommen werden
 - o OPERCMDS steuert die Nutzung der Kommandos und damit auch der Aufruf von System Rexx
 - SURROGAT schränkt die Nutzung des Default AXR User wir im AXR00 definiert ein
- alle System REXX Meldungen fangen mit AXR an



. AXREXX Macro

Authorized Caller

REQUEST=CANCEL REQTOKEN

REQUEST=EXECUTE

NAME=rexxname

TSO=YES|NO - TSO Environment

REXXINDSN, REXXINMEMNAME – Parse external (TSO=NO)

SYNCH=<u>YES</u>|NO – Synchronuous

OREQTOKEN – non-synch Request Token (SYNCH=NO)

TIMEINT=SYSTEM|secs - 0-21.474.536 seconds - Default 30

TIMELIMIT=YES|NO - with time limit

SECURITY=BYUTOKEN|BYAXRUSER - Security

UTOKEN=TASK|utoken - non-synch Request Token (SECURITY=BYUTOKEN)

CONSDATA=NO|YES - Console Attribute

CART=cart (consdata=YES)

CONSNAME=consname (consdata=YES)

REXXOUTDSN, REXXOUTMEMNAME - Say and Trace

REXXARGS, REXXVARS – Arguments and Variables (max 20 Args and 256 Vars)

REXXDIAG - Diagnosis

RETCODE, RSNCODE



- mit dem **AXREXX Macro** können REXX gestartet bzw. abgebrochen werden. Neben dem REXX Name kann noch folgendes spezifiziert werden
 - Environment TSO
 - non-TSO: Parse External Dataset REXXINDSN, REXXINMEMBER
 - Ablauf SYNC
 - SYNC=NO Token für einen möglichen Cancel
 - Zeitsteuerung TIMELIMIT, TIMEINT
 - o Sicherheit SECURITY
 - Console Einstellungen CONSDATA, CART, CONSNAME
 - Output Dataset f
 ür SAY und TRACE REXXOUTDSN, REXXOUTMEMBER
 - in non-TSO Umgebungen gehen sonst diese Informationen verloren!
 - o REXX Argumente, bis 20 REXXARGS
 - o REXX Variablen, bis 256 REXXVARS
 - Diagnosis Informationen REXXDIAG



F AXR, MYREXN1 D T REXXOOMYREXN1 D T



- diese REXX führt ein Kommando aus und verwendet SAY um das Ergebnis an der Console anzuzeigen



```
/* REXX MYREXN2 Copyright YCOS Yves Colliard Software 2008-2008 */
/* System REXX - list all address space with status - parm
                                                                                  else do
                                                                                    parse var rsp.i "SCL=" srvc .
                                                                                    if srvc<>"" then do
what=strip(arg(1))
if what="" then what="NSW"
                                                                                      srvc.as=srvc
cmd = "D A, A"
                                                                                    end
parse source . . myrx .
                                                                                  end
pref = "Y-Y-Y" myrx
                                                                                end
time = 10 /* wait max 10 seconds */
                                                                               end
yrc = AXRCMD(cmd,rsp.,time)
                                                                               if fnd=0 then do
as = 0
                                                                                lin="NO ADDRESS SPACES FOUND AS" what
ast.0=0
                                                                                vrc = AXRWTO(pref lin)
fnd = 0
if vrc=0 then do
                                                                              else do
 do i=1 to rsp.0
                                                                                lin="ADDRSPAC JOBNUM USERID SRVCLASS"
   parse var rsp.i t1 "A=" asid "PER="
                                                                                ml id="FIRSTLINE"
   if asid<>"" then do
                                                                                yrc = AXRMLWTO(pref lin,'ml_id',"L")
     if ast.as<>"AST."as then do
                                                                                do i=1 to as
       as=as+1
                                                                                  if ast.i<>"AST."i then do
                                                                                    if left(strip(wuid),i,3)="TSU" then usri.i=ast.i
     end
     if pos(" "what" ",t1)>0 then do
                                                                                    lin=left(strip(ast.i),8),
       fnd=fnd+1
                                                                                        left(strip(wuid.i),8),
                                                                                        left(strip(usri.i),8),
       parse var t1 ast.as .
       wuid.as=""
                                                                                        left(strip(srvc.i),8)
       usri.as=""
                                                                                    vrc = AXRMLWTO(pref lin, 'ml id', "D")
       srvc.as=""
                                                                                  end
     end
                                                                                end
                                                                                lin="FOUND="fnd
    end
                                                                                yrc = AXRMLWTO(pref lin,'ml_id',"DE")
     parse var rsp.i "WUID=" wuid "USERID=" usri .
                                                                              end
     if wuid<>"" then do
                                                                            end
       wuid.as=wuid
                                                                            else do
       if usri<>"" then do
                                                                              lin="ERROR:" yrc
         usri.as=usri
                                                                              yrc = AXRWTO(pref lin)
       end
```

```
Y-Y-Y MYREXN2 ADDRSPAC JOBNUM
                              USERID
                                        SRVCLASS 335
Y-Y-Y MYREXN2 INIT
                       STC00014 START2
                                         SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 INIT
                       STC00010 START2
                                        SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 INIT
                       STC00007 START2
                                        SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 INIT
                       STC00012 START2
                                        SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 INIT
                       STC00016 START2
                                        SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 INIT
                       STC00008 START2
                                        SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 BPXOINIT
                                         SYSTEM
Y-Y-Y MYREXN2 TSO
                       STC00018 START1
                                       SYSSTC
Y-Y-Y MYREXN2 FOUND=16
```



- diese REXX analysiert das "D A,A" Kommando und liefert per Multi-Line WTO das Ergebnis zurück



```
AXRARGINPUTFLGS1, AXRARGINPUT Indicate input arg
** based on an IBM Sample -
                                                                                                       Obtain length of arg
** MVS Programming: Authorized Assembler Services Guide
                                                                                   5.AXRARGLENGTH
                                                                                                       Store length of arg in entry
                                                                              MVI AxrArgType, AxrArgTypeChar Store type of arg
                                                                              DROP 2
SYSRXAS1 CSECT
SYSRXAS1 AMODE 31
SYSRXAS1 RMODE ANY
                                                                               LA 2.MvVarLst
                                                                              USING AxrArgLst, 2
        BAKR R14.0
        LR R12,R15
                                                                              MVC AxrArgLstId, MyAxrVarLstAcro
        USING SYSRXAS1, R12
                                                                              LA 5, AxrArqLstCurVer
        MODID BR=YES
                                                                              ST 5, AxrArgLstVer
                                                                                                       Initialize the version
                                                                                    5.kNumVars
                                                                                                       Obtain the number of variables
        LR R10,R1
        C R10,=F'0'
                                REG1 ZERO?
                                                                              STH 5.AxrArgLstNumber Store the number of variables
        BE CONTINUE
                                                                              DROP 2
           R10,0(R10,0)
                                                                              USING AxrArgEntry, 2
        L
                                SAVE PARM ADDR
        LH R3,0(R10)
                                LENGTH OF PARM
                                                                                   2.MvVarEn1
                                                                                                       Addressability to 1st var entry
           R10,2(,R10)
        LΑ
                                GET PAST LENGTH
                                                                              T.A
                                                                                   5,OutAste#
        CH R3,=H'8'
                                IS THERE A RIGHT PARM? LGT 3
                                                                              ST 5.AXRARGADDRLOW
                                                                                                       Store output argument
            CONTINUE
                                                                                   5.OutArgName
           R3,=H'1'
                                                                                   5, AXRARGNameADDRLOW Store address of name of output var
                                IS THERE A RIGHT PARM? LGT 3
           CONTINUE
                                                                              MVI AxrArgNameLength, L'OutArgName
        MVC kMaster,=CL8''
                                                                                   AXRARGINPUTFLGS1, AXRARGOutput Indicate output var
        BCTR R3.0
                                minus 1
                                                                              MVI AxrArgType, AxrArgTypeHexString
                                                                                                                  Indicate hex string
                                                                              LA 5,L'OutAste# Obtain length (in bytes)
        EX R3,MVCPARM
                                                                              SLL 5,1 Mult by 2 - length is in hex digits (not bytes)
CONTINUE EQU *
                                                                               ST 5, AxrArgLength Store length in var entry
                                                                              DROP 2
  TITLE: GetAste
                                                                              MODESET MODE=SUP
  Function: Obtain the address of MASTER's aste by invoking
     an exec to parse the output of DISPLAY JOBS, *MASTER*.
                                                                              AXREXX REOUEST=EXECUTE, NAME=kEXECNAME, REXXARGS=MvArgLst,
     The following exec takes a jobname as an input argument
                                                                                    REXXVARS=MyVarLst, REXXDIAG=MyAxrDiag,
     and sets the variable OutAste#.
                                                                                    REXXOUTDSN=MyOutDsn
                                                                              LTR 15,15
    JNZ FailLabel
            MyArgLst, MyArgLst Clear the ArgLst header
                                                                              MODESET MODE=PROB
            MyVarLst, MyVarLst
                               Clear the VarLst header
                                                                              USING AxrDiag, 2
           MyArgEn1, MyArgEn1 Clear the Arg entry
                                                                              LA 2, MyAxrDiag
        XC MyVarEn1, MyVarEn1 Clear the Var entry
                                                                              TM AxrDiagFlgs1, AxrDiagNoExecRetCode
                                                                              JNZ FailLabel
        LA 2, MyArqLst
                                                                              L 15.AxrDiagExecRetCode
        USING AxrArgLst, 2
                                                                              LTR 15,15
        MVC AxrArgLstId, MyAxrArgLstAcro
                                                                              JNZ FailLabel
        LA 5, AxrArgLstCurVer
        ST
           5, AxrArgLstVer Initialize the version
                                                                              Everything looks good. Process OutAste# here
                                                                       * OutAste# should contain Master's ASTE address
             5,kNumArgs
                               Obtain the number of arguments
        STH 5, AxrArqLstNumber Store the number of arguments
                                                                              BAL R14, DISPLAY HEX
        DROP 2
                                                                                    EndLabel
        USING AxrArgEntry, 2
                                                                      FailLabel DS OH
                                Addressability to first arg entry
                                                                              MODESET MODE=PROB
           2, MyArqEn1
             5,kMaster
                                                                      ENdLabel DS OH
        ST
             5, AXRARGADDRLOW
                                Store address of jobname (*master*)
```



- dieses Assembler Programm (Basis von der IBM, war jedoch nicht einmal Compile fähig...) führt eine REXX aus und wertet das Ergebnis aus einer Variable aus



```
* Perform error checking
                                                                                                DS OF
                                                                               MVCPARM MVC kMaster(0),0(R10)
                                                                               MyAxrArgLstAcro DC AL4(AxrArgLstAcro)
                                                                               MyAxrVarLstAcro DC AL4 (AxrVarLstAcro)
* Display Message
                                                                               kExecName
                                                                                                DC CL8'MYREXX1 '
                                                                               kMaster
                                                                                                DC CL8'*MASTER*'
                                                                               OUTArgName
                                                                                                DC CL8'OUTASTE#'
                                                                               MyOutDsn
                                                                                                DC CL44'YVES.SYSTREXX'
DISPLAY HEX EOU *
                                                                               FIRP
                                                                                                DC X'00000000'
         STM R1, R15, SAVEDIS
                                                                               SECP
                                                                                                DC X'00000000'
                                        Start of Data to show
                                                                               FIRPC
               R3,OutAste#
                                                                                                DC X'00000000'
                                                                               SECPC
         LA
               R7, TOSHOWR
                                        Result
                                                                                               DC X'00000000'
         LA
                                        End of Compare
               R4,4(,R3)
         MVC
               FIRP, FIRPC
                                        Clear
                                                                               TRANSCO DC
                                                                                              XI.3'00'
                                                                                                                   ADDRESS OF BEGIN OF TRANS TABLE
                                                                                              C'0'
         MVC
               SECP, SECPC
                                        Clear
                                                                                        DC
                                                                                                                        1RST CHAR OF TRANSLATE
LOOP_HEXIT EQU *
                                        LOOP THROUGH ALL CHARS
                                                                               TRANSNUM DC
                                                                                              C'0123456789ABCDEF'
                                                                                                                        TRANSLATE TABLE FOR HEXIT
         SLR
              R5,R5
                                        CLEAR
                                                                                                DC CL8' '
         SLR
               R6,R6
                                        CLEAR
                                                                               TOSHOWR
         ICM
               R5,1,0(R3)
                                        GET CHAR
                                                                                                DS OF
         LR
               R6,R5
                                        GET CHAR
                                                                               SAVEDIS
                                                                                                DS 16F
         N
               R5,=X'0000000F'
                                                                               TOSHOW
                                                                                                DC A(0)
         0
               R5,=X'000000F0'
                                                                                                DC D'0'
                                                                               DOUBLE
               R5, SECP
                                        SECOND PART
                                                                               kNumArgs
                                                                                                DC F'1'
         N
               R6,=X'000000F0'
                                                                               kNumVars
                                                                                                DC F'1'
         SRA
               R6,4(0)
                                                                               MyArgLst
                                                                                                DS CL (AXRARGLST_LEN)
         0
               R6,=X'000000F0'
                                                                               MyArgEn1
                                                                                               DS CL (AXRARGENTRY_LEN)
         ST
               R6,FIRP
                                        FIRST PART
                                                                               MyVarLst
                                                                                               DS CL (AXRARGLST_LEN)
         SLR
               R6,R6
                                                                               MyVarEn1
                                                                                               DS CL (AXRARGENTRY_LEN)
         LA
               R6,TRANSNUM
                                        USE TRANSLATE FOR
                                                                               MyAxrDiag
                                                                                               DS CL(AXRDIAG_LEN)
         SL
                                                                               OutAste#
               R6, TRANSCO
                                          CHANGING X'FX' TO X'CX'
                                                                                                DS A
         TR
               FIRP+3(1), 0(R6)
                                            EX : X'FA' -> X'CA'
                                                                                        AXRZARG DSECT=YES, AXRARGLST=YES, AXRARGENTRY=YES, AXRDIAG=YES
         TR
               SECP+3(1),0(R6)
                                            EX : X'FA' -> X'CA'
         MVC
               0(1,R7),FIRP+3
                                        SAVE RESULT
                                                                                        YREGS ,
         MVC
               1(1,R7),SECP+3
                                        SAVE RESULT
                                                                                        END
         LA
               R7,2(R7)
                                        NEXT OUTPUT
         LA
               R3,1(R3)
                                        NEXT INPUT
               R3.R4
                                        THE END?
               LOOP_HEXIT
         MVC
               WTO_IT+8(8), KMaster
         MVC
               WTO_IT+22(8),TOSHOWR
WTO_IT
         WTO
               '12345678 ASTE=12345678'
         LM
               R1, R15, SAVEDIS
         BR R14
                                          Return
```





```
/* REXX based on an IBM Sample -
/* MVS Programming: Authorized Assembler Services Guide */
NUMERIC DIGITS 25
ARG InJobname
if InJobname="" then InJobname="RACF"
MyCmd = 'D JOBS,' !! Strip(InJobname)
Result = AXRCMD(MyCmd,OutputVar.,10)
IF Result = 0 THEN
  DO
   OutAste# = ' '
    DO LineNum = 1 TO OutputVar.0 WHILE(OutASTE#=' ')
     PARSE var OutputVar.LineNum 'ASTE=' OutAste#
    IF OutAste# = ' ' THEN
     DO
       MyRetcode = 8
       OutAste# = 0
      END
   ELSE
      MyRetcode = 0
  END
ELSE
  DO
   MyRetcode = 12
    OutAste# = 0
  END
EXIT MyRetcode
```





7.11 ISPF - TSO - z/OS 1.10

Multiple Line Command – Move / Copy:

- . Normal usage: M/C -> A/B/O After / Before / Overlay
- . New:

```
AK[n] – Multiple Move / Copy After – n copies (default 1)
```

BK[n] – Multiple Move / Copy Before – n copies (default 1)

OK[n] / OOK-OOK - Multiple Move / Copy Overlay - n copies (default 1)

. Until Final Destination given:

ISRE051 MOVE/COPY is pending - Enter A, B, or O line command, or a CREATE or REPLACE command



7.11 ISPF - TSO - z/OS 1.10

Mit **z/OS 1.10** sind in den Bereichen ISPF/TSO u.a. folgende **Weiterentwicklungen erfolgt**:

- ab diesem Release unterstützt der **Editor** auch "**Multiple-Target**" Zeilen für **Move** und **Copy**. Dies sowohl für die **After** als auch die **Before** und **Overlay** Funktionen



Dataset List Block Commands:

- . "like" SDSF for Line Commands, REXX, Clist...
- . Handling of Excluded Lines is controlled by

Options->DSLIST Settings...-> Execute Block Commands for excluded Data Sets

//**cmd** dataset.1 dataset.2

// dataset.3

```
Menu Options View Utilities Compilers Help
DSLIST - Data Sets Matching YVES.YCOS.C*
                                                     Row 1 of 7
                                                 Scroll ===> CSR
Command ===>
Command - Enter "/" to select action
                                         Message Volume
//d YVES.YCOS.CATALOG.DIAG
                                                        VOL001
       YVES.YCOS.CATALOG.ICF.DIAGLIST
                                                        VOI,001
       YVES.YCOS.CATALOG.VVDS.LIST
                                                        VOI,001
                              - - 1 data set(s) not displayed
                                                        Y00001
       YVES, YCOS, CLIST
       YVES.YCOS.CLISTX
                                                        Y00001
       YVES.YCOS.CNTL
                                                        VOI.002
```



- auch **Block Kommandos** in der **Dataset Listen** (3.4) werden (à la SDSF und auch andere Produkte) auch endlich unterstützt; sehr praktisch z.B. für Deletes! Die Behandlung von Excluded Lines kann in den Optionen definiert werden.



Dataset List Expiration Date:

. Dataset List Expiration Date instead of Referred Date

```
Options -> DSLIST Settings... -> select Referred or Expired (z/OS 1.8) also on LMDDISP Service
```

```
ISPEXEC LMDDISP LISTID(dslist-id)
   [VIEW(VOLUME|SPACE|ATTRIB|TOTAL)]
   [CONFIRM(YES|NO)]
   [PANEL(panel-name)]
   [CATALOG(Yes|NO)]
   [TOTALS(Yes|NO)]
   [STATUS(Yes|NO)]
```

```
Menu Options View Utilities Compilers Help

DSLIST - Data Sets Matching YVES.YCOS.CNTL Row 1 of 2 Scroll ===> CSR

Command - Enter "/" to select action Message Volume Tracks % XT Device Dsorg Recfm Lrecl Blksz Created Referred Catalog

YVES.YCOS.CNTL Edited Y2WORK 1530 40 6 3390 PO FB 80 27920 2006/03/30 2010/04/29 SYS1.ICFCAT.Y00001
```



- einen neue Option bei DSLIST (3.4) sowie dem LMDDISP Service kontrolliert ob die Referred Date (Default) oder die Expiration Date – diese Information ging mit z/OS 1.8 "verloren"...

```
Menu Options View Utilities Compilers Help

DSLIST - Data Sets Matching YVES.YCOS.CNTL

Command ===> CSR

Command - Enter "/" to select action Message Volume

Tracks % XT Device Dsorg Recfm Lrecl Blksz Created Expires

Catalog

YVES.YCOS.CNTL

SYS1.ICFCAT.Y00001

Edited Y2WORK

80 27920 2006/03/30 ***None***

SYS1.ICFCAT.Y00001
```



z/OS USS Files:

. Dataset List for USS Path – UDLIST (3.17)

Same function as "DSLIST" for USS Path

UDLIST [list_name | pathname]

Same commands and usage as DSLIST

Attention: some ISPF Panels upper case the input data!

. Enhanced Line Commands (UDLIST - 3.17)

RA – Add to Personal Dataset List (New! Attention Case Sensitive!)

Edit and View ASCII Support – EA and VA (New!)

. Service Dataset List for USS Path (UDLIST - 3.17)

Same function as "LMDLIST" for USS Path

ISPEXEC DIRLIST PATH (path-var)

[CONFIRM(YES|NO)]
[CONFDRD(YES|NO)]

[PANEL(panel-name)]

 $[COLS(\underline{*}|col,lgt[,col,lgt])]$

[FIXCOLS(YES|NO)]

[LCMDS(cmdp,lincmd[,lincmd])]

Confirm Delete

Confirm Delete non-empty Directory

Default ISRUUDL0

Select Columns (TY,4,CH,10)

Arrange Columns (only with COLS)

Supported Line Commands



- mit UDLIST bietet die IBM eine gleiche Funktion für USS Path als DSLIST für z/OS Datasets. Damit ist ein Fast-Path Einstieg zur Funktion 3.17.
- die **UDLIST** (3.17) bietet erweiterte Line Kommandos
 - o mit dem Line Kommando RA (Ref Add) können Einträge in der Personal Dataset List eingefügt werden
 - o ein Edit und View Support für ASCII wurde eingeführt: Line Commands EA und VA
- die **UDLIST** (3.17) Funktion kann auch per ISPF Service aufgerufen werden DIRLIST, dabei stehen folgende Parameter zur Verfügung:
 - o PATH: der Name des Paths muss angegeben werden
 - CONFIRM und CONFDRD: steuert das Löschen
 - o PANEL: kann verwendet werden, um ein anderes Panel zu verwenden
 - o COLS: eine Auswahl an Columns und ihre "Breite" kann vorgenommen werden

Column	Abk.	Lgt
Туре	TY	4
Permissions	PE(1)	10
Permissions - Octal	PO(1)	4
Audit	AU	6
Extended Attributes (Ext)	EX	4
Format (Fmat)	FM	4
Owner	OW	8
Group	GR	8
Links	LI	14
Size	SZ	20
Modified Date/Time	MD	19
Changed Date/Time	CH	19
Accessed Date/Time	AC	19
Created Date/Time	CR	19

- o falls eine Auswahl an Columns vorgenommen wurden, kann ein Arrange unterbunden werden
- o die Line Commands (ausgewählte) können durch einen eigenen Command Processor (REXX oder Programm) behandelt werden. Dabei kann per Return Code die weitere Handlungen bestimmt werden (RC=0 alles OK, RC=1 UDLIST soll das Kommando ausführen, RC>=8 Command failed ISRU812)



```
DIRLIST Beispiel
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009
                                                                   * /
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
/* Display Directory List */
Address ISPEXEC
MvDir="/etc"
"DIRLIST PATH (MyDir)",
   "COLS(TY, 4, CH, 19, OW, 8)", /* Select Columns
   "LCMDS(RXDIRCMD, L, B, Y, U)" /* Supported Line Commands
                                                          */
                           Abk. Lat
                                       */
                                       * /
/* Type
                           TY
                                       * /
/* Permissions
                         PE(1)
                                        * /
/* Permissions - Octal PO(1)
                                   4 */
/* Audit
                          AU
                                       * /
/* Extended Attributes (Ext) EX
                                     */
/* Format (Fmat)
                          FΜ
                                     * /
/* Owner
                          OW
                                   8 */
/* Group
                           GR
/* Links
                           T, T
                                      * /
/* Size
                           SZ
                         MD
CH
/* Modified Date/Time
                                       */
/* Changed Date/Time
                                      * /
/* Accessed Date/Time AC
                                      * /
CR
                                        * /
                           ____
                                         * /
/* [COLS(*|col,lgt[,col,lgt])] Select Columns (TY,4,CH,10) */
/* [CONFIRM(YES|NO)] Confirm Delete
                                                     * /
/* [CONFDRD(YES|NO)] Confirm Delete non-empty Directory
/* [PANEL(panel-name)] Default ISRUUDL0
                                                     * /
/* [FIXCOLS(YES|NO)] Arrange Columns (only with COLS)
                                                     * /
/* [LCMDS(cmdp,lincmd[,lincmd])] Supported Line Commands
                                                     * /
```





```
DIRLIST - Line Command Processor Beispiel
/* REXX Beispiel Copyright YCOS Yves Colliard Software 2009
                                                                   * /
Address ISPEXEC "CONTROL ERRORS RETURN"
/* Line Command processor of Display Directory List RXDIRLST */
Address ISPEXEC
parse arg parm1
Say "Following parameters given: " parm1
"VGET (ZUDLCMD , ZUDPATH , ZUDFTYPE , ZUDFPERM , ZUDFPRMO , ZUDFOWN",
 ", ZUDFAUDT , ZUDFEXTA , ZUDFFORM , ZUDFGRP , ZUDFLNKS , ZUDFSIZE , ZUDFMDTM",
 ", ZUDFCDTM , ZUDFADTM , ZUDCRDTM)"
select
when zudlcmd="L" then exit 1 /* ISPF should do it
when zudlcmd="B" then exit 1 /* ISPF should do it */
when zudlcmd="Y" then do
  Say ZUDLCMD "Line command
  Say ZUDPATH
                 "Pathname
  Sav ZUDFTYPE
                  "File type
                  "File permissions
  Sav ZUDFPERM
                  "File permissions - octal
  Sav ZUDFPRMO
                  "Owner
  Say ZUDFOWN
  Sav ZUDFAUDT
                  "Audit settings
                  "Extended attributes
  Sav ZUDFEXTA
                  "File format
  Sav ZUDFFORM
  Say ZUDFGRP
                  "Owner group
  Say ZUDFLNKS
                  "Links
  Sav ZUDFSIZE
                  "File size
                  "Modified date/time
  Say ZUDFMDTM
  Say ZUDFCDTM
                  "Changed date/time
```









SWAPBAR:

. Swap line with List (Point-and-Shoot) of possible Screens! SWAPBAR ON|OFF



- mit Multiple Swaps, SWAP LIST, SWAP NEXT, SWAP PREV und SWAP scrname haben wir schon "ganz gut" gelebt! IBM bietet mit z/OS 1.10 noch eine Verbesserung; mit dem **SWAPBAR** Kommando (in der Profile hinterlegt) kann eine **Zusatzzeile** (unten am Bildschirm) mit den aktuellen Screens angezeigt werden; diese ist **Point-and-Shoot** fähig! Sollte die Menge größer sein als der Screen kann in dieser auch geblättert werden. Die **Split-Screen-Line** wird automatisch damit **ausgeschaltet** (und kann nicht, mit SWAPBAR, wieder eingeschaltet werden)! SWAPBAR ist Tab-fähig (wenn gewünscht) und Point-and-Shoot sensitive – 3270 Emulation Maus aktivieren!

```
/* REXX RXSTART Copyright YCOS Yves Colliard Software 2007-2010 */
/* RXSTART - Create many split screens
/* REXX Tool
/*========*/
address ispexec
/* for every screen give command or option @ screen name */
sp.1="dslist ycos.clist@clist"
sp.2="dslist ycos.cntl@cntl"
sp.3="sd;st@sdsf"
sp.4="0@setit"
sp.5="3@utils"
opt=""
do i=1 while sp.i<>"SP."i
 parse var sp.i cmd "@" nam
 if sp.i="SP."i then opt=";BASE"
 "SELECT PGM(ISPSTRT) PARM("cmd"; SCRNAME "nam" PERM; SWAP"opt")"
end
```



ISPF – Others:

- . **DFSORT Panels removed**ISR@390U z/OS User Application Menu changed
- . VIIF (View Interface) Change Warning Support
 New CHGWARN Parameter
 set to NO if no Warning needed/wanted



- die ISPF DFSORT Panels (schon sehr lang nicht mehr gepflegt von der IBM) wurden entfernt
- das VIIF (View Service) wurde um einen Parameter erweitert



TSO/ISPF Client Gateway:

. z/OS Unix and Client interface to TSO and ISPF Commands

TSO Address Space created (OMVS Segment needed)

if needed ISPF Datasets will be allocated (ISPF Batch)

Address Space (and Environment) can be used for many Commands

. Command Request and Output are in XML Format

Communication: HTTP, IP Sockets, Rational Developer for System z RSE, USS, ...

. Installation:

ISP.SISPSAMP(ISPZINS1)

Create CONFIG (etc/ispf) and WORKAREA (var/ispf/WORKAREA) Directories in HFS

ISP.SISPSAMP(ISPZISPC)

Copy to ISPF.conf in HFS and Customize (libraries, time out... own REXX)

. Customize HTTP Server (or other IP Communication) (CGI_ISPCONF, CGI_ISPWORK...)



- ab diesem Release (und sogar ab z/OS 1.8 mit PTF OA24482) steht einen **TSO/ISPF Gateway** zur Verfügung. Die TSO/ISPF Aufrufe laufen unter USS in eigenen Address Spaces ab. Die Kommunikation erfolgt über Standard Schnittstellen wie HTTP, RSE (Remote Systems Explorer) oder USS, TCP/IP Sockets; dabei werden sowohl die Aufrufe als auch die Antworten über XML abgehandelt.
 - o siehe dazu auch: ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/awdtools/ispf/ispfgw10.pdf



```
ISPF Gateway Beispiel - File XML.inp2
<?xml version="1.0"?>
<TSPF-TNPUT>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="ispf.xsd">
<SERVICE-REQUEST>
<service>TSO</service>
<session>NONE</session>
<command>LISTC ENT('SYS1.LINKLIB')</command>
</SERVICE-REOUEST>
</ISPF-INPUT>
ISPF Gateway Beispiel - Call using BPXBatch
//PRINT EXEC PGM=BPXBATCH,
    PARM='SH cat /u/zfs/YVES/XML.inp2!ISPZXML >/u/zfs/YVES/XML.out2'
//STDOUT DD SYSOUT=* optional - instead >
ISPF Gateway Beispiel - Call using Shell
cat /u/zfs/YVES/XML.inp2!ISPZXML >/u/zfs/YVES/XML.out2
```

Ouput can also be directed to STDOUT





```
ISPF Gateway Beispiel - File XML.out2 or STDOUT
<?xml version="1.0"?>
<ISPF-OUTPUT>
 <SERVICE-REOUEST>
<service>TSO</service>
<session>NONE</session>
<command>LISTC ENT('SYS1.LINKLIB')</command>
 </SERVICE-REOUEST>
 <SERVICE-RESPONSE>
  <ISPF-COMMAND>
  </ISPF-COMMAND>
  <ÜÝCDATAÝ
  NONVSAM ----- SYS1.LINKLIB
        IN-CAT --- CATALOG.Z110.MASTER
  </TSO>
 </SERVICE-RESPONSE>
 <OPERATIONS-LOG>
 <ÜÝCDATAÝ
  Content-type: text/plain
  Entering ISPZINT (Service initialization)
  About to read from fileno(stdin) = 0
  Data read from STDIN is TSO LISTC ENT('SYS1.LINKLIB')
```





TSO Enhancements:

. TSO Password Phrase Support

Support defined in IKJTSOxx

LOGON PASSPHRASE(OFF|ON)

IKJLQENU (mixed case U.S. English) or IKJLQENP (uppercase U.S. English) Panels used (instead of IKJLPxxx)

Review all Logon Exits (IKJEFLD...)

Password <=8 -> use "traditional" Password

8< Password <=100 -> use Password Phrase

. TSO Application Verification

Support defined in IKJTSOxx

LOGON VERIFYAPPL(OFF|ON)

RACF APPL authorization

Applid: GNAME (Generic Resource) or TSO|SYSID (SMFPRMxx SID)



- TSO unterstützt auch **Password Phrases** ab diesem Release. Die Steuerung dafür erfolgt:
 - o in der Parmlib muss die Einstellung vorgenommen werden (kann auch dynamisch sein)
 - o die entsprechende Panels müssen vorhanden sein (auch Help) Password bis zu 100 Stellen
 - o die Logon Exits müssen angepasst werden
 - wird ein Password mit 8 Charakteren (oder weniger) angegeben, dann geht TSO von einem "traditionellen"
 Password aus.
- das **TSO Logon** auf den **unterschiedlichen Systemen** kann ab diesem Release auch per RACF geschützt werden.



ISPF – Others:

. New/Changed Variables

ZENVIR 6.0 – Internal Use ZOS390RL z/OS 01.10.00

ZISPFOS ISPF for z/OS 01.10.00



- die ISPF Variablen wurden angepasst.



Columns 00001 00072

7.12 ISPF – TSO – z/OS 1.11

Hex – Line Command – HX:

. New:

EDIT

HX[n] – Display selected line(s) in Hex or Reset Hex Display– n copies (default 1)

HXX – Block Command – n copies (default 1)

```
YCOSUSR.YCOS.CNTL(YCOS) - 01.01
                               Scroll ===> CSR
Command ===>
000001 Yves Colliard
000002 -----
hx0003 YCOS Yves Colliard Software GmbH
   000004 Fremersbergstr. 45
000005 76530 Baden-Baden
000006 Tel. 07221/9708384
000007 Fax 0322 2374 2352
```

© YCOS Yves Colliard Software

000008 eMail: yves.colliard@ycos.de



7.12 ISPF - TSO - z/OS 1.11

Mit z/OS 1.11 sind in den Bereichen ISPF/TSO u.a. folgende Weiterentwicklungen erfolgt:

- ab diesem Release unterstützt der **Editor** auch eine "**Hex Darstellung**" auf eine oder mehrere Zeilen. Der Primary Command HEX OFF oder die **Line Commands HX** bzw. **HXX** können verwendet werden, um die "Hex Darstellung" wieder zu entfernen.



Dataset Name prefixing:

. DSLIST 3.4

Prefix Dsname Level – Selected: Dsname will be treated with a prefix, if not within quotes

. Workplace 11 – ISPF Workplace Settings Main

Update REFLIST with Dsname Level – Block Command – n copies (default 1)

DSLIST – Prefix Dsname Level

```
Enter one or both of the parameters below:
    Dsname Level . . YVES.YCOS.CL*
    Volume serial . .

Data set list options
    Initial View . . . 1 1. Volume

Enter "/" to select option

/ Display Total Tracks
Prefix Dsname Level

Enter one or both of the parameters below:
    Dsname Level . . YCOS.CL*
    Volume serial . .

Data set list options
    Initial View . . . 1 1. Volume
    Initial View . . . 1 1. Volume

Enter "/" to select option

Or 'SYS1.PAR*'

Display Total Tracks

/ Prefix Dsname Level
```



- der Panel der ISPF Option 3.4 kann ab diesem Release gesteuert werden, ob Dataset Namen mit Prefix behandelt werden sollten; wenn ausgewählt, werden die Dataset Namen mit einem Prefix versehen, wenn diese nicht in Quotes angegeben wurden. Achtung Quotes werden nicht akzeptiert, wenn die Option nicht ausgewählt wurde!
- die Workplace Settings bieten auch eine neue Option bezüglich der Prefix Behandlung



USS Dataset List enhancements:

- . Enhanced line commands
- . Default line commands, depending on file type
- . Primary commands on directory list

Line Commands

> execute login shell, < execute command, E Edit, B Browse, N Create new Directory, L Directory List, D Delete, R Rename, C|CO Copy Out, CI Copy In, I Information, MM Modify Mode Fields, MX Modify Attributes, X Execute

V - View (z/OS 1.9 New!)

RA – Add to Personal Dataset List (z/OS 1.10 New! Attention Case Sensitive!)

EA and VA – Edit and View ASCII Support (z/OS 1.10 New!)

AA – Auditor Auditing (z/OS 1.11 New!)

UA – User Auditing (z/OS 1.11 New!)

FS – File System (z/OS 1.11 New!)

MF - Modify Format (z/OS 1.11 New!)

MG - Modify Group (z/OS 1.11 New!)

MO - Modify Owner (z/OS 1.11 New!)



- auch in dieser Version wurde die USS Directory List Funktion wesentlich erweitert:
 - o neue Line Kommandos stehen zur Verfügung
 - o für alle File Typen können Default Line Kommandos definiert werden
 - o für eine Directory List kann inzwischen auch Primary Kommandos ausgeführt werden.



AA – Auditor Auditing

Modify z/OS UNIX File Auditor Audit Options

Command ===>

Pathname . : /u/yves/example.rex

Type . . . : File

Read 1 1. None Write 1 1. None Execute 1 1. None

2. Fallure
3. Success 2. Failure 2. Failure 3. Success 3. Success 4. Both 4. Both 4. Both

UA – User Auditing

Modify z/OS UNIX File User Audit Options

Command ===>

Pathname . : /u/yves/example.rex

Type . . . : File

Read 2 1. None Write 2 1. None Execute 2 1. None

2. Failure 2. Failure 3. Success 3. Success 2. Failure 3. Success

4. Both 4. Both 4. Both



o setzen von Auditing Parameters



FS – File System

z/OS UNIX File System Attributes

```
Command ===>
Pathname : /u/yves/example.rex
File system name . : OMVS.ZFS.YVES
Mount point . . . : /u
Status . . . . : Available
File system type . : ZFS
Mount mode . . . : R/W
Device number . . : 9
Type number . . . : 1
DD name . . . . : SYS00024
Ignore SETUID . . : NO
Bypass Security . : NO
Automove . . . : YES
Owning system . . : SYS1
CCSID . . . . . :
Text Convert . . . : NO
Seclabel . . . . :
Block size . . . : 4096
Total blocks . . : 1322000
Available blocks . : 1039744
Blocks in use . . : 282256
Data blocks read . . . : 0
```



o File System Informationen



MF – Modify Format

MG – Modify Group

Modify z/OS UNIX File Owning Group

Command ===> _____

Pathname . : /u/yves/example.rex

Type . . . : File

GID Number $\underline{199}$ Group ID . . $\underline{SYSBEST}$

MO – Modify Owner

Modify z/OS UNIX File Owning User
Command ===>

Pathname . : /u/yves/example.rex

Type . . . : File

UID Number 0

User ID . . <u>YVSUPER</u>_



o Änderungen von Informationen. Group und Owner brauchen dafür Superuser Authority.



Default line commands, depending on file type

Options -> Directory List Default Line Commands

Directory	Regular file	Character	FIFO	Symbolic link
AA – Auditor Auditing	AA – Auditor Auditing	AA – Auditor Auditing	AA – Auditor Auditing	
	B – Browse (Default)			B – Browse
CI – Copy In	CI – Copy In			CI – Copy In
CO – Copy Out	CO – Copy Out			CO – Copy Out
D – Delete	D – Delete	D – Delete	D – Delete	D – Delete
	E – Edit			E – Edit
	EA – Edit ASCII			EA – Edit ASCII
FS – File System	FS – File System			
I – Information	I – Information	I – Information (Default)	I – Information (Default)	I – Information (Default)
L – Directory List (Default)				
MF – Modify Format	MF – Modify Format	MF – Modify Format	MF – Modify Format	
MG – Modify Group	MG – Modify Group	MG – Modify Group	MG – Modify Group	
MM – Modify Mode	MM – Modify Mode	MM – Modify Mode	MM – Modify Mode	
MO – Modify Owner	MO – Modify Owner	MO – Modify Owner	MO – Modify Owner	
	MX – Modify Attributes			
N – Create new Dir	N – Create new Dir	N – Create new Dir	N – Create new Dir	N – Create new Dir
R – Rename	R – Rename	R – Rename	R – Rename	R – Rename
	RA – Reference Add			
UA – User Auditing	UA – User Auditing	UA – User Auditing	UA – User Auditing	
	V – View			V – View
	VA – View ASCII			VA – View ASCII
X – Execute	X – Execute			X – Execute



o für alle File Typen können Default Line Kommandos definiert werden



New Primary Command "/" on Directory List (à la SDSF)

Enabled on Directory List option panel -> Select: Enter z/OS UNIX commands in Command field



o mit dem neuen Primary Command "/" können Kommandos bis 255 Charakteren (run under Login Shell) angegeben werden.



COMPARE SYSIN enhanced:

. SuperC Control Statements have not to be under SYSIN DD

name or prompt can be used

COMPARE

COMP

member

(member)

Dataset | 'Dataset'

Dataset(member) | 'Dataset(member)'

path | /

* | SESSION

NEXT

Parameter

* | SESSION Compare in-Storage <-> Disk

NEXT Compare with same Member in the higher Hierarchy EXCLUDE Compare & Exclude "same" Lines (most of them – see Settings)

SAVE Compare & Save SUPERC Results ->

prefix.ISPFEDIT.COMPARE.LIST

SYSIN Compare & use SYSIN SUPERC Parms

supercdsn - Name of SuperC SYSIN Control Statements (z/OS 1.11)

[EXCLUDE | X]

[SYSIN[(supercdsn)]]

[SAVE]

/ – prompt

without Options -> Settings



 das COMPare Kommando bietet die Angabe von SuperC Control Statements über einen Dataset Name oder Prompt (davor "nur" SYSIN)



COMP ... SYSIN(/) -> Prompt

Reflist Refmode
Edit Compare - SYSIN data set Specification Command ===>
Data set member Enter / to edit
_ Enter / to eart
Instructions
Provide a z/OS data set name containing SUPERC process statements and press ENTER to proceed with the COMPARE.
Enter END , EXIT or CANCEL to nullify the use of SYSIN.





Extended Member Statistics:

- . Current 65.535
- . New Limit for PDS/E 2.147.483.647

Extended Statistics Member are Highlighted (yet not shown!)
Reset Member Statistics enhanced
new STATS Edit option: ON|OFF|EXT

ISREDIT STATS also enhanced

. Services

LMMADD Service enhanced **EXT(NO|YES)**

LMMSTATS Service enhanced **EXT(NO|YES)**

LMDFIND Output enhanced

ZLEXT -> YES

ZLCNORCE, ZLINORCE, ZLMNORCE



 ab diesem Release kann für PDS/E die Einschränkung bei den ISPF Statistics – Anzahl Zeilen – aufheben bzw. erweitern! Nur Members mit entsprechenden Definitionen werden mit Extended Statistics ausgestattet. In diesem Release werden jedoch die ISPF Anzeigen noch nicht die Anzahl Lines über 64K anzeigen können – die Members werden "nur" in andere Farben angezeigt



Directory Entry – 30 Bytes -> Extended Statistics 40 Bytes

Byte	Description	
1	Version x'01' to x'99'	
2	Modification x'00' to x'99'	
3	Flags Bit 1 – SCLM	
	Bit 3 – Extended Statistics	
4	Last Modified Time – second part Packed	
5	Creation Date – Century x'00' = 19; x'01' = 20	
6-8	Creation Date – Julian Packed	
9	Last Modified Date – Century x'00' = 19; x'01' = 20	
10-12	Last Modified Date – Julian Packed	
13	Last Modified Time – Hours Packed	
14	Last Modified Time – Minutes Packed	
15-16	Current number of lines – Hex	
17-18	Initial number of lines – Hex	
19-20	Modified number of lines – Hex	
21-27	Userid	
28-30	Depending on Byte 3 – see below	
29-32	Current number of lines – Hex (bit 3 ot Byte 3 On)	
33-36	Initial number of lines – Hex (bit 3 ot Byte 3 On)	
37-40	Modified number of lines – Hex (bit 3 ot Byte 3 On)	



- wenn die Statistics erweitert werden, dann wird natürlich auf die Directory erweitert



L	
Reset Mem	nber Statistics
Data Set Name: 'YVES.YCOS.CLIST(URLINFO)'	
Options 1. Reset ISPF statistics 2. Delete ISPF statistics	
New Userid	userid is to be changed) version number is to be changed) mod number is to be changed) extended stats to be generated)
"/" to select (If	extended stats to be generated)
Press ENTER to process action. Reset	ISPF Statistics
	cistics D Delete ISPF statistics
New Userid	(If userid is to be changed) (If version number is to be changed)
SCLM Setting 3 1. SCLM 2. Non-SCLM 3. As	Enter "/" to select option is / Reset Mod Level / Reset Sequence Numbers
SPF Library: Project <u>YVES</u> Group YCOS Type CNTL	<pre>Reset Date/Time Reset Number of Lines Generate extended statistics</pre>
Member	(Blank or pattern for member selection



- die Statistics Panels wurden entsprechend angepasst



Panel)INEXIT Statement:

. Panel Exit – enable changes in source panel (add, delete and change)

Coded as first statement

```
) INEXIT PGM exit-address
[LOAD exit-pgm [CACHE]]
```

Exit Pgm -> R1 point to Address List

Pointer 1 to Panel name

Pointer 2 to record buffer address

Pointer 3 to record buffer length

Pointer 4 to record length

Pointer 5 to flags – Bit 1 EOF reached

Pointer 6 to data area

Exit Pgm -> return code

- 0 process current record; may have been changed
- 2 record inserted
- 4 delete this record
- 8 stop calling exit; rest records will be used
- 20 severe error



- das neue)INEXIT Panel bietet eine neue und einfache Panel Exit Option an!
 Mehrere Panel Exits Samples sind in der ISP.SISPSAMP Datei zu finden:
 - O ISPPXMNP (Panel) und ISPPXMNX (Source Exit): Optionen erweitern in einem Menu Panel
 - o ISPPXINP und ISPPXINX: Inhalt von ISPPLIB Members in Panel einfügen *INCLUDE Statement
 - ISPPXDAP und ISPPXDAX: Display der Symbols (Static/Dynamic) in Abhängigkeit zur DISPREQ Variable



ISPF – Others:

. File Tailoring)DOT OPT Support

OPT option to handle)DOT of an non existent Table the same as empty Table

. ISPF Configuration

USE ADDITIONAL QUAL FOR PDF DATA SETS

if set to YES then ISPF_TEMPORARY_DATA_SET_QUALIFIER will be append to SuperC, SearchFor, ISPVCALL, ISPDPTRC, ISPFTTRC, 3.16, DDLIST...

. Edit TE and TF support for ASCII Files

same behaviour as EBCDIC

. DDLIST - ISRDDN

WIDE and NARROW saved across sessions

. LMDDISP REFLIST(NO|YES) support

REFLIST(YES) – add LMDINIT dataset level to reference list



- bei File Tailoring)DOT kann inzwischen das nicht vorhanden sein einer Tabelle genauso behandelt werden, wie einer leeren Tabelle (und nicht mit ISPF122 Service Error)
- eine neue Konfigurationsoption bietet die Möglichkeit, dass einen Zusatz-Qualifier (ISPF_TEMPORARY_DATA_SET_QUALIFIER) eingefügt wird
- ab diese Version können die TE und TF Edit Kommando auch bei ASCII Dateien angewandt werden
- die WIDE und NARROW Option von DDLIST werden ab diese Version in der Profile gehalten



EAV EATTR – Extended Attributes Dataset:

. Extended Attribute Support

3.2 Allocate Dataset

NO – Dataset cannot reside in EAS or have Ext. Attributes – Default SEQ OPT – Dataset can reside in EAS or have Ext. Attributes – Default VSAM blank – use Default based on Dataset Type

Services:

DSINFO -> ZDSEATR LMDLIST -> ZDLEATR Rexx LISTDSI -> SYSEATTR

Allocate New Data Set

```
{\tt Command} ===>
```

Data Set Name . . . : YVES.EAX.DS

Management class . . . (Blank for default management class)

. . .

Record format . . . VB
Record length . . . 988
Block size 27998

Data set name type : (LIBRARY, HFS, PDS, LARGE, BASIC, *

EXTREQ, EXTPREF or BLANK)

Extended Attributes (NO, OPT or blank)

Expiration date . . . (YY/MM/DD, YYYY/MM/DD

• • •



- die Angabe der Extended Attributes für Datasets wird unterstützt.



Diagnosis:

. Diagnosis Rexx ENVBLK on IBM Request

ENVIRON REXCHK OFF ON DUMP

```
ISPF ENVIRON Command Settings
Enter "/" to select option
   Enable a dump for a subtask abend when not in ISPF TEST mode
Terminal Tracing (TERMTRAC)
  Enable . . . 3 1. Enable terminal tracing (ON)
                2. Enable terminal tracing when a terminal error is
                   encountered (ERROR)
                3. Disable terminal tracing (OFF)
  DDNAME . . . ISPSNAP (DDNAME for TERMTRAC ON, ERROR, or DUMP.)
Terminal Status (TERMSTAT)
  Enable . . . 3 1. Yes, invoke TERMSTAT immediately
                2. Query terminal information
                3. No
Rexx ENVBLK check (REXCHK)
  Enable . . . 3 1. ON, check Rexx ENVBLK pointer
                2. Dump, dump if bad ENVBLK pointer
                3. OFF
```



- ISPF bietet neue Diagnosis Informationen; diese sind zur Zeit "reserviert" für IBM debugging



TSO Logon Reconnect:

. TSO Reconnect — not dependent from IP or Workstation (z/OS 1.11 Default ON)

Parmlib

IKJTSOxx LOGONHERE(ON|OFF)

Command

D IKJTSO,LOGON

TSO

PARMLIB LIST(LOGON)

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/stgv1r0/index.jsp?topic=/com.ibm.iea.zos/zos/1.11/Simplification/V1R11 TSO LOGONHERE Support/player.html



- ab diesem Release sollte die Chance für einen Reconnect deutlich verbessert werden



System Rexx – Enhancements:

. Parmlib Enhanced

```
Multiple Parmlib Members – IEASYSxx

AXR=[(]##[,##...][)]
(Default 00)
also on Start: S AXRPSTRT[,AXR=[(]##[,##...][)]
```

Support for User System Rexx Datasets – AXRxx REXXLIB ADD DSN(data.set.name) [VOL(volume)]

new Command – Display REXXLIB Concatenation **FAXR,SR R**

- . SYSCALL USS environment support (under TSO)
- . TSO Support for **OUTTRAP**, RECEIVE, SEND and TRANSMIT
- . TSO REXX Support STORAGE Built-In Read-Only



- System Rexx; ab z/OS 1.8 verfügbar und z/OS 1.9 integriert; wurde wesentlich verbessert; wobei die meiste Änderungen die Korrekturen von "Schwäche" der ersten Version sind!
 - o endlich kann einer oder mehrere PARMLIB Members im IEASYSxx Member ausgewählt werden (vorher nur Member 00)
 - endlich k\u00f6nnen neben SYS1.SAXREXEC auch andere User Libraries definiert werden. Achtung es k\u00f6nnen maximal 255 Datasets bzw. Extents sein... Die verwendeten Libraries k\u00f6nnen mit einem Kommando abgefragt werden
 - o die System Rexx die unter TSO laufen, können auch von den USS Services gebrauch machen
 - o unter TSO werden auch die OUTTRAP sowie die JES abhängige Services verwendet werden
 - die Storage Built-In Funktion wird unterstützt; jedoch KEINE Storage Änderungen erlaubt IRX0241I STORAGE function in read-only mode, but new value argument was specified.



System Rexx – cont.:

. REXX enhancements

AXRWAIT(0-21474536) – wait for a moment **AXRINFO(['opt'])** – environment

. JES Affinity – TSO

INTRDR Support (Submit Support)



- o zwei neue Buit-in Funktionen können verwendet werden:
 - AXRWAIT bietet die Möglichkeit eine gewissen Zeit zu warten
 - AXRINFO liefert Informationen über das Subsystem (MSTR, JES2, JES3)



ISPF – Others:

. New/Changed Variables

ZENVIR 6.1 – Internal Use ZOS390RL z/OS 01.11.00

ZISPFOS ISPF for z/OS 01.11.00



- die ISPF Variablen wurden angepasst.



Copyright

YCOS Yves Colliard Software GmbH

Fremersbergstr. 45 D-76530 <u>Baden-Baden</u> Tel. +49/7221/9708384 Fax 0322 2374 2352

eMail: ycos@ycos.de Home: http://www.ycos.de



Copyright YCOS Yves Colliard Software GmbH 1990-2010

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit der Zustimmung der YCOS Yves Colliard Software GmbH gestattet.