

উইন্ডোজ ১০ ইনস্টলেশনের সময় এই "No device drivers were found" মেসেজটি আসার প্রধান কারণ হলো—উইন্ডোজ সেটআপ আপনার হার্ড ড্রাইভ (SSD/HDD) খুঁজে পাচ্ছে না। এটি সাধারণত ড্রাইভের কন্ট্রোলার মোড বা USB পোর্টের সমস্যার কারণে ঘটে।

নিচে এর সহজ সমাধানগুলো দেওয়া হলো:

১. USB পোর্ট পরিবর্তন করুন

অনেক সময় উইন্ডোজ ১০ সেটআপ USB 3.0 (নীল রঙের পোর্ট) ঠিকমতো চিনতে পারে না।

আপনার পেনড্রাইভটি খুলে ল্যাপটপ বা পিসির অন্য কোনো USB 2.0 পোর্টে (সাধারণত কালো রঙের পোর্ট) লাগিয়ে আবার চেষ্টা করুন।

২. BIOS/UEFI সেটিংস পরিবর্তন (সবচেয়ে কার্যকর)

আপনার কম্পিউটার যদি একটু পুরনো হয় বা উইন্ডোজ ৭ থেকে ১০-এ আসতে চান, তবে হার্ড ড্রাইভের মোড পরিবর্তন করতে হতে পারে:

- কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন এবং F2, F12, Del বা Esc চেপে BIOS-এ ঢুকুন।
- Storage বা SATA Configuration অপশনে যান।
- সেখানে SATA Mode Selection অপশনটি যদি AHCI থাকে, তবে সেটি পরিবর্তন করে IDE দিয়ে দেখুন (অথবা উল্টোটা)।
- পরিবর্তন করে F10 চেপে সেভ করুন এবং পুনরায় ইনস্টল করার চেষ্টা করুন।

৩. বুটেবল পেনড্রাইভ পুনরায় তৈরি করুন (Rufus সেটিংস)

আপনি যেহেতু Rufus ব্যবহার করছেন, সেটিংস ভুল হলে এমন হতে পারে। নতুন করে বুট করার সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করুন:

Partition Scheme: আপনার হার্ডডিস্ক যদি পুরনো হয় তবে MBR সিলেক্ট করুন। আর যদি নতুন বা আধুনিক হয় তবে GPT সিলেক্ট করুন। (সাধারণত উইন্ডোজ ৭ চালিত পুরনো পিসির জন্য MBR ভালো কাজ করে)।

Target System: MBR-এর জন্য BIOS (or UEFI-CSM) এবং GPT-এর জন্য UEFI (non CSM) সিলেক্ট করবেন।

৪. Intel VMD/Storage Driver (নতুন পিসির জন্য)

আপনার পিসি যদি খুব নতুন হয় (যেমন ১১তম জেনারেশন বা তার ওপরের), তবে আপনাকে আপনার ল্যাপটপ ব্র্যান্ডের (HP, Dell, ASUS) ওয়েবসাইট থেকে Intel RST (Rapid Storage Technology) ড্রাইভারটি ডাউনলোড করে পেনড্রাইভের ভেতর কপি করে রাখতে হবে। এরপর ছবির ওই 'Browse' বাটনে ক্লিক করে ওই ড্রাইভারটি সিলেক্ট করে দিতে হবে।

পরামর্শ: প্রথমে আপনার পেনড্রাইভটি অন্য একটি পোর্টে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখুন, এতেই অধিকাংশ সময় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।