Atviras kodas: Arch Linux

Maksim Norkin

 $2011~\mathrm{m}.$ sausio 6 d.

# **Turinys**

1	Įvad	las	5				
	1.1	Įžanga	5				
	1.2	Svarbiausi Arch Linux distribucijos bruožai	5				
	1.3	Licenzija	5				
	1.4	Arch problemų sprendimo būdas	6				
	1.5	Apie šitą vadovą	6				
<b>2</b>	rindinės sistemos įdiegimas	7					
	2.1	Naujausios įdiegimo laikmenos gavimas	7				
	2.2	Sistemos įdiegimas iš egzistuojančios $\mathrm{GNU}/\mathrm{Linux}$ distribucijos .	7				
	2.3	Įdiegimas iš CD laikmenos	7				
	2.4	Diegimas iš Flash atminties kortelės arba USB atmintinės	7				
	2.5	Arch Linux įdiegimo krovimas	8				
	2.6	Įdiegimo paleidimas	9				
		2.6.1 Įdiegimo šaltinio pasirinkimas	9				
	2.7	Laikrodžio nustatymas	13				
	2.8	Kietojo disko paruošimas	13				
		2.8.1 Kietojo disko skaldymas	14				
		2.8.2 Direktorijų pririšimas	17				
	2.9	Paketų pasirinkimas	19				
	2.10	Paketų įdiegimas	19				
	Sistemos konfigūravimas	20					
		2.11.1 /etc/rc.conf	20				
		2.11.2 /etc/fstab	24				
		2.11.3 /etc/mkinitcpio.conf	25				
		2.11.4 /etc/modprobe.d/modprobe.conf	26				
		2.11.5 /etc/resolv.conf ( statiniam IP )	26				
		2.11.6 /etc/hosts	26				
		2.11.7 /etc/hosts.deny ir /etc/hosts.allow	27				
		2.11.8 /etc/locale.gen	27				
		2.11.9 Pacman veidrodis	28				
		$2.11.10\mathrm{Root}$ slaptažodis	28				
		2.11.11 Pabaiga					
	2.12	Bootloader įdiegimas	28				
		2.12.1 GRUB	28				
	2 12	Porkrovimas	30				

		ės sistemos atnaujinimas ir konfigūravimas
3.1	Zingsi	nis 1: Tinklo konfigūravimas
	3.1.1	LAN tinklas
	3.1.2	Belaidis tinklas
	3.1.3	Proxy serveris
	3.1.4	Analoginis modemas, ISDN ir DSL (PPPoE)
3.2	Žingsi	nis 2: Atnaujinimas su pacman
	3.2.1	Kas yra pacman?
	3.2.2	Paketų saugyklos
	3.2.3	/etc/pacman.conf
	3.2.4	/etc/pacman.d/mirrorlist
	3.2.5	Mirrorcheck sistemos naujumui tikrinimui
	3.2.6	Paketų ignoravimas
	3.2.7	Konfigūracinių bylų ignoravimas
	3.2.8	Supažindinimas su pacman
3.3	Sisten	nos atnaujinimas
	3.3.1	Arch dabartinės versijos modelis

# skyrius 1

# Įvadas

## 1.1 Jžanga

Sveikas skaitytojau.

Šita knyga padės Jums susipažinti, įdiegti ir susikonfigūruoti Arch Linux sistema Jūsų kompiuteryje. Arch Linux yra lengva, mažai vietos užimanti GNU/Linux distribucija, orientuota į kompetetingus vartotojus. Šitas vadovas yra orientuotas į naujus Arch vartotojus, tačiau tinka ir patyrusiam vartotojui, kaip informacijos šaltinis.

# 1.2 Svarbiausi Arch Linux distribucijos bruožai

- Paprasta filosofija ir paprastas dizainas;
- Visi paketai kompiliuojami i686 ir x86 64 architektūroms;
- BSD stiliaus paleidimo skriptai, kurie valdomi iš vieno, centrinio failo;
- mkinitopio: Paprastas ir dinamiškas initramfs kūrėjas;
- Pacman paketų tvarkyklė yra lengva ir lanksti, reikalaujanti mažų sistemos resursų;
- Arch Build System yra paketų kūrimo sistema, paremta portų architektūra, kuri suteikia paprastą kiautą kuriant įdiegiamus Arch paketus iš pradinio kodo;
- Arch User Repository siūlo daugiau nei tūkstantį vartotojų sukurtų kūrimo skriptų ir galimybę patalpinti savo sukurtą kūrimo skriptą.

## 1.3 Licenzija

Arch Linux, pacman, dokumentacijos ir skriptų autorinės teisės 2002-2007 metais priklauso Judd Vinet, o nuo 2007 priklauso Aaron Griffin. Autorines teises saugo GNU General Public Licenzijos 2 versija.

# 1.4 Arch problemų sprendimo būdas

Visos Arch distribucijos architektūra yra paremta vienu principu - viską išlaikyti kuo paprastesniam variante.

Paprastumas šiame kontekste reiškia - be jokių bereikalingų pridėjimų, modifikacijų ar kompiliavimų. O trumpai - elegantiškas ir minimalistinis problemos sprendimo būdas.

Kelios mintys apie paprastumo supratimą:

- "Techniniu požiūriu 'paprastumas' nėra stabili pozicija. Geriau būti techniškai elegantišku su pritaikomomis žiniomis, negu būti lengvu naudojime ir technišku." Aaron Griffin
- "Subjektai neturi būti manipuliuojami, jeigu tai nėra būtina" Occam skustuvai. Skustuvas šiuo atveju vaidina nereikalingų operacijų pašalinimą, leidžiantį tęsti priėjimą prie paprasto paaiškinimo, metodo ar teorijos.
- "Neįprasta mano technikos dalis remiasi paprastumu.. Progreso dydis visą laiką remiasi paprastumo principu." Bruce Lee

## 1.5 Apie šitą vadovą

Arch wiki yra labai geras informacijos šaltinis, tad pirmiausiai, kreipdamiesi pagalbos, įsitikinkite, kad Jūsų problema nėra aprašyta wiki puslapyje. Jeigu atsakimo į savo problemą taip ir neradote, galite kreiptis į #archlinux IRC kanalą freenode serveryje arba galite kreiptis į forumą - http://bbs.archlinux.org; Taip pat galite kreiptis į Arch Linux Lietuva bendruomenę http://sls.archlinux.lt.

Visas vadovas yra suskirstytas į keturias dalis:

- Dalis 1: Pagrindinės sistemos įdiegimas;
- Dalis 2: Arch Linux pagrindinės sistemos atnaujinimas ir konfigūravimas;
- Dalis 3: X serverio įdiegimas ir ALSA konfigūravimas;
- Dalis 4: Darbastalio aplinkos įdiegimas;

# skyrius 2

# Pagrindinės sistemos įdiegimas

### 2.1 Naujausios įdiegimo laikmenos gavimas

Arch Linux oficialią įdiegimo laikmeną galite gauti iš http://archlinux.org/download. Vadovo rašymo metu, naujausia versija yra 2010.05.

- Tiek Core tiek Netinstall atvaizdai suteikia tik pagrindinę sistemą. Verta pastebėti, jog pagrindinėje Arch Linux sistemoje nėra jokios grafinės aplinkos. Pagrindinė sistema susideda iš GNU įrankių grandinės ( kompiliatoriaus, asmeblerio, linkerio, kt. ), Linux branduolio ir kelių papildomų bibliotekų ir modulių.
- Įdiegimas yra palengvintas tiek Core, tiek Netinstall atvaizduose.
- Netinstall atvaizdas yra mažesnis, bet jame visiškai nėra pagrindinės sistemos paketų. Visa sistema yra parsiunčiama iš interneto.

# 2.2 Sistemos įdiegimas iš egzistuojančios GNU/Linux distribucijos

Arch Linux yra pakankamai lankstus, kad galėtų būti įdiegtas iš kitos, egzistuojančios distribucijos į laisvą patriciją arba iš Live CD. Įdiegimą iš egzistuojančios GNU/Linux distribucijos apžvelgsime vadovo pabaigoje.

# 2.3 Įdiegimas iš CD laikmenos

Iškepkite atsiųstą .<br/>iso atvaizdą į CD arba DVD su mėgstama CD/DVD rašymo programa ir tęskite savo keli<br/>ą į kitą skyrių  $Arch\ Linux\ įdiegimo\ krovimas$ 

# 2.4 Diegimas iš Flash atminties kortelės arba USB atmintinės

Sekantis metodas veiks bet kokiam Flash atminties tipui, kurį BIOS leis krauti paleidimo metu, būtų tai kortelių skaitytuvas arba USB portas.

**UNIX Metodas** Įdėkite tuščią arba nereikalingą flash laikmeną, nustatykite iki jos kelią ir įrašykite .iso atvaizdą, pasitelkus /bin/dd programą:

dd if=archlinux-2010.05-{core|netinstall}-{i686|x86\_64|dual}.iso\
 of=/dev/sdx

kur if = yra kelias iki atvaizdo failo ir of = yra kelias iki Jūsų flash laikmenos. Įsitikinkite, kad naudojate /dev/sdx, o ne /dev/sdx1. Jums reikės flash atminties tiek, kad joje tilptų 381MB duomenų.

**Patikrinkite md5sum** Pasižymėkite koks buvo įrašų (blokų) skaičius, kai buvo rašoma į laikmeną. Tuomet galima patikrinti:

dd if=/dev/sdx count=irasu\_skaicius status=noxfer | md5sum

Patikrinimo kodas turi sutapti su parsiusto atvaizdo md5sum.

### 2.5 Arch Linux įdiegimo krovimas

Įdėkite CD ar Flash laikmeną, perkraukit kompiuterį ir paleiskite sistema iš CD ar Flash laikmenos. Jums gali prireikti pakeisti krovimosi eiliškumą BIOS nustatymuose arba paspausti kažkokį mygtuką. Dažniausiai toks mygtukas būna DEL, F1, F2, F11 arba F12. Pabandykite paspausti vieną iš jų, kuomet BIOS yra POST (Power On Self-Test) režime.

Pastaba: Atminties reikalavimai baziniam įdiegimui yra tokie:

- Core : 128 MB RAM x86\_64/i686 ( pažymėti visi paketai, su swap particija )
- Netinstall : 128 MB RAM x86\_64/i686 ( pažymėti visi paketai, su swap particija )

Šiame žingsnyje turėtų pasirodyti pagrindinis menu. Pasirinkite Jums reikalingą opciją klaviatūros navigaciniais mygtukais ir padarę pasirinkimą paspauskite 'Enter' mygtuką.

Dažniausiai, pirmą kartą kraunant Arch Linux Boot Archlive yra tas pasirinkimas, kurio Jums reikia. Tačiau, jeigu turite bėdų su libata/PATA arba neturite SATA (Serial ATA), pasirinkite Boot Archlive [legacy IDE].

Norint pakeisti GRUB pasirinkimus, paspauskite raidę e. Dauguma vartotojų norės pakeisti framebuffer rezoliuciją, patogesniam darbui. Pridėkite:

vga=773

kernelio eilutėje. Tuomet paspauskite **Enter** mygtuką, kad įgalinti 1024x768 framebuffer rezoliuciją. Kuomet viskas bus padaryta, paspauskite **b** mygtuką, kad pradėti sistemos krovimą.

Dabar sistema turi pradėti krautis. Kuomet sistema pilnai pasikraus, turėtų pasirodyti prisijungimo galimybė. Prisijunkite kaip *root* vartotojas, kadangi Archlive diske iš *root* vartotojo nereikalaujama slaptažodžio.

**Klaviatūros išdėstymo keitimas** Jeigu turite ne US klaviatūros išdėstymą, tuomet Jums reikia ją pasikeisti. Tai galima atlikti su *km* komanda:

km

arba panaudoti loadkeys komandą:

loadkeys layout

( pakeiskite layout su Jūsų pasirinktu klaviatūros išdėstymu ).

Dauguma lietuviškų klaviatūrų yra US standarto su papildomais lietuviškais simboliais, kurie pasirodo vietoj skaičių eilės, esančios virš q,w,e,r,t,y,u,i,o,p klavišų eilės. Tai reiškia, kad daugumoje atveju, Jums visiškai nereikia keisti klaviatūros išdėstymo.

**Dokumentacija** Oficialus įdiegimo vadovas yra pasiekiamas iškarto diske. Norint jį pasiekti, persijunkite į kitą konsolę ( ALT+F2 ) ir tuomet surinkite tokią komanda:

less /usr/share/aif/docs/official\_installlation\_guide\_en

Less komanda leis Jums peržvelgti visą vadovą puslapiais. Norint persijungti atgal į įdiegimą, tiesiog paspauskite Alt+F1 ir grįšite į pirmą konsolę, kurioje yra vykdomas įdiegimas.

Prireikus vėl paskaityti dokumentaciją, tiesiog persijunkite į antrą terminalą su Alt+F2, norint grįžti prie įdiegimo - Alt+F1.

Pastaba: Įsidėmėkite, kad oficialus įdiegimo vadovas apžvelgia tik pagrindinės sistemos įdiegimą ir konfigūravimą. Kai tik su pagrindine sistema yra susitvarkyta, rekomenduojama grįžti prie detalesnio vadovo, kuriame yra aprašyti visi reikalingi žingsniai po įdiegimo.

# 2.6 Įdiegimo paleidimas

Kuomet esate prisijungė kaip root vartotojas, pirmame terminale galite paleisti įdiegimo skriptą:

/arch/setup

#### 2.6.1 Įdiegimo šaltinio pasirinkimas

Po pasisveikinimo, Jūsų paprašys pasirinkti įdiegimo šaltinį. Priklausomai nuo ankstesnės laikmenos pasirinkimo, atitinkamai pasirinkite ir įdiegimo šaltinį.

- Jeigu pasirinkote Core įdiegimo atvaizdą, tęskite toliau prie skyriaus Laikrodžio nustatymas
- Jeigu pasirinkote *Netinstall*, Jums reiks rankiniu būdu užkrauti tinklo plokštės tvarkykles (žinoma, jeigu sistema automatiškai neaptiks Jūsų turimos įrangos). Udev yra labai naudingas įrankis, norint sužinoti Jūsų turimą įrangą. Tai galima patikrinti, pasitelkus *ifconfig -a* komandą.

**Tinklo konfigūravimas (Netinstall)** Šitam žingsnyje, sistema turi parodyti jos rastus tinklo sąsajas. Jeigu sąsaja ir HWaddr ( HardWare address ) yra sąraše, tuomet Jūsų tinklo plokštė buvo sėkmingai aptikta ir jos tvarkyklės sėkmingai įkrautos į branduolį. Jeigu Jūsų tinklo plokštė atpažinta nebuvo, tuomet Jums reikia rankiniu būdu kelti tvarkykles į branduolį kitoje konsolėje.

Atsiradus panašiam langui, bus paprašyta pasirinkti sąsają, zondą arba At-šaukti. Pasirinkite reikiamą sąsają ir tęskite.

Paskui įdiegimo programa paklaus Jūsų ar Jūs norite naudoti *DHCP*. Pasirinkus Yes, įdiegimo programa paleis **dhcpcd**, kuri aptiks tinklo sąsaja ir iš sąsajos reikalaus IP adreso. Jeigu pasirinksite No, tuomet įdiegimo programa paprašys Jūsų įvesti statišką IP, tinklo kaukę, transliatorių, tinklo sąsajos DNS IP, HTTP ir FTP proxy. Paskutiniame žingsnyje sistema parodys gautus nustatymus. Šitame žingsnyje galite patikrinti ar visi nustatymai yra teisingi.

**Greitasis (A)DSL paleidimas** ( Jeigu turite modemą arba routerį tilto režime, jungiantis per ISP jungtį )

Persijunkite į kitą konsolę ( ALT+F2 ), prisijunkite kaip root vartotojas ir rašykite:

```
pppoe-setup
```

Jeigu viskas sukonfigūruota teisingai, pabaigoje galite prisijungti prie savo ISP su:

```
pppoe-start
```

Grįžkite į pirmą konsolę ( ALT+F1 ) ir tęskite įdiegimą *Laikrodžio nustatymas* skyriuje.

**Greitasis bevielio tinklo paleidimas** ( Jeigu turite bevielio ryšio galimybę įdiegimo metu )

Šiuo metu bevielio ryšio tvarkyklės yra pasiekiamos ir iš įdiegimo aplinkos atvaizdo. Geras savo bevielio įrangos žinojimas šiuo atveju Jums labai padės. Įsidėmėkite, jog sekantys nustatymai galios tik dabartinėje aplinkoje. Kuomet baigsite įdiegimą, visus nustatymus reiks pakartoti įdiegtoje sistemoje, norint ir toliau naudotis bevieliu ryšiu.

Taip pat verta pastebėti, jog šie žingsniai nėra privalomi, jeigu įdiegimas yra įmanomas ir be bevielio tinklo. Bevielio tinklo konfigūravimas gali būti atliktas ir po įdiegimo pabaigos, jau įdiegtoje sistemoje.

Pagrindiniai žingsniai būtų tokie:

- Persijunkite į laisvą konsolę (pavyzdžiui 3, ALT+F3);
- Prisijunkite kaip root vartotojas;
- ( Nebūtina ) Identifikuokite savo bevielio ryšio sąsają:

```
lspci | grep -i net
```

 Įsitikinkite, kad udev atpažino bevielio ryšio kortą ir pakrovė į branduolį reikalingus modulius. Tai galima patikrinti su /usr/bin/iwconfig komanda:

iwconfig

Rezultatas turėtų būti kažkas panašaus:

lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wlan0 unassociated ESSID:""

 Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
 Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=8/0
 Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
 Power Management:off
 Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

Missed beacon:0

Šiame pavyzdyje, wlan0 ir bus bevielio ryšio sąsają, per kurią galima jungtis prie bevielio tinklo.

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0

Sekantis žingsnis būtų įgalinti sąsają su /sbin/ifconfig <sąsaja> up komanda. Pavyzdys, turint wlan0 sąsają:

ifconfig wlan0 up

Įsidėmėkite, jog Jūsų sąsajos pavadinimas gali būti kitoks, negu wlan0. Priklausomai nuo modulio, kurį užkrovė udev, Jūsų sąsajos pavadinimas gali būti wlan0, eth1, kt.

• Jeigu nežinote tiksliai savo bevielio tinklo essid arba norite pasijungti prie Jums nežinomo bevielio tinklo, naudokite /sbin/iwlist <sąsaja> scan komanda.

iwlist wlan0 scan

Ši komanda peržvelgs šiuo metu pasiekiamus bevielio ryšio tinklus.

- Sekantis žingsnis būtų nurodyti Jūsų bevielio tinklo sąsajai tinklo essid.
   Priklausomai nuo bevielio tinklo kodavimo algoritmo (WEP, WPA arba išvis jokio), nurodymo procedūra gali skirtis. Pavyzdžiui galima padaryti prielaidą, jog Jūs norite prisijungti prie atviras-tinklas;
- Jeigu tinklas nekoduojamas:

iwconfig wlan0 essid "atviras-tinklas"

• Jeigu tinkle naudojamas WEP kodavimas su aštuntainiu apsaugos kodu:

iwconfig wlan0 essid "atviras-tinklas" key 25dfb2575a

• Jeigu tinkle naudojamas WEP kodavimas su ASCII slaptažodžiu:

iwconfig wlan0 essid "atviras-tinklas" key s:slaptaszodis

Tinkle naudojant WPA, prisijungimo procedūra šiek tiek tampa sudėtingesne. Vėliau tokius pat rezultatus galima pasiekti pasitelkiant netcfg įrankį. Tolesnės komandos sugeneruos Jums konfigūracinius failus ir pabandys prisijungti prie tinklo:

wpa\_passphrase atviras-tinklas "slaptazodis" >>/etc/wpa\_supplicant.conf
wpa\_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c /etc/wpa\_supplicant.conf

Verta pastebėti, jog antra komandai reikia žinoti kokias tvarkykles naudoja bevielio tinklo sąsaja. Šiuo atvėju tai wext. Prieš rašant šią komanda verta patikrinti kokias tvarkykles į branduolį įkrovė udev.

• Patikrinti ar visas procesas įvyko sėkmingai galima su:

iwconfig wlan0

Toliau sekantis žingsnis būtų paprašyti bevielio tinklo prisijungti su /sbin/dhcpcd
 <sąsaja>. Pavyzdžiui:

dhcpcd wlan0

Norint pamatyti kreipimosi detales, galima pridėti -d opciją ir dhcpcd parodys visus savo žingsnius:

dhcpcd -d wlan0

Paskutinis žingsnis būtų patikrinti ar dhopod sėkmingai sujungė su bevielio tinklo maršrutizatoriumi ir Jūs turit internetą:

```
ping -c 3 www.google.lt
```

Dabar Jūs jau turėtumėt būti prisijungę prie interneto ir dabar galite sėkmingai tęsti Arch Linux įdiegimą į Jūsų kompiuterį, naudojantis Netinstall atvaizdą.

**Ar mano bevielio tinklo korta reikalauja Firmware?** Labai mažas bevielio tinklo kortų, kartu su tvarkyklėmis, reikalauja ir firmware. Tai galima patikrinti su /usr/bin/dmesg komanda.

dmesg | grep firmware

Kaip pavyzdį galima paimti Intel kortas, kurios reikalauja naudoti kartu su tvarkyklėmis ir firmwarą:

firmware: requesting iwlwifi-5000-1.ucode

Jeigudmesgkomanda nieko neparodė, vadinasi, Jūsų korta nereikalauja jokio firmware.

# 2.7 Laikrodžio nustatymas

Konfigūruojat sistemą įdiegimo metu, Jūsų bus paprašyta pasirinkti laikrodžio konfigūracijos tipa. Yra du laikrodžio konfigūracijos tipai: UTC ir localtime.

- Pasirinkite UTC, jeigu Jūsų kompiuteryje veikia tik unix tipo operacinės sistemos.
- Pasirinkite localtime, jeigu Jūsų kompiuteryje veikia ir kito tipo operacinės sistemos (pavyzdžiui Windows 7).

## 2.8 Kietojo disko paruošimas

**Svarbu** Kietojo disko skaldymo procesas gali negrįžtamai pašalinti visus duomenys, esančius diske. Tęsiant sekančius žingsnius, patariama padaryti atsarginę visų Jums svarbių duomenų kopiją kitoje laikmenoje.

**Svarbu** Sekančiuose žingsniuose pasirinkus "Cancel" kietojo disko paruošimas nenutrūks. Norint nutraukti kietojo disko paruošimo procedūrą, reikia visiškai išeiti iš įdiegimo. Tai galima padaryti Ctrl+C komanda. Tik tokiu atveju visi procesai bus sustabdyti ir Jūsų kietasis diskas liks nepakitęs.

**Pastaba** Visiškai nebūtina ruošti diską Arch Linux įdiegimui iš Arch Linux įdiegimo atvaizdo. Tai galima atlikti ir iš kitos distribucijos ar net Windows operacinės sistemos, pasitelkus disko paruošimo įrankius, tokius kaip *Gparter* ir kt. Jeigu diskas buvo suskaldytas ir paruoštas ankščiau, galite tęsti *Failų sistemos pajungimas* temoje.

Patikrinkite, jog sistema atpažino Jūsų diską ir jo architektūra, pasitelkiant /sbin/fdisk komanda su -l opcija.

Persijunkite i kita konsole (Alt+F3) ir įveskite

#### fdisk -l

Visai gerai būtų įsiminti kokius disko skirsnius Jūs norite skirti Arch Linux sistemai. Dar geriau būtų - užsirašyti.

Persijunkite atgal į Arch Linux įdiegimą (Alt+F1) Pasirinkite patį pirmą menu įrašą "Prepare Hard Drive".

- 1 pasirinkimas: "Auto Prepare".
   "Auto Prepare" suskirsto Jūsų diską tokia architektūra:
  - /boot skirstinys su ext2 failų sistema. Numatytas dydis yra 32MB.
     Sistema gali suteikti Jums galimybę pakeisti /boot skirstinio dydį.
     Jeigu planuojate turėti daug branduolių, sveika pasirinkti šiek tiek daugiau ir dar plius kažkiek atsargai (Tarkim 500MB).
  - swap skirstinys. Numatytas skirstinio dydis yra 256MB. Sistema gali suteikti Jums galimybę pakeisti swap skirstinio dydį. Rekomenduojamas swap skirstinio dydis: turimas Ram atminties kiekis x2

Atskiri / ir /home skirstiniai, kurių dydžius taip pat galima keisti.
 Galima pasirinkti iš sekančių failų sistemos tipų: ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs ir jfs. Rekomenduojama pasirinkti tokias pat failų sistemas tiek /, tiek /home skirstiniams.

Verta pastebėti, jog "Auto Prepare" visiškai pertvarkys turimą diską, t.y. ištrins visą informaciją ir visiškai perrašys disko architektūrą.

**Pastaba** "Auto Prepare" siūloma pasirinkti tiems, kurie pirmą kartą įdieginėja Arch Linux sistemą, pirmą kart mato /sbin/fdisk ir labai bijo . Vėliau, šiek tiek įgudus, sistemą vėlgi galima bus iš naujo įdiegti, tik šiuo atveju protingai suskirstyti diskų skirstinius.

2 pasirinkimas: "Partition Hard Drives" ( su *cfdisk* ) Šitas pasirinkimas leis keisti diskų architektūrą ir skirstinių tipus taip, kaip nori vartotojas.

Tie vartotojai, kurie jau yra pažįstami su *cfdisk* ir disko skirstinių sudarymų, gali praleisti sekančia temą ir tęsti *Paketų pasirinkimas* temoje, kuri yra toliau.

#### 2.8.1 Kietojo disko skaldymas

**Skirstinio informacija** Kietojo disko skaldymas sudaro diske tam tikras atminties sritis, kurios vadinamos skirstiniais, kurie elgiasi kaip savarankiški diskai.

Yra trijų tipų skirstiniai:

- Primary
- Extended
- Logical

Primary skirsiniai gali būti kraunamieji skirsiniai (bootable), tačiau jų skaičius yra limituotas iki 4 viename kietame diske. Jeigu sistemoje reikalaujama turėti daugiau kaip 4 skirstinius, tuomet reikia naudoti kitą skirstinio tipą - extended, kuris susidės iš logical skistinių.

Pats extended skirstinys yra beveiksmis ir bevertis, kadangi pats extended skirstinys yra kaip talpa kitiems logical skirsiniams.

**Swap skirstinys** Swap skirstinys yra rezervuota kietojo disko talpa, kurią sisteminis branduolys galės naudoti kaip 'RAM' atmintį, jeigu realios 'RAM' atminties neužteks duotai užduočiai įvykdyti.

Istoriškai, pagrindinis swap skirstinio reikalavimas yra x2 realios RAM atminties dydis. Bėgant laikui, šita taisyklė tampa neaktuali, kadangi pagrindinės atminties dydis asmeniniuose kompiuteriuose labai padidėjo. Šiuo metu, jeigu Jūsų kompiuteryje yra 512MB pagrindinės atminties - dar galima taikyti x2 taisyklę, tačiau, jeigu Jūsų kompiuteryje yra 1024MB atminties - apie swap skirstinį galite net pamiršti. Kodėl? Kadangi visuomet lieka galimybė susikurti ne swap skirstinį, o swap failą, kuris atlikt tą patį vaidmenį, ką atlieka ir swap skirstinys.

Šiame vadove mes naudosime 1GB swap skirstinį.

**Pastaba** Jeigu planuojate naudoti suspend-to-disk (hibernate) swap skirstinys turi būti mažų mažiausiai lygus RAM atminties dydžiui. Kai kurie Arch vartotojai rekomenduoja swap skirstinį padaryti 10-20 proc didesnį, palikti atsargą klaidos atvejui.

**Skirstinių schema** Skirstinių schema yra labai asmeninis reikalas. Nėra vieningo, numatyto geriausiu sprendimo skirstinių schemai. Kiekvieno vartotojo skirstinių schema bus skirtingai pritaikyta pagal jo poreikius ir darbo sistemos reikalavimus.

Skirstinius galima "pririšti" prie tam tikrų direktorijų. Galimos direktorijos ir jų apibūdinimas:

- / ( root ) Root failų sistema yra pagrindinė failų sistema, iš kurios seka kitos failų sistemos. Jinai yra failų sistemos hierarchijos viršūnėje. Kiekviena direktorija seka po /, netgi tuomet, kai kažkuri direktorija yra pririšta prie kito disko.
- /boot Direktorija saugoja sisteminį branduolį, ramdisk atvaizdus ir krovėjo (grub) konfigūraciją. /boot saugo visą informaciją, kuri reikalinga branduoliui, prieš paleidžiant sistemą. Tokia informacija gali būti išsaugoti master boot sectors arba sector map failai. /boot yra naudojamas tik sistemos krovimuisi, tačiau /boot gali būti iškeltas ir į kitą disko skirstinio vieta.
- /home Suteikia pakatalogį, kurio kiekvienas vardas sutampa su sistemoje priregistravusiais vartotojų vardais. /home saugoma visa informacija, susijusi su vartotojo veikla, vartotojo asmeniniais duomenimis ir vartotojo programų nustatymais.
- /usr Šita direktorija pagal svarba eina iškarto po / ( root ) direktorijos.
  Joje yra saugoma tokia informacija, kuri pasiekiama visiems sistemoms vartotojams, įskaitant ir programas bei tvarkykles, kurias gali naudoti iškarto keli vartotojai. /usr yra sistemiškai prieinama, tačiau ją galima tik skaityti. Tai leidžia suteikti prieigą tinkle esančiam vartotojui pasiekti /usr direktoriją, tačiau vartotojas negali tos informacijos perrašyti ar kitaip pakeisti.
- /tmp Direktorija atlieka "laikinos failų saugyklos" vaidmenį. Kokia informacija gali būti laikina? Tai gali būti programų *užraktai* '.lck' tipo failai, kurie yra naudojami sudarant sąlygas neleisti tai pačiai programai paleisti savo kopijas iš skirtinų vartotojų vienu metu. Visi duomenys iš /tmp yra pašalinami po kiekvieno sistemos užkrovimo.
- /var Direktorija saugo savyje visą informaciją apie kintamuosius: spool direktorijas ir failus, administravimo ir žurnalo (log) failus, pacman puodynę, ABS medį ir kt. Taip pat /var atlieka svarbų vaidmenį suteikia galimybę užkrauti /usr skaitymo režime. Viskas, kas istoriškai buvo talpinama /usr direktorijoje, priklausė nuo /var direktorijos.

Kiekvienam vartotojui gali iškilti klausimas - o kam man skaldyti diską į skirstinius ir paskui "pririšinėti" direktorijas prie atskirų skirstinių? Juk realiai galima padaryti du skirtinius - vienas swap, kitas / ( root ) direktorijai ir viskas.

Taip, ir toks variantas yra įmanomas, tačiau, disko skaldymas ir skirstinių pririšimas prie direktorijų turi savo privalumų:

- Saugumas: Kiekviena direktorija /etc/fstab faile gali būti sukonfigūruota būti 'nosuid', 'nodev', 'noexec', 'readonly' ir kt.
- Stabilumas: Vartotojas, arba kvaila programa gali visiškai užteršti diską bereikalingą informaciją, arba kritiškai reikalinga informacija (ypač /boot skirstinyje) gali būti pažeista ir sistema daugiau pati neužsikraus.
- Greitis: Failų sistema, į kurią yra rašoma labai dažnai, gali patapti fragmentiška ( Geriausias būdas išvengti tokios problemos, yra nuolat stebėti ar failų sistema neužima viso disko talpos ). Atskiros failų sistemos yra atskirtos ir tarpusavyje negali sąveikauti.
- Vientisumas: Jeigu viena failų sistema sugadinama kitos lieka nepažeistos
- Universalumas: Duomenų dalinimasis tarp kompiuterių tampa daug saugesnis, kuomet naudojami atskiri diskai duomenims perduoti.

Šiame vadove, mes atskirsim /, /var, /home ir swap skirstinius.

**Pastaba** /var direktorija susideda iš daug ir mažų failų. Į tai reikia atsižvelgti, renkantis failų sistemos tipą.

Kokie turi būti mano skirstinių dydžiai? Toks klausimas yra atsakomas kiekvieno atskirai. Paprasčiausiais atvejais galima apsiriboti tik root ir swap skirstiniais, arba dar paprasčiau - vien tik root skirtiniu, be swap. Taip pat galite paeksperimentuoti ir pasirinkti tokią pat skirstinių ir direktorijų architektūrą, kaip ir mūsų pavyzdyje:

- Root failų sistema (/) turės savyje /usr direktorija, kuri yra gan didelė. Į tai turi būti atsižvelgta. Apie 15-20GB šiai direktorijai turėtų būti užtektinai kiekvienam vartotojui.
- /var failų sistema susidės iš daugybės duomenų, tarp kurių ir ABS medis, bei pacman puodynė. Paketų saugojimas kompiuteryje turi savo privalumų bet kada galima įdiegti senesnę programos versiją. /var turi tendencija didėti pacman puodynė didėja nuolatos ir jinai gali labai didelę po ilgo pacman naudojimo. Jeigu naudojate SSD tipo diską, patartiną perkelti /var direktoriją į HDD tipo diską, taip išsaugant SSD tipo diską nuo bereikalingų rašymo/skaitymo operacijų. Darbiniam kompiuteryje /var direktorijai galima skirti 8-12GB disko vietos. Serveriai pasižymi ypač dideliais /var direktorijos matmenimis.
- /home direktorija yra ta vieta, kur saugomi vartotojo asmeniniai duomenys, atsiųstas turinys ir kt. Darbiniame kompiuteryje, /home direktorija dažniausiai yra pati didžiausia. Verta prisiminti, jog jeigu Jūs iš naujo diegsite Arch Linux Jums /home direktorija niekur nedings ( jeigu "pririšote" /home direktoriją prie kito skirstinio ).

 Kiekvieno disko dydžio 25 procentai nueina apsaugojimui nuo neprognozuotų atsitikimų, sistemos išplėtimo ir vaidins gerą priemonę prieš fragmentaciją.

**Skirstinių kūrimas su cfdisk** Pradėkite sukurdami naują skirstinį, kuris bus pririštas prie root failų sistemos.

Pasirinkite New -> Primary ir įveskite norimą root failų sistemos skirstinio dydį. Padėkite diską schemos pradžioje.

Taip pat pasirinkite Type '83 Linux'. Naujai sukurtas skirstinys, kuris bus pririštas prie / (root ) failų direktorijos, turėtų pasirodyti sda1 pavadinimu.

Dabar sukurkite dar vieną primary '83 Linux' tipo skirstinį. Šitas skirstinys bus pririštas prie /var failų direktorijos. Jis turėtų pasirodyti sda2 pavadinimu.

Sekantis žingsnis būtų sukurti swap skirstinį. Pasirinkite norimą dydį ir '82 (Linux swap / Solaris )' tipą. Sukurtas skirstinys turėtų pasirodyti kaip sda3.

Paskutinis žingsnis - sukurti skirstinį, kuriame gulės /home direktorija. Pasirinkite primary ir '83 Linux' skirstinio tipą. Sukurtas skirstinys pasirodys kaip sda4.

Pavyzdžiui:

Name	Flags	Part Type	FS Type	[Label]	Size (MB)
sda1		Primary	Linux		15440 #root
sda2		Primary	Linux	Calamia	10256 #/var
sda3 sda4		Primary Primary	Linux swap / Linux	Solaris	1024 #swap 140480 #/home

Telieka tik išsaugoti skirstinių architektūra pasirinkus Write ir surinkti 'yes'. Po šitos operacijos *cfdisk* visiškai ištrins informaciją iš kietojo disko. Pasirinkite Quit, norint išeiti į programos. Pasirinkite *Done*, norint išeiti iš menu ir tęsti su *Direktorijų pririšimas* 

#### 2.8.2 Direktorijų pririšimas

Parinkite kiekvienam skirstiniui pririšama failų sistemos direktoriją ( Nepamirškite, jog skirstiniai baigiasi numeriais. Taip pat *sda* reiškia net ne skirstinį, o visą diską aplamai ).

**Failų sistemos tipai** Failų sistemos pasirinkimas yra labai asmeninis reikalas. Kiekvienas renkasi savo failų sistemą pagal jo poreikius. Kiekvienas failų sistemos tipas turi savo pliusų, minusų ir unikalumų. Trumpai galime aprašyti Arch Linux palaikomas failų sistemas:

- 1. ext2 Second Extended FileSystem sena, patikima GNU/Linux failų sistema. Labai stabili, bet be žurnalo palaikymo. Tikrai netinka / ( root ) ir /home direktorijoms, dėl labai ilgo fsck'o. Failų sistema ext2 gali būti lengvai konvertuota į ext3 failų sistemą. Dažniausiai ext2 pasirenkama /boot direktorijai.
- 2.  ${\it ext3}$  Third Extended FileSystem savo originale yra  ${\it ext2}$  failų sistema su žurnalo palaikymu. Failų sistema  ${\it ext3}$  turi atgalinį palaikymą  ${\it ext2}$

- failų sistemai. Ypač stabili, brandi ir kol kas plačiausiai naudojama failų sistema. Failų sistema buvo kuriama Gnu/Linux.
- 3. ext4 Fourth Extended FileSystem turi atgalinį ext3 ir ext2 palaikymą. Pristato diskų palaikymą, kurių talpa siekia virš 1 exabaito ir failo dydžių, kurių svoris siekia 16 terabaitų. Padidėjo ir subdirektorių palaikymas nuo 32 000 ( ext3 ) iki 64 000. Pat pat siūlo realaus laiko fragmentavimą.
- 4. ReiserFS (V3) tai aukštos kokybės žurnalinė failų sistema, kuri naudoja labai neįprasta ir kūrybinga duomenų perdavimo algoritmą. ReiserFS dirba labai greitai, ypač jeigu kalba eina apie daug mažų bylų. ReiserFS yra greitai formatuojama, tačiau labai lėta pririšime. Pakankamai brandi ir stabili. ReiserFS šiuo metu nėra vystoma (Reiser4 yra naujausia Reiser failų sistema). Rekomenduojamą ReiserFS pasirinkti /var direktorijai.
- 5. JFS IBM sukurta Journaled FileSystem yra pati pirma failų sistema, kuri turėjo žurnalo palaikymą. Iki prisijungimo prie Gnu/Linux IBM ilgus metus naudojo JFS savo AIX Operacinėje sistemoje. Šiuo metu JFS reikalauja mažiausiai sistemos resursų iš visų Gnu/Linux failų sistemų. Labai greita formatavime, pririšime ir gera visuose aspektuose, ypač jeigu ateina kirtis iš įvesties/išvesties įrenginio. Ne taip plačiai palaikoma kaip ext ar ReiserFS, tačiau labai brandi ir stabili sistema.
- 6. XFS dar viena ankstyva žurnalo palaikymą turinti failų sistema. Ją sukūrė Silicon Graphics IRIX operacinei sistemai, o vėliau ji buvo prijungta prie Gnu/Linux. XFS siūlo labai greitą duomenų apsikeitimą dirbant su dideliais skirstiniais arba didelėmis bylomis.

**Pastaba** JFS ir XFS sistemos negali būti sumažintos disko skaldymo programų ( kaip gparter ar parted magic ).

Pastaba apie žurnalo palaikymą. Visos ( išskyrus ext2 ) viršuje išvardintos failų sistemos turi žurnalo palaikymą. Tokios failų sistemos yra gan lanksčios klaidų atveju. Tai pasiekiama labai paprastai - kai vartotojas padaro korekciją byloje - žurnalinė sistema pirmiausiai įrašo pakeitimo informaciją į savo žurnalą, o tik paskui pakeičia realią informaciją. Verta pastebėti, jog ne visos žurnalinės sistemos yra vienodos; pavyzdžiui tik ext3 ir ext4 sistemos siūlo data-mode žurnalo palaikymą. Tai reiškia, jog žurnalinė sistema savo žurnale saugo tiek duomenis, tiek meta duomenis ( tačiau tokiu atveju labai nukenčia sistemos greitis ). Kiti siūlo ordered-mode. Tokiu atveju žurnale saugomi tik meta duomenis. Tačiau bet kokiu atveju, visos žurnalinės sistemos atstatys jūsų failų sistemą po lūžio. data-mode siūlo geriausią duomenų apsauga, tačiau tai gali įtakoti sistemos greitį, kadangi duomenys yra rašomi du kartus - vieną kartą į žurnalą, o kitą kartą į diską. Remiantis kokio svarbumo duomenys bus saugomi diske, atitinkamai reikia pasirinkti ir disko failų sistemą.

**Tęsiam...** Pasirinkite ir sukurkite failų sistemą ( skirstinio formatavimas ) ir pririškite skirtinį prie / direktorijos, pasirinkdami **yes**. Toliau sistema paragins pridėti papildomus skirtinius. Mūsų pavyzdyje lieka sda2 ir sda4. Sda2 skirtiniui parenkame failų sistemą ir pririšam prie /**var**. Ir galiausiai parenkam sda4 skirstiniui failų sistemą ir pririšam jį prie /home.

Pastaba jeigu nesukūrėte arba Jums tiesiog nereikia atskirto /boot skirstinio
ignoruokite pranešimą, kurį gausite apie /boot direktoriją.
Grįžkite į pagrindinį menu.

## 2.9 Paketų pasirinkimas

- Core ISO: Savo paketų šaltiniu pasirinkite CD diską.
- Netinstall: Pasirinkite FTP/HTTP veidrodį. Verta pažymėti, jog archlinux.org greitis yra sumažintas iki 50KB/s.
- Visi įdiegiami paketai yra tik iš [core] saugyklos. Jie yra padalinti į dvi grupes:
  - Base: Paketai iš [core] saugyklos, kurie suteikia minimalią aplinką.
     Visuomet yra būtina pasirinkti šitą kategoriją, tačiau galima pasirinkti, kokius paketus pašalinti.
  - Base-devel: Papildomi įrankiai iš [core] saugyklos: make, automake ir kt. Daugumai naujokų derėtų pasirinkti šitą kategoriją, nes šitų įrankių ankščiau ar vėliau vistiek prireiks.

Po kategorijos pasirinkimo, jums bus pateiktas pilnas paketų sąrašas. Naudodamiesi tarpo klavišu galite pažymėti arba atžymėti paketą.

**Pastaba** Po kategorijos pasirinkimo, visi ten esantys paketai bus pažymėti įdiegimui.

**Pastaba** Jeigu yra reikalaujamas bevielis ryšis, prisiminkite pasirinkti įdiegimui wireless\_tools paketą. Kai kurie bevielio tinklo sąsajos taip pat reikalauja ndiswrapper ar/ir specifinės firmware. Jeigu bus naudojamas WPA kodavimas, taip pat reikalinga pasirinkti wpa\_supplicant paketą. Taip pat labai pravartu pasirinkti ir netcfg, kuris padės konfigūruojant tinklą ir profilius.

Po paketų pasirinkimo, palikite pasirinkimo langą ir tęskite toliau Paketų įdiegimas

# 2.10 Paketų įdiegimas

Toliau pasirinkite "Install Packages".

- Netinstall: Dabar pacman paketų tvarkyklė atsiųs ir įdiegs paketus iš saugyklos. Eigą galima peržiūrėti Alt+F5, grįžti atgal į diegimo langą galima su Alt+F1.
- Core atvaizdas: pacman paketus ims iš CD/USB atvaizdo.

Kai kurios įdiegimo programos paklaus ar nenorite išsaugoti paketus į pacman programos podėlį. Jeigu pasirinksite 'yes', tuomet turite galimybę įdiegti programų senesnes versijas po jų atnaujinimų, todėl rekomenduojama yra pasirinkti 'yes'. Ateityje bet kada bus galima ištrinti viską iš pacman programos

podėlio. Įdiegimo programa dabar turėtų įdiegti visus paketus, kaip ir Arch 2.6 branduolį į naują sistemą.

Po paketų parsiuntimo, įdiegimo programa patikrins jų vientisumą. Toliau, jinai sukurs branduolį iš parsiųstų paketų.

## 2.11 Sistemos konfigūravimas

Atidus sekimas ir supratimas yra kritiniai kriterijai, norint teisingai susikonfigūruoti sistemą.

- Šiame žingsnyje yra galimas pagrindinės Arch Linux sistemos konfigūravimas.
- Ankstesnės įdiegimo versijos naudojosi hwdetect surinkti informaciją apie esamą sistemą. Tokia technika jau pasenusi. Šiuo metu udev turėtų automatiškai atpažinti ir įkelti į branduolį reikalingus modulius sistemos krovimo metu.

Dabar bus suteikta galimybė pasirinkti redaktorių: nano, joe arba vi ( nano yra pats lengviausias naudojime iš visų trijų). Po pasirinkimo, bus parodytas sąrašas bylų, kurias galima konfigūruoti.

**Pastaba** Šiame žingsnyje labai svarbu visus konfigūracinius failus pakoreguoti arba bent atidaryti ir įsitikinti, kad viskas gerai. Dažniausiai pasitaikanti klaida yra, kai vartotojai tiesiog praleidžia šitą žingsnį.

Ar įdiegimo programa gali tai atlikti automatizuotai? Slėpti sistemos konfigūravimą yra visiška "The Arch Way" priešingybė. Šiuo metu, naujausios Linux branduolio versijos ir aparatinės įrangos įrankiai siūlo tikrai gerą įrangos palaikymą ir automatinį konfigūravimą, tačiau Arch pateikia vartotojui visas galimas sistemos konfigūracijos galimybes, kadangi taip išlaikomas aiškumas ir sistemos resursų kontrolė. Kuomet baigsite redaguoti arba bent peržiūrinėti konfigūracines bylas, jau turėsite bazinį supratimą apie Arch Linux sistemos rankinį konfigūravimą ir bazinę struktūrą. Tokia patirtis pravers naudojant ir sėkmingai palaikant sistemą po įdiegimo pabaigos.

#### 2.11.1 /etc/rc.conf

Arch Linux naudoja /etc/rc.conf kaip pagrindinę sisteminę konfigūracinę bylą. Byla sudaro didelė įvairovė konfigūraciniu nustatymu, kurie pagrinde reikalingi sistemos krovimosi metu. Kaip nusako ir pats bylos pavadinimas - konfigūracinė byla nusako visų /etc/rc\* bylų paleidimą, bei jų konfigūravimą.

#### LOCALIZATION sekcija

LOCALE=: Šita eilutė nusako sistemos lokalę, kuri bus naudojama visų i18n programų ir įrankių. Galimų lokalių sąrašą galima peržiūrėti su locale
 -a komanda iš komandinės eilutės. Rekomenduojama palikti "en\_US. Vėliau galima bus susigeneruoti dvi lokales - tiek lietuvišką, tiek anglišką.

- HARDWARECLOCK=: Nusako kokiu formatu bus saugomas laikas įrenginyje, kuomet yra atliekama sinchronizacija pakrovimo ir stabdymo metu: *UTC* arba localtime. UTC yra labai geras, kadangi jis labai supaprastina visą laiko saugojimo procesą, tačiau, jeigu planuojate savo kompiuteryje turėti ir kitas operacinės sistemas, tokias kaip Windows, patartina yra pasirinkti localtime.
- USEDIRECTISA=: Nustatymu galima pasakyti, jog sistema naudos tiesioginį Į/I kreipinį į įrangos laikrodį, o ne /dev/rtc.
- TIMEZONE=: Nusako laiko juostą. Visas galimas laiko zonas galite peržiūrėti /usr/share/zoneinfo.
- **KEYMAP**=: Nusako klaviatūros išdėstymą. Visus galimus klaviatūros išdėstymus galima rasti /usr/share/kdb/keymaps. Šitas nustatymas veikia tik TTY aplinkoje, jis visiškai neįtakoja jokias langų tvarkykles ar **X**.
- CONSOLEFONT=: Komandinės eilutės šriftas. Visus galimus komandinės eilutės šriftus galite peržiūrėti /usr/share/kdb/consolefonts. Pagal numatytus nustatymus, tinka ir tuščias įrašas.
- CONSOLEMAP=: Nusako komandinės eilutės žemėlapį su setfont programa paleidimo metu. Galimus komandinės eilutės žemėlapius galima rasti /usr/share/kbd/consoletrans, žinoma, jeigu tai yra būtina. Pagal numatytus nustatymus tuščias įrašas tinka.
- USECOLOR=: Pasirinkite "yes", jeigu turite monitorių su spalvomis. :)

Byloje "LOCALIZATION" sekcija turi atrodyti panaši į:

LOCALE="en\_US.utf8"
HARDWARECLOCK="localtime"
USEDIRECTISA="no"
TIMEZONE="Europe/Vilnius"
KEYMAP="us"
CONSOLEFONT=
CONSOLEMAP=
USECOLOR="yes"

#### HARDWARE sekcija

- MOD\_AUTOLOAD=: Jeigu nustatysite į "Yes", tuomet naudosite udev automatiniam kompiuterio geležies aptikimui ir reikiamo modulio pakrovimui į sistemos branduolį. Jeigu nustatysite "No" viskas priklausys tik nuo Jūsų pačių savo kompiuterio žinių. Gali kilti būtinybė net kompiliuoti savo branduolį, modulius ir kt.
- MOD\_BLACKLIST=: Sekanti eilutė buvo pašalinta iš palaikymo sąrašo. Kaip alternatyva šiuo metu yra naudojama MODULES= eilutė, kuri nurodoma žemiau.
- MODULES=: Vartotojo nustatomi papildomi moduliai. Jeigu sistema turi floppy įrenginį, reikia pridėti "floppy". Jeigu naudosite "loopback"

failų sistemas, tai galite pridėti "loop". Jeigu nenorite, jog tam tikras modulis pasikrautų automatiškai ( tai gali kilti, jeigu Jums reikės naudoti kitas tvarkykles, negu Jums užkrauna **udev**), prie modulio pavadinimo pridėkite šauktuką (!). Tokiu atveju, **udev** bus priverstas nekrauti nurodyto modulio į branduolį.

Kaip pavyzdį galime pateikti užblokuotą pcspeaker:

```
MODULES=(!snd_pcsp !pcspkr loop)
```

#### **NETWORKING** sekcija

- HOSTNAME=: Hostname galite pasirinkti tokį, koks Jums patinka. Tai yra Jūsų kompiuterio vardas tinkle. Kokį vardą bepasirinktumėt, svarbiausią, jį įtraukti ir į /etc/hosts.
- eth0=: Sekantis punktas verčiasi kaip 'Ethernet, card 0'. Jeigu Jūs turite statinį IP, pridėkite prie sekančios eilutės savo IP adresą, netmask ir broadcast adresą. Jeigu Jūs naudojate DHCP, prie sekančios eilutės parašykite tik dhcp (eth0="dhcp") ir Jums tinklas bus sukonfigūruotas automatiškai.
- INTERFACES=: Čia galite nurodyti savo sąsajas. Keletas sąsajų turi būti atskirtos tarpu, kaip pavyzdžiui:

```
(eth0 eth1 wlan0)
```

- gateway=: Jeigu naudojate statinį IP, nurodykite savo getaway adresą. Jeigu naudojate DHCP galite praleisti sekančią eilutę. Tačiau kai kurie vartotojai nurodė, jog ir naudojant DHCP, reikia nurodyti savo getaway. Pirma, pabandykite nieko nenurodyti, o jeigu prie tinklo kompiuteris vistiek nesijungia nurodykite savo getaway.
- ROUTES=: Jeigu naudojate statinį IP, pašalinkite! prieš 'getaway'.
   Jeigu naudojate DHCP, galite palikti sekantį kintamąjį užkomentuotą.
   Tačiau, vėl gi, jeigu Jūsų kompiuteris neprisijungs prie interneto, naudokite statinio IP nustatymus.

Pavyzdys naudojant dinaminį IP ( DHCP ):

```
HOSTNAME="laptop"
eth0="dhcp"
INTERFACES=(eth0)
gateway="default gw 192.168.0.1"
ROUTES=(!gateway)

Pavyzdys naudojant statinį IP:

HOSTNAME="laptop"
eth0="eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255"
INTERFACES=(eth0)
gateway="default gw 192.168.0.1"
ROUTES=(gateway)
```

Pakoreguokite /etc/resolv.conf nurodydami DNS serverius. Pavyzdžiui:

```
search my.isp.net
nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.1.2
nameserver 192.168.1.3
```

Kai kurie procesai gali perrašyti /etc/resolv.conf turinį. Pavyzdžiui, pagal numatytus nustatymus Arch Linux naudoja dhcpcd DHCP klientą, kuris gali perrašyti bylos turinį, kai yra paleidžiamas. Kai kurie metodai gali išsaugoti nuo perrašymo sekančią bylą. Pavyzdžiui, galima nurodyti dhcpcd konfigūracinėje byloje, kad programa neperrašinėtų /etc/resolv.conf bylos turinį. Tam, tiesiog reikia pridėti /etc/dhcpcd.conf bylos turinio pabaigoje:

nohook resolv.conf

#### **DEAMONS** sekcija

Sekantis masyvas yra paprastas skriptų sąrašas, kurie yra /etc/rc.d direktorijoje. Šioje eilutėje galima nurodyti kokie būtent skriptai bus paleisti sistemos krovimo metu ( taip pat ir jų eilė ). Asinchroninis paleidimas taip pat palaikomas ( tereikia prie skripto pridėti '@' ) ir jis labai paspartina sistemos krovimą.

#### DAEMONS=(network @syslog-ng netfs @crond)

- Jeigu prie skripto pavadinimo pridėti šauktuką (!), tai skriptas nebus paleistas.
- Jeigu prie skripto pavadinimo pridėti sraigę (@), tai skriptas bus paleistas asinchroniniu būdu. Paleidimo eilė nelauks, kol skriptas sėkmingai arba nesėkmingai bus užbaigtas, o tęs krovimą toliau.
- Jeigu į sistemą buvo įdiegtas naujas servisas ( tarkim 'httpd' ), galite pridėti jį prie DAEMONS sekcijos ir kiekvieną kartą sistema paleis 'httpd' ( apache2 ) jos krovimo metu.

#### **Apie DEAMONS**

Deamons eilutė turi būti pakoreguota pagal kiekvieno vartotojo poreikius, tačiau, dabar būtina truputi pakalbėti apie deamons'us.

Deamon yra programa, kuri yra vykdoma šešėlyje ir kuri laukia pertraukties. Kai įvyksta pertrauktis - deamon siūlo savo sprendimus pertraukčiai apdoroti. Geras pavyzdys yra web serveris, kuris laukia, kol į jį bus padaryta kreiptis ( 'httpd') arba ssh serveris, kuris laukia, kol į jį bus padaryta kreiptis ( 'sshd'). Tokios programos yra pilnos, tačiau yra programų, kurių darbą ne taip lengva pastebėti. Kaip pavyzdį galima nurodyti programą, kuri rašo visus pranešimus į sisteminį žurnalą ( 'syslog', 'metalog') ir programos, kurios suteikia grafinį priėjimą prie sistemos ( 'gdm', 'kdm'). Visos sekančios programos gali būti įtrauktos į deamon sąrašą ir paleistos sistemos krovimo metu. Vėliau pateiksime tam tikras, naudingas deamon programas.

Istoriškai, terminas deamon prigijo dėka MIT projekto MAC programuotojų. Jie pasiskolino pavadinimą iš  $Maxwell\ demon$ , įsivaizduojamą sutvėrimą iš

įžymaus ir sudėtingo eksperimento, kuris visuomet dirbą šešėlyje, rikiuodamas molekules. \*nix sistemos pasisavino šitą terminą ir pakeitė jo kilmę kaip į žodžių junginį "disk and execution monitor".

#### 2.11.2 /etc/fstab

Fstab ( trumpinimas iš žodžių file systems table ) yra dalis sistemos konfigūracijos, kuriame nurodomi visi galimi diskų ir disko skirstinių elgsena sistemoje, t.y. prie kurios direktorijos ir kokiomis teisėmis turi būti pririšti diskai, bei jų skirstiniai. Byla /etc/fstab dažniausiai naudojama mount programos. Mount komanda paima disko skirstinio failo sistemą ir prijungia ją prie sisteminės direktorijų hierarchijos. Paleidimo metu, kuomet praeina 3/4 viso paleidimo, mount -a komanda perskaito /etc/fstab bylą ir pagal perskaitytus nustatymus prijungia nurodytus skirstinius prie direktorijų hierarchijos. Jeigu prie skirstinio yra parašyta noauto, sistemos krovimo metu mount -a skirstinio niekur nejungs.

#### /etc/fstab pavyzdys

<pre># <file system=""></file></pre>	<dir></dir>	<type></type>	<pre><options></options></pre>	<dump></dump>	<pass></pass>
none	/dev/pts	devpts	defaults	0	0
none	/dev/shm	tmpfs	defaults	0	0
/dev/sda1	/	jfs	defaults, noatime	0	1
/dev/sda2	/var	reiserfs	defaults, noatime, notail	0	2
/dev/sda3	swap	swap	defaults	0	0
/dev/sda4	/home	ifs	defaults.noatime	0	2

- <file system>: nusako disko skirstinį arba nutolusi failų sistemą su kuria bus dirbama.
- <dir>: nusako direktoriją, prie kurios bus pririštas ankščiau nurodytas disko skirstinys arba nutolusi failų sistemą. Jeigu skirstinys yra swap tipo, čia turi būti nurodytas 'swap'. Verta pastebėti, jog swap skirstiniai realiai nėra prijungiamos prie direktorijų hierarchijos.
- <type>: nusako failų sistemos tipą. Linux branduolys palaiko labai daug failų sistemų. Galite patikrinti kokias failų sistemas palaiko sisteminis branduolys, peržiūrėję /proc/filesystems direktoriją. Įrašas 'swap', nurodo, jog bus dirbama su swap tipo skirstiniu ar byla. Įrašas 'ignore' nurodo, jog sekanti eilutė turi būti ignoruojama. Toks įrašas naudingas tuomet, kai tenka laikinai atjungi kokį nors išorinį ar vidinį diską.
- <options>: nusako parinktis, kurios bus įvykdytos prijungimo metu. Eilutė formatuojama kaip parinkčių sąrašas, kur kiekviena parinkti atskiriama kablelių, be jokių tarpų. Pagrinde, eilutė turi susidėti iš prijungimo tipo ir dar papildomos parinktys, kurios priklauso nuo failų sistemos tipo. Detalesnei dokumentacijai peržiūrėkite 'man mount'.
- <dump>: nusako kokia failų sistema turi būti perkelta į 'sąvartyną'.
   Dump yra savotiška atsarginių kopijų darymo tarnyba. Jeigu penktas laukas nėra nurodomas, skirstinys nurodomas kaip nereikalaujantis atsarginių kopijų darymo.

• <pass>: nusako failų sistemos tikrinimo prioritetą sistemos krovimosi metu. Pagrindinė failų sistema turi būti nurodoma 1, o visos kitos turi turėti nurodymą 0 arba 2. Failų sistemos, kurios yra tam pačiam diske, bus tikrinamos sinchroniškai. Failų sistemos, kurios yra skirtinguose diskuose, bus tikrinamos tuo pačiu metu naudojant paralelizmą, esantį techninėje įrangoje. Jeigu šeštas parametras nėra nurodomas arba yra 0, fsck netikrins failų sistemos.

#### 2.11.3 /etc/mkinitcpio.conf

Daugumai vartotojų nereikia redaguoti sekančios konfigūracinės bylos, tačiau galite perskaityti nurodytą informaciją savo žinių gilinimui.

Konfigūracinė byla leidžia toliau tęsti kruopštų sistemos nustatymą ties ram failų sistema arba initramfs arba istoriškai vadinamą initrd. Initramfs yra gzip suarchyvuotas sistemos atvaizdas, kuris gali būti tik skaitomas sistemos krovimo metu. Initramfs tikslas yra suteikti tiltą sistemai iki pagrindinės failų sistemos. Tai reiškia, kad jis turi užkrauti visus reikiamus modulius į sisteminį branduolį. Tuo metu, kai initramfs užkrauna reikiamus modulius automatiškai, arba rankiniu būdu, viskas toliau perduodama sisteminiam branduoliui. Sekant iš initramfs paskirties, byloje turi būti nurodomi tik moduliai, kurie yra reikalingi norint sėkmingai pasiekti sistemos branduolį ir pagrindinę failų sistemą. Jam nereikia nurodyti kiekvieno modulio, kuris bus naudojamas sistemos. Likusi dalis moduliu bus užkrauta vėliau, kartu su branduoliu, udev pagalba, init metu.

**mkinitcpio** yra sekanti karta **initramfs** kūrime. Jis turi labai daug privalumu, lyginant su senais **mkinitrd** ir **mkinitramfs** skriptais.

- Jis naudoja glibc ir busybox. Taip suteikiama maža ir lengva bazė.
- Jis naudoja udev krovimo metu taip pašalindamas modulius, kurie nėra reikalingi norint pasiekti sisteminį branduolį, bei pagrindinę failų sistemą.
- Jo kablio tipo paleidimo skriptai ( hooks ) yra lengvai praturtinami su papildomais kabliais, kurie įtraukiami per pacman programą. Taip visiškai nereikia redaguoti mkinitopio bylos.
- Jis palaiko lvm2, dm-crypt, raid, swsusp bei suspend2 pažadinant ar užmigdant ir krovimą iš usb įrangos.
- Daugelis ypatybių gali būti pakeisti per sistemos branduolio komandinę eilutę, nereikalaujant papildomai kompiliuoti atvaizdo.
- Mkinitcpio skriptas laidžia įtraukti sisteminį branduolį į atvaizdą bei tiesiog būti sisteminiam branduolyje.
- Jo lankstumas daugeliu atveju nereikalauja perkompiliuoti sisteminio branduolio.

Naudojant RAID arba LVM pagrindinėje failų sistemoje, turi būti sukonfigūruoti tam tikri kabliai ( HOOKS ). Pridėkite "usbinput" jeigu naudojate usb klaviatūrą. Nepamirškite pridėti "usb", jeigu diegiate Arch Linux į usb laikmeną, kaip pavyzdžiui:

HOOKS="base udev autodetect pata scsi sata usb filesystems keymap usbinput"

Jeigu yra būtinas USB įrenginių, FireWire, PCMCIA, NFS, RAID, LVM2, užkoduotų laikmenų ar DSDT palaikymas - atitinkamai sukonfigūruokite kablius ( HOOKS ).

**Mkinitcpio** yra Arch inovacija, kuri buvo kuriama Aaron Griffin ir Tobias Powalowski su tam tikra pagalba iš bendruomenės.

#### 2.11.4 /etc/modprobe.d/modprobe.conf

Sekanti konfigūracinė byla gali būti naudojama papildomiems nustatymams branduolio moduliams. Nėra reikalavimo redaguoti sekančią bylą.

#### 2.11.5 /etc/resolv.conf (statiniam IP)

Resolver'is yra sąrašas kelių, kurie yra aprašyti C biblioteka. Jie suteikia priėjimą prie interneto domain name systems ( DNS ). Viena iš pagrindinių DNS užduočių yra konvertuoti domeno vardą į ip adresą. Taip internetas padaromas žymiai draugiškesnis vartotojui. Resolverio konfigūracinėje byloje, /etc/resolv.conf pateikiama informacija apie adresus, kuriais resolveris vadovaujasi pirmiausiai.

Jeigu naudojate statinį IP, turite nurodyti savo DNS serverius. Tarkim, jeigu naudojate OpenDNS:

```
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
```

Jeigu naudojate maršrutizatorių, Jums reikia nurodyti DNS'us jame, o resolverio konfigūracinėje byloje tik padaryti nukreipimą iki maršrutizatoriaus.

```
nameserver 192.168.1.1
```

Jeigu naudojate DHCP, taip pat galite nurodyti DNS serverius, tačiau tai nėra būtina, kadangi visos operacijos atliekamos automatiškai.

#### 2.11.6 /etc/hosts

Sekanti konfigūracinė byla susieja IP adresus su tinklo vardais, bei trumpiniais. Kiekviena konfigūracinė eilutė turi savyje turėti tokią informaciją:

```
<IP-adresas> <tinklo-vardas> [trumpiniai..]
```

Pridėkite savo tinklo vardą, priklausomai nuo /etc/resolv.conf nurodytam vardui:

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost tinklo-vardas
```

Jeigu naudojate statinį IP, pridėkite dar vieną eilutę, kuri susidėtų iš:

```
192.168.1.100 tinklo-vardas.domain.org tinklo-vardas
```

#### 2.11.7 /etc/hosts.deny ir /etc/hosts.allow

Pakoreguokite sekančias konfigūracines bylas, jeigu tai yra būtina. Toks poreikis gali iškilti tuomet, jeigu naudosite ssh. Pagal numatytą konfigūraciją, kiekvienas į sistemą ateinantis prašymas prisijungti prie jūsų kompiuterio bus atmestas. Pakoreguokite /etc/hosts.allow bylą su tam tikrais parametrais:

kiekvienas gali prisijungti

sshd: ALL

• apriboti prisijungimą tik iš vieno IP

sshd: 192.168.0.1

• apriboti prisijungimą tik iš vietinio LAN tinklo

sshd: 192.168.0.

• apriboti prisijungimą tik iš IP sąrašo

sshd: 10.0.0.0/255.255.255.0

Jeigu neplanuojate naudoti ssh, palikite sekančią konfigūracinę bylą nekeistas. Tai tik pridės sistemai saugumo.

#### 2.11.8 /etc/locale.gen

Komanda /usr/sbin/locale-gen perskaito duomenis iš /etc/locale.gen ir sugeneruoja specifines lokales. Lokalės naudojamos glibc ir bet kokia kita lokale programa ar biblioteka teksto atvaizdavimui.

Pagal numatytus nustatymus, byla lieka tuščia, su užkomentuota dokumentacija. Konfigūracija atliekama tik vieną kartą. **locale-gen** yra paleidžiamas kiekvieną kart, kai tik yra atnaujinamas **glibc**, generuodamas visas reikiamas lokales, kurios yra aprašytos /etc/locale.gen byloje.

Pasirinkite reikiamas lokales pašalindami komentaro ženklą (#) eilutės pradžioje, pavyzdžiui:

```
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8
```

Įdiegimo programa paleis locale-gen skriptą ir sugeneruos reikiamas lokales. Tolimesnėje sistemos naudojime, galite keisti lokales konfigūracinę bylą ir sugeneruoti lokales su **locale-gen** komanda. Būtina sąlyga, jog skriptas turi būti paleistas su root vartotojo teisėmis.

#### 2.11.9 Pacman veidrodis

Pasirinkti reikiamą **pacman** veidrodį. Šiuo metu lietuviškų pacman veidrodžių nėra.

 Oficialus archlinux.org veidrodis yra limituotas iki 50 KBps greičio, tad, jeigu turite greitesnį internetą ir nemėgstate laukti - rekomenduojama pasirinkti kitą veidrodžio šaltini.

Knygos rašymo metu, Arch Linux Lietuva derina veidrodžio paleidimo galimybes VGTU Elektronikos fakultete.

#### 2.11.10 Root slaptažodis

Slaptažodžio pasirinkimas root vartotojui turi būti labai atsakingas darbas. Reikia jį pasirinkti kiek įmanoma kompleksinį, tačiau kombinacija turi likti įmanoma atsiminti.

Grįžkite į pagrindinį menu ir tęskite su bootloader įdiegimu.

#### 2.11.11 Pabaiga

Kuomet pasirinksite "Done", sistema perkompiliuos visus reikiamus atvaizdus, remiantis konfigūracine informacija. Šitas procesas gali šiek tiek užtrukti. Kuomet viskas bus užbaigta, įdiegimo programa perkels į pagrindinį menu.

# 2.12 Bootloader idiegimas

Kadangi įdiegimas vyksta tuščioje sistemoje, mums prireiks sistemos bootloader (lietuviškai tai verčiama kaip 'paleidyklė'). GNU GRUB yra rekomenduojamas pasirinkimas. Kaip alternatyva, galima pasirinkti Lilo arba Syslinux.

#### 2.12.1 GRUB

Numatyti GRUB nustatymai, kurie yra /boot/grub/menu.lst, turėtų tenkinti kiekvieno pradedančiojo vartotojo poreikius ir sistema tikrai pasikraus, jeigu paliksite konfigūracinę bylą nepaliesta. Tačiau būtina patikrinti ar visi nustatymai yra teisingi. Konfigūravimo darbus ir eksperimentus su sekančią bylą galima nukelti į po-sistemos įdiegimo darbus.

Įvykiams užbėgant už akių, prie kernel eilutės galima pridėti vga=<numeris>eilutę. Sekanti opcija, leis terminalui dirbti didesnėje raiškoje ir tai palengvina vartotojo darbą su terminalu. Lentelė su numeriais ir ekrano raiška yra pateikiamos /boot/grub/menu.lst byloje.

Pavyzdys:

```
title Arch Linux (Main)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
initrd /boot/kernel26.img
```

Pavyzdys, kuomet /boot direktorija yra atskirame skirstinyje:

title Arch Linux (Main)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro
initrd /kernel26.img

#### Paaiškinimai:

- Eilutė 1: *title* yra tekstas, kuris bus rodomas kaip menu pasirinkimas. "Arch Linux (Main)" bus pavaizduotas menu kaip galimas pasirinkimas.
- Eilutė 2: root GRUB root skirstinys. Tai yra diskas arba disko skirstinys, kur galima rasti /boot direktoriją. Arba tiksliau, kur galima rasti GRUB'o stage2 bylą. GRUB numeracija prasideda nuo 0, ir naudoja hdx,y formatą. Pavyzdyje, /boot guli pirmame diske, pirmame skirstinyje, arba (hd0,0)
- Eilutė 3: kernel. Sekanti eilutė nurodo:
  - kernel ( sistemos branduolio ) kelią ir pavadinimą, priklausomai nuo GRUB'o root.

Pavyzdyje, /boot ir **vmlinuz26** yra tame pačiame skirstinyje, kaip ir pagrindinė failų direktorija, tai absoliutus kelias iki sisteminio branduolio ( kernel ) yra /boot/vmlinuz26.

Kuomet /boot yra atskirame skirstinyje, absoliutus kelias iki sisteminio branduolio būtų tiesiog /vmlinuz26.

- root= argumentas nusako disko skirstinį, kuriame yra pagrindinė bylų direktorija (/). Arba tiksliau, tai disko skirstinys, kuriame galime rasti /sbin/init.
- Įsiminti sekančių argumentų tvarka galima taip: pirmas argumentas nusako GRUB'ui kur galima rasti sisteminį branduolį, o antras argumentas nusako sisteminiam branduoliui kur galima rasti pagrindinę bylų direktoriją.
- Paskutinė argumentas nusako sisteminio branduolio opcijas.
   Mūsų pavyzdys, ro reiškia, kad sistemos krovimo metu, bylos sistema yra prijungiama prie sistemos tik su skaitymo teisėmis.
- Eilutė 4: initrd Kelias ir bylos pavadinimas vidinei RAM bylų sistemai, priklausomai nuo GRUB'o pagrindinės direktorijos. Pavyzdyje, viskas vyksta tam pačiam diske ir tam pačiam skirstinyje, taigi pilnas kelias yra /boot/kernel26.img.

Jeigu viskas vyktų atskiruose diskuose, ar skirstiniuose, absoliutus kelias būtų tiesiog /kernel26.img.

Įdiekite GRUB sistemos bootloaderį į pagrindinį disko krovimo parametrą ( pavyzdyje tai yra sda ).

# 2.13 Perkrovimas

Štai ir viskas. Bazinės sistemos konfigūravimas ir įdiegimas užbaigtas. Išeikite iš įdiegimo programos ir perkraukite savo kompiuterį:

### # reboot

Kuomet sistema baigs išjungimo operacijas - išimkite įdiegimo diską arba įdiegimo laikmeną.

# skyrius 3

# Pagrindinės sistemos atnaujinimas ir konfigūravimas

Šviežia sistema pradės krautis ir krovimas bus užbaigtas tuomet, kai pasirodys prisijungimo sąsaja ( prompt ).

Sveikiname, ir sveiki atvykę į naują Arch Linux pagrindinę sistema!

Nauja Arch Linux sistema ir pilnavertė GNU/Linux aplinka, kuri yra paruošta konfigūravimui. Nuo šio žingsnio, Jūs esate pats savo sistemos kalvis. Jūsų sistema bus tokia, kokia Jums yra reikalinga.

Prisijunkite kaip root vartotojas. Toliau tęsime su pacman ir sistemos atnaujinimu.

**Pastaba** Yra galimos virtualios konsolės. Jas galite pasiekti per Alt+F1 ... Alt+F6.

# 3.1 Žingsnis 1: Tinklo konfigūravimas

Sekantis skyrius bus jums vadovo pozicijoje konfigūruojant tinklą, jeigu jis jums neveikia.

Jeigu įdiegimo metu teisingai buvo atliktas tinklo konfigūravimas, tinklas jums turėtų veikti. Tai galima patikrinti su ping komanda:

ping -c www.google.lt

Jeigu tinklas yra pajungtas, tęskite su Žingnis 2.

Jeigu po ping bandymo ateina pranešimas apie "unknown host", tinklas nėra teisingai sukonfigūruotas. Pirmą, ką reiktų padaryti, tai dar kartą patikrinti konfigūracines bylas:

- /etc/rc.conf Ypač HOSTNAME= bei NETWORKING sekcijas.
- /etc/hosts Patikrinkite nustatymų formata.
- /etc/resolv.conf, jeigu naudojate statinį IP adresą. Jeigu naudojate DHCP, byla yra sukuriama ir ištrinama dinamiškai.

#### 3.1.1 LAN tinklas

Patikrinkite savo tinklo sąsajas su

# ifconfig -a

Įvykdžius šią komandą, bus pateiktos visos tinklo sąsajos, kurias sistema atpažino. Turėtumėt pamatyti kažką panašaus į eth0 arba eth1.

• Statinis IP

Jeigu yra būtina, galima nustatyti savo statinį IP:

# ifconfig eth0 <ip adresas> netmask <netmask> up

Ir numatytą gateway su:

# route add default gw <gateway-ip-adresas>

Patikrinkite ar /etc/resolv.conf byloje yra įrašyti DNS serveriai ir pridėkite juos, jeigu jų nėra. Patikrinkite savo tinklą su ping komanda ir jeigu tinklas atsirado - įveskite viską į savo rc.conf bylą, kaip aprašyta aukščiau, pirmame skyriuje.

DHCP

Jeigu naudojate DHCP, pabandykite tiesiog:

# dhcpcd eth0

Jeigu tai suveiks - įveskite reikiamus konfigūracijos parametrus į /etc/rc.conf, kaip nurodyta pirmoje dalyje.

#### 3.1.2 Belaidis tinklas

 Patikrinkite ar reikiama tvarkyklė sukūrė naudojamą bevielio tinklo sąsają:

# iwconfig

Komanda turėtų parodyti esamas bevielio tinklo sąsajas. Jo pavadinimai gali būti wlan0, wlan1 arba eth1.

• Įjunkite norimą sąsają su ifconfig <sąsaja>, pavyzdžiui:

# ifconfig wlan0 up

**Pastaba** Jeigu išmes klaidos pranešimą 'SIOCSIFFLAGS: No such file or directory', tai reiškia, jog tinklo plokštei trūksta firmware'o.

- Susiekite norimą tinklą su sąsają. Sekantis procesas priklauso nuo tinklo tipo, prie kurio norima prisijungti, tačiau pagrindinis reikalavimas yra žinoti bevielio tinklo ESSID, t.y. tinklo pavadinimą (pavyzdžiui 'eduroam'):
  - Pavyzdys, naudojant neužkoduotą tinklą:
    - # iwconfig wlan0 essid "eduroam"
  - Pavyzdys, naudojant WEP kodavimą ir šešioliktaini raktą:
    - # iwconfig wlan0 essid "eduroam" key 0241baf34c
  - Pavyzdys, naudojant WEP ir ASCII raktą:
    - # iwconfig wlan0 essid "eduroam" key s:secret-pass
  - Naudojant WPA, prisijungimas prie tinklo reikalauja truputi daugiau pastangų:
    - # wpa\_passphrase eduroam "slaptazodis" > /etc/wpa\_supplicant.conf
      # wpa\_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c /etc/wpa\_supplicant.conf

**Pastaba** Po -D esantis argumentas 'wext' yra tvarkyklės pavadinimas, kuris yra naudojamas sąsajai su bevieliu tinklu.

Patikrinkite ar tinklas teisingai sukonfigūruotas:

- # iwconfig wlan0
- Kreiptis į bevieli tinklą atliekama paprasčiausiai su dhcpcd <sąsaja>:
  - # dhcpcd wlan0
- Patikrinkite ar tinklas sukonfigūruotas teisingai:

```
# ping -c www.google.lt
```

Jeigu viskas buvo atlikta teisingai - tinklas turėtų veikti.

#### 3.1.3 Proxy serveris

Jeigu esate už proxy serverio, pakoreguokite /etc/wgetrc įgalindami  $http\_proxy$ , bei  $ftp\_proxy$ .

#### 3.1.4 Analoginis modemas, ISDN ir DSL (PPPoE)

Analoginis modemas

**ISDN** 

DSL

# 3.2 Žingsnis 2: Atnaujinimas su pacman

Dabar, kai turime veikiantį priėjimą prie tinklo, galime atnaujinti savo sistemą, pasitelkdami pacman.

#### 3.2.1 Kas yra pacman?

Pacman yra Arch Linux paketų tvarkyklė ( package manager ). Pacman yra parašytas su C kalba ir nuo pagrindų yra projektuotas kaip lengva, greita ir mažai darbinės atminties reikalaujanti programa. Pacman prižiūri kiekvieną paketą, kuris yra įdiegtas į sistemą: atlieka įdiegimą, pašalinimą, atnaujinimą, rankinių būdų sukompiliuotų paketų įdiegimą, priklausomybių tikrinimą, nuotolinę, bei vidinę paketų paiešką ir kita. Pacman programos pateikiama informacija yra suprantama ir suteikia ETA kiekvieno paketo atsiuntimo metu. Arch naudoja pkg.tar.gz archyvus ir šiuo metu yra vykdomi darbai pereinant prie pkg.tar.xz formato.

Dabar pacman bus naudojamas atsisiunčiant paketus iš paketų saugyklos ir diegimui į sistemą.

#### 3.2.2 Paketu saugyklos

Dabartiniu metu pacman siūlo tokias paketų saugyklos galimybes:

#### [core]

Paprastu principu remiantis, [core] suteikia prieigą tik po vieną įrankį, skirtą atlikti tam tikrą pagrindinės Arch Linux sistemos darbą. GNU toolchan, sisteminis branduolys (Linux Kernel), vienas redaktorius, vienas komandinės eilutės klientas ir kt. (tačiau yra ir keletas išimčių, kaip pavyzdžiui vi ir nano yra pasiekiami [core] saugykloje). Saugykloje yra tie pagrindiniai paketai, kurie turi būti įdiegti į bet kokią veikiančią sistemą, norint užtikrinti, kad sistema veiktų stabiliai ir patikimai. Tai yra visiškai sistemiškai kritiniai paketai.

- Pagrindinės sistemos programuotojų palaikomi
- Visi paketai yra binariniai
- Prieinami per pacman
- Core sistemos diegimo atvaizdas susideda vien iš [core] saugykloje saugomų paketų.

#### [extra]

Saugykloje [extra] saugomi visi paketai, kurie nėra būtini bazinėje Arch Linux sistemoje, tačiau jie suteikia pilną Arch Linux darbo aplinką, tad be jų neišsiversti. X, KDE, bei Apache yra saugomas sekančioje saugykloje.

- Pagrindinės sistemos programuotojų palaikomi
- Visi paketai yra binariniai
- Prieinami per pacman

#### [testing]

Sekančia saugykla patartina naudotis tik labai patyrusiems vartotojams, todėl šiame vadove jos neapžvelgsime.

#### [community]

Saugykla yra prižiūrima Arch Linux patikimų vartotojų (TU) ir paprasčiausiai yra binarinis AUR variantas. Jame saugomi binariniai paketai, kurie yra suorganizuoti PKGBUILD pagalba iš AUR, kurie sulaukė daugiausiai balsų ir buvo priimti į saugyklą. Kaip ir kiekviena saugykla, išvardinta aukščiau, [community] galima pasiekti pacman pagalba.

- TU palaikomi
- Visi paketai yra binariniai
- Prieinami per pacman

#### [multilib]

Vartotojai, kurie naudoja 64 bitų architektūrą turi poreikį diegti paketus, kurie nėra pritaikyti tokiai architektūrai. Paprasti 32 bitų paketai gali būti naudojami 64 bitų versijoje, tačiau sistemoje turi egzistuoti specifinės bibliotekos, kurios ir yra saugomos [multilib] saugykloje.

- Pagrindinės sistemos programuotojų palaikomi
- Paketai yra binariniai
- Prieinami per pacman

Pastaba Norint naudotis saugykla, reikia pridėti kelias eilutes į /etc/pacman.conf

[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

#### AUR (nepalaikomas)

AUR saugomi visi oficialiai nepalaikomi paketai, kurie negali būti pasiekiami per pacman. AUR'e nėra jokių binarinių paketų. Tuo tarpu, AUR suteikia daugiau nei šešiolika tūkstančių PKGBUILD skriptų, kurių pagalba galima labai lengvai sukompiliuoti bet kokį norimą paketą iš pradinio kodo. Kuomet AUR PKGBUILD skriptas surenka pakankamai balsų, jo binarinis variantas yra perkeliamas į [community] saugyklą. Tam taip pat turi pritarti ir TU.

- TU palaikomi
- Visi PKGBUILD yra skriptai
- Pagal numatytus nustatymus, neprieinamas per pacman

Sekančią saugyklą galima pasiekti kitais būdais, t.y. pasitelkiant pacman apgaubtu ( wrapper ).

#### 3.2.3 /etc/pacman.conf

Kiekvieno pacman paleidimo metu, jis skaitys /etc/pacman.conf. Konfigūracinė byla yra suskaldyta į du blokus arba saugyklas. Kiekvienas blokas nusako paketų saugyklą, kurią pacman gali naudoti paketų paieškai. Išimtis yra opcijų blokas, kuris nustato globalius kintamuosius.

Verta pastebėti, jog pagal numatytus nustatymus viskas turi veikti, taigi bylos redagavimas šiame žingsnyje nėra būtinas, tačiau patikrinimas yra rekomenduojamas.

# nano /etc/pacman.conf

Įjunkite visas norimas saugyklas, pašalindami komentaro (#) ženklą eilutės pradžioje.

**Pastaba** Įsitikinkite, jog atkomentavote tiek saugyklą, kurios pavadinimas apskliaustas laužtiniais skliaustais ([saugyklos-pavadinimas]), tiek ir *Include* eilutę, kuri seka iškarto po saugyklos pavadinimo. Tai dažna klaida.

#### 3.2.4 /etc/pacman.d/mirrorlist

Konfigūracinė byla nusako saugyklų veidrodžius bei prioritetus.

- 3.2.5 Mirrorcheck sistemos naujumui tikrinimui
- 3.2.6 Paketų ignoravimas
- 3.2.7 Konfigūracinių bylų ignoravimas
- 3.2.8 Supažindinimas su pacman
- 3.3 Sistemos atnaujinimas
- 3.3.1 Arch dabartinės versijos modelis