Машинно-зависимые языки программирования, лекция 4

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021 г.

Использование стека подпрограммами

Стековый кадр (фрейм) — механизм передачи аргументов и выделения временной памяти с использованием аппаратного стека. Содержит информацию о состоянии подпрограммы.

Включает в себя:

- параметры
- адрес возврата (обязательно)
- локальные переменные

Прерывания

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
 - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
 - о внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
 - о программные вызванные командой int.

Маскирование прерываний

Внешние прерывания, в зависимости от возможности запрета, делятся на:

- маскируемые прерывания, которые можно запрещать установкой соответствующего флага;
- **немаскируемые** (англ. Non-maskable interrupt, NMI) обрабатываются всегда, независимо от запретов на другие прерывания

Таблица векторов прерываний в реальном режиме работы процессора

- Вектор прерывания номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Векторы прерываний объединяются в таблицу векторов прерываний, содержащую адреса обработчиков прерываний.
- Располагается в самом начале памяти, начиная с адреса 0.
- Доступно 256 прерываний.
- Каждый вектор занимает 4 байта полный адрес.
- Размер всей таблицы 1 Кб.

Срабатывание прерывания

- Сохранение в текущий стек регистра флагов и полного адреса возврата (адреса следующей команды) 6 байт
- Передача управления по адресу обработчика из таблицы векторов
- Настройка стека?
- Повторная входимость (реентерабельность), необходимость запрета прерываний?

IRET - возврат из прерывания

- Используется для выхода из обработчика прерывания
- Восстанавливает FLAGS, CS:IP
- При необходимости выставить значение флага обработчик меняет его значение непосредственно в стеке

Перехват прерывания

- Сохранение адреса старого обработчика
- Изменение вектора на "свой" адрес
- Вызов старого обработчика до/после отработки своего кода
- При деактивации восстановление адреса старого обработчика

Установка обработчика прерывания в DOS

- int 21h
 - АН=35h, AL= номер прерывания возвращает в ES:ВХ адрес обработчика (в ВХ 0000:[AL*4], а в ES - 0000:[AL*4+2].)
 - AH=25h, AL=номер прерывания, DS:DX адрес обработчика

Некоторые прерывания

- 0 деление на 0
- 1 прерывание отладчика, вызывается после каждой команды при флаге ТЕ
- 3 "отладочное", int 3 занимает 1 байт
- 4 переполнение при команде INTO (команда проверки переполнения)
- 5 при невыполнении условия в команде BOUND (команда контроля индексов массива)
- 6 недопустимая (несуществующая) инструкция
- 7 отсутствует FPU
- 8 таймер
- 9 клавиатура
- 10h прерывание BIOS

Резидентные программы

- Резидентная программа та, которая остаётся в памяти после возврата управления DOS
- Завершение через функцию 31h прерывания 21h / прерывание 27h
- DOS не является многозадачной операционной системой
- Резиденты частичная реализация многозадачности
- Резидентная программа должна быть составлена так, чтобы минимизировать используемую память

Завершение с сохранением в памяти

- int 27h
 - DX = адрес первого байта за резидентным участком программы (смещение от PSP)
- int **21h**, ah=**31h**
 - > AL код завершения
 - о DX объём памяти, оставляемой резидентной, в параграфах

Порты ввода-вывода

- Порты ввода-вывода механизм взаимодействия программы, выполняемой процессором, с устройствами компьютера.
- IN команда чтения данных из порта ввода
- OUT команда записи в порт вывода
- Пример:

```
IN al, 61h
OR al, 3
OUT 61h, al
```

Вопросы к рубежному контролю

- 1. Регистры общего назначения.
- 2. Сегментные регистры. Адресация в реальном режиме. Понятие сегментной части адреса и смещения.
- 3. Регистры работы со стеком.
- 4. Структура программы. Сегменты.
- 5. Прерывание 21h. Примеры ввода-вывода.
- 6. Стек. Назначение, примеры использования.
- 7. Регистр флагов.
- 8. Команды условной и безусловной передачи управления.
- 9. Организация многомодульных программ.
- 10. Подпрограммы. Объявление, вызов.
- 11. Арифметические команды.
- 12. Команды побитовых операций.
- 13. Команды работы со строками.
- 14. Прерывания. Обработка прерываний.
- 15. Работа с портами ввода-вывода.