Diesmal sieht die Korrektur etwas anders aus als sonst. Ich hab den RETI-Code aller Studenten mithilfe des im PicoC-Compilers https://github.com/matthejue/PicoC-Compiler/releases eingebauten RETI-Interpreters ausgeführt, genauer mittels des Befehls `picoc_compiler -b -p c.reti -S -P 2 -D 15`. Ich habe versucht den Code von euch Studenten lauffähig zu machen, sodass dieser die Aufgabenstellung erfüllt. Alle Korrekturanmerkungen sind in der `c.reti`-Datei als Kommentare zu finden. Die Dateien `c.uart_r` und `c.uart_s` sind zur Simualation einer UART da und stehen für das Empfangs- und Statusregister und die darin enthalten Zahlen werden sobald auf die entsprechendedn Register zugegriffen wird gepopt. Eure Korrektur ist unter https://github.com/matthejue/Abgaben_Blatt_3/tree/main/Blatt3/aprikosen zu finden.

11.11.2022

13/14 19/20 Aufgabe 1: a) LOAD ACC 2 // Statusregister R2 in Akkumulator laden. SUBI ACC 2 // Subtrahiere ...0010 vom Akkumulator ı JUMP/= -2// Wenn Akkumulator ungleich Null Schleife von vorne. ADD IN1 1 // Daten aus Empfangsregister R1 in Indexregister 1 laden. LOADI ACC O // 0 in den Akkumulator laden. STORE ACC 2 // Akkumulator abspeichern in Statusregister R2. b) LOADI IN2 4 // Benutze IN2 als Schleifenzaehler. SUBI IN2 1 // Ziehe 1 von IN2 ab pro Schleifendurchlauf. MULI IN1 <10000000> // Linksshift von IN1 um 8. POLLING-LOOP // Aufgabenteil a) MOVE IN1 ACC // Schleifenzähler in Akkumulator laden, // falls Zähler /= 0 Schleife von vorne durchlaufen. JUMP/= -4c) // IN1 auf 0 setzen. LOADI IN1 O LOADI BAF O // Zähler für Speicher Offset in Register BAF auf O setzen. LOADI DS 0 // Zugriff auf Daten im EPROM LOAD DS r // Konstante 010...0 in DS laden --> Zugriff auf UART READING-LOOP // Aufgabenteil b) LOADI DS 0 // Zugriff auf Daten im EPROM

Aufgabe 2:

LOAD IN2 t

LOAD DS s

ADDI BAF 1 MOVE IN2 ACC

JUMP/= -8

LOADI DS 0

LOAD ACC s

ADDI ACC a

MOVE ACC PC

OPLUS IN2 IN1

STOREIN BAF IN1 a

6/6

Das Datensegmentregister kann auf EPROM eingestellt bleiben, wenn statt LOAD D i der Befehl LOAD ACC s(z.B.) und dann LOADIN ACC D i verwendet wird, da dann im Akkumulator der Präfix für den Speicherbereich steht und für den LOADIN Befehl genutzt wird, Gleiches bei STORE und STOREIN.

// "LOADI PC 0" Kodierung aus EPROM in Indexregister 2 laden.

// Indexregister 1 an Stelle a+BAF im SRAM abspeichern.

// Wenn aktuelles Wort XOR Endwort /= 0: Schleife von vorne.

// Programmzähler auf a+s setzen, um das Programm auszuführen.

// Konstante 100...0 in DS laden --> Zugriff auf SRAM

// Aktuelles Wort XOR Endwort in Akkumulator laden.

// Konstante s von EPROM in Akkumulator laden.

// Konstante a zu s im Akkumulator hinzuaddieren.

// XOR von Indexregister 1 & 2 in 2.

// Register BAF inkrementieren.

// Zugriff auf Daten im EPROM.