## Betriebssysteme, Übung 3

14

JUMP≠ -8

wird)

Name ist manchmal ganz pratkisch, damit ich nicht im Übungsportal die Namen z.B. für Vorrechnen nachschauen muss.

Nr. 1 a.) POLLING-LOOP: 3 LOADI IN10 // IN1 auf 0 setzen (hier kann später Inhalt aus R1 addiert werden) 4 LOADI DS 0 // Zugriff auf Daten im EPROM 5 LOAD DS r // Konstante 010...0 in DS laden --> Zugriff auf UART 6 LOAD ACC 2 // Statusregister R2 in Akkumulator laden 7 ANDI ACC 2 // Prüft, ob b1 auf 1 gesetzt wurde (2 hat die Binärcodierung 102, also wird b0 nicht beachtet) 8 // Wenn b1=0, wird Statusregister neu geladen JUMP= -2 9 LOAD IN1 1 // Lädt Daten in R1 auf IN1 b.) 1 // Im Stack-Pointer wird angezeigt, wohin der nächste Befehl ins LOADI SP a Hauptspeicher gespeichert werden muss 2 LOADI ACC 4 // Benutze ACC als Scheifenzähler **POLLING-LOOP** // Durch die Multiplikation von IN1 mit 28, also 256, 10 **MULI IN1 256** werden die Bits um 8 Stellen nach links verschoben // Setzt die Scheifenzähler um 1 runter 11 SUBI IN2 1 12 **MOVE IN2 ACC** // Schiebt den Schleifenzähler ins ACC 13 STORE 20 // Setzt b1 wieder auf 0

// Wenn ACC, also auch der Schleifenzähler, nicht den Wert 0 hat,

wird Vorgang wiederholt ab 6 (also wo der Statusregister geladen

c.)		
15	LOADI DS 0	// Zugriff auf Daten im EPROM
16	LOAD DS t	// Konstante 0111000 in DS laden (Kodierung des Befehls LOADI PC
		0)
17	MOVE IN1 ACC	// Schiebt Befehl im Register IN1 ins ACC
18	OPLUS ACC DS	// Prüft, ob Binärcodierung des Befehls identisch sind mit der des
		Befehls LOADI PC 0 (alle Bits werden auf 0 gesetzt, wenn das der
		Fall ist)
19	JUMP= 5	// Wenn alle Bits des ACC auf 0 gesetzt sind, wird auf 24 gesprungen
20	LOAD DS s	// Konstante 1000 in DS laden> Zugriff auf SRAM
21	STORE IN1 SP	// Befehl wird nun im Hauptspeicher gespeichert, der Stack-Pointer
		gibt Adresse an
22	ADDI SP 1	// Stack-Pointer wird um 1 erhöht, um nächsten Befehl in
		nächste Speicheradresse zu speichern
23	JUMP -21	// Wiederholt gesamten Vorgang, bis von der UART der Befehl
		LOADI PC 0 erscheint
24	LOADI PC 0	// Beendet das Programm

## Nr. 2

Es wird angenommen, dass im Datensegmentregister der Wert  $0^{32}$  steht und im EPROM die Konstanten  $010^{30}$  und  $10^{31}$ . Weiterhin nehmen wir an, an der Adresse x des EPROMs steht die Konstante  $010^{30}$  und an der Adresse y die Konstante  $10^{31}$ . In IN2 werden die Konstanten geladen, in IN1 steht weiterhin der Inhalt von R1.

Die Konstante des Speichers, auf das zugegriffen werden soll, wird in IN2 geladen. Anschließend wird diese Konstante auf die Zieladresse, welches im SP steht, dazuaddiert. Es kann dabei kann Überlauf entstehen, da die Zieladresse 22-Bit codiert ist.

Für das Schreiben kann folgender Code verwendet werden:

LOAD IN2 v

STOREIN IN2 IN1 SP

 $v \in \{x, y\}$