Aufgabe 1

- a) Unterschied zwischen harten und symbolischen Links:
 - Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist das symbolische Links quasi den Pfad zur Originaldatei enthalten in einer neuen Datei, diese können dann auch Volumes und Dateisysteme überqueren. Hardlinks hingegen sind quasi Spiegelkopien der Originaldatei, welches mithilfe der Verknüpfung der Inode realisert wird.

Symbolische Links Vorteile:

- Man kann dadurch Volumes und Dateisysteme überqueren
- Link kann problemlos gelöscht werden ohne Auswirkungen und Einschränkungen Symbolische Links Nachteile:
 - Nach Umbenennung / Verschiebung der Originaldatei funtkioniert der Link nicht mehr
 - Wenn die Originaldatei gelöscht wird, zeigt der Link aufs leere

Hardlinks Vorteile:

- Nach Umbenennung / Verschiebung der Originaldatei funtkioniert der Link noch
- Die Datei wird erst gelöscht, wenn auch wirklich alle Hardlinks inklusive Originaldatei gelöscht wird.

Hardlinks Nachteile:

- Man kann dadurch Volumes und Dateisysteme nicht überqueren
- Man kann Hardlinks nicht auf Verzeichnisse machen (z.B. unter Linux)
- b) Zu jeder Datei gehört eine Datenstruktur, der sogenannte I-Node. I-Node ermöglicht Zugriff auf alle Blöcke der Datei. Diese befindet sich im Hauptspeicher, sobald die Datei offen ist. Befinden wir uns nun in einem anderen Dateisystem und wollen einen Hardlink zu einer Datei im anderen Dateiystem erstellen, funktioniert ja die Verknüpfung der Inodes nicht mehr, da diese sich ja auf dem Dateisystem der Datei befindet. Man kann also hier nur softlinks verwenden. Würde es gehen und wir würden ein hardlink auf ein externen Speicher anlegen (USB) und entfernen diesen wieder ohne den Link zu löschen bleibt der Linkzähler unverändert und die Originaldatei kann nicht mehr gelöscht werden unter Umständen.
- c) Somit werden Konsistenzprobleme und Schleifen der Dateistruktur vermieden. Dadurch kann die Baumstruktur verletzt werden.

Aufgabe 2

Angabe in Bits			Angabe in By	ytes	
Angabe	2er-Potenz	dezimal	2er-Potenz	dezimal	
2 Byte	2^4 Bit	16 Bit	2^1 Byte	2 Byte	
2048 MiB	2^34 Bit	17.179.869.184 Bit	2^31 Byte	2.147.483.648 Byte	
32 Byte	2^8 Bit	256 Bit	2^5 Byte	32 Byte	
16 MiBit	2^24 Bit	16.777.216 Bit	2^21 Byte	2.097.152 Byte	
1024 KiBit	2^20 Bit	1.048.576 Bit	2^17 Byte	131.072 Byte	

b) Ich glaube bei der gekauften Festplatte handelt es sich um 3 GB. Was ein erheblicher Unterschied zu 3 TiB wäre. Das wäre für den Hersteller einfach günstiger.

 $3000~\mathrm{GB} = 3.000.000~\mathrm{MB} = 3.000.000.000~\mathrm{KB} = 3.000.000.000.000~\mathrm{Bytes} = 2.929.687.500~\mathrm{KiB} = 2.861.022~\mathrm{MiB} = 2.793~\mathrm{GiB} = 2,728~\mathrm{TiB}$

3 TiB = 3.298.534.883.328 Bytes also 3072 Gib also Unterschied 279 Gib

Aufgabe 3

a)

b)

Verzeichniseinträge:

verzeichniseintrage:						
Dateiname	Erwei-	Datei-	Erster	Datei-		
	terung	Attribute	Plattenblock	größe		
BRIEF	TXT	()	4	129 KB		
EDITOR	EXE	()	6	101 KB		
:	:	:	:	:		

AUFGABE DOC (...) 15 158KB

Bei FAT32 Blockgröße von 32KB. Also 5 Blöcke benötigt.

Plattenblock 0	
Plattenblock 1	8
Plattenblock 2	10
Plattenblock 3	11
Plattenblock 4	7
Plattenblock 5	
Plattenblock 6	3
Plattenblock 7	2
Plattenblock 8	9
Plattenblock 9	-1
Plattenblock 10	12
Plattenblock 11	14
Plattenblock 12	-1
Plattenblock 13	1
Plattenblock 14	-1
Plattenblock 15	13

Liste freier Plattenblöcke:

15	13	1	8	9	5	0	
----	----	---	---	---	---	---	--

```
Aufgabe 4
```

```
a) N_b = 10 + b/z + (b/z)^2 + (b/z)^3
b) Zeigergröße: 4 Byte

Blockgröße 1 KB: b * N_b = 1000 * (10 + 1000/4 + (1000/4)^2 + (1000/4)^3)
= 1000 * (10 + 250 + 62500 + 15.625.000)
= 1000 * 15.687.760
= 15.687.760.000 = 15,687760 GB

Blockgröße 4 KB: b * N_b = 4000 * (10 + 4000/4 + (4000/4)^2 + (4000/4)^3)
= 4000 * (10 + 1000 + 1.000.000 + 1.000.000.000)
= 4000 * (1.001.001.010)
= 4.004.004.040.000 = 4004,00404 GB
```

Größe eines Zeigers auf Plattenblock: 4 Byte also 2^32 Adressierungsmöglichkeiten