



Routing and switching (TI40122)

April Rustianto, S.Komp, M.T, CCIE-IA, JNCIP-SP, MTCINE, MTCTCE, MTCUME, MTCWE, MTCIPv6E, MTCSE, ITILv3, COA, UEWA, UBWA, UBRSA, NSE2, AWS CCP

NAT (Network Address Translation)



Pengertian NAT



- •NAT merupakan teknologi untuk mengganti IP address dari IPv4 private (RFC1918) menjadi IP address publik dan sebaliknya.
- •NAT diciptakan untuk menghemat pemakaian IPv4 publik yang semakin menipis, sehingga PC yang ingin terkoneksi ke internet tidak perlu langsung memiliki IP publik

Pengertian NAT lanjutan ...

- •Secara umum IPv4 address di alokasikan kedalam kelompok berikut ini:
 - IPv4 private address space → terdiri dari 3 blok IPv4 address yang tidak boleh dipakai di internet. Ketiga blok tersebut adalah:
 - $10.0.0.0/8 \rightarrow 10.0.0.0 10.255.255.255$
 - $172.16.0.0/12 \rightarrow 172.16.0.0 172.31.255.255$
 - 192.168.0.0/16 → 192.168.0.0 192.168.255.255
 - Link-local address → merupakan blok IPv4 address yang didapat Ketika sebuah client tidak mendapatkan IP address dari DHCP. Blok IP nya adalah 169.254.0.0/16
 - Multicast address → merupakan blok IPv4 address yang digunakan khusus untuk keperluan multicast. Blok IP nya adalah 224.0.0.0/4
 - Loopback address → merupakan blok IPv4 address yang digunakan khusus untuk loopback. Blok IP nya adalah 127.0.0.0/8

Jenis-Jenis NAT

Terdapat tiga jenis NAT pada Cisco, yaitu:

- Static NAT merupakan jenis NAT yang melakukan mapping 1on1 diantara IPv4 address publik ke IPv4 address private.
- Dynamic NAT merupakan jenis NAT yang secara dinamis melakukan mapping IP publik ke IP private. Router akan melakukan mapping otomatis.
- **PAT (Port address translation)** merupakan jenis NAT yang melakukan mapping multiple IPv4 private address ke satu IPv4 public address. NAT jenis ini biasanya dipakai untuk akses internet pengguna, dimana hanya ada koneksi satu arah (ke arah internet saja)


Pemanfaatan NAT

Teknologi NAT banyak dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- Membagi akses internet ke banyak pengguna dengan hanya satu IP publik saja. Ini merupakan contoh implementasi dari PAT atau NAT overload
- Membuat server bisa diakses dari dan ke internet. Ini merupakan contoh implementasi dari static NAT
- Menyamarkan IP address (masking) akan tidak diketahui oleh pihak ketiga. Ini merupakan contoh implementasi dari dynamic dan static NAT.
- Menghemat penggunaan IPv4 publik yang dimiliki.

LAB Static NAT

Topologi



LAB Static NAT

Router0(config)#int fa0/0

Router0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#int fa0/1

Router0(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router1(config)#int fa0/0

Router1(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#int fa0/1

Router1(config-if)#ip add 20.20.20.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

RouterO(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 10.10.10.10


Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

Router0(config)#int fa0/0

RouterO(config)#ip nat inside


Router0(config)#int fa0/1

RouterO(config)#ip nat outside



LAB Dynamic NAT

Topologi



LAB Dynamic NAT

Router0(config)#int fa0/0

Router0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

RouterO(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#int fa0/1

Router0(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0

RouterO(config-if)#no shutdown

Router1(config)#int fa0/0

Router1(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#int fa0/1

Router1(config-if)#ip add 20.20.20.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router0(config)#access-list 1 permit

192.168.1.0 0.0.0.255

RouterO(config)#ip nat pool pablik 10.10.10.5

10.10.10.10 netmask 255.255.255.0

RouterO(config)#ip nat inside source list 1 pool

pablik

Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

10.10.10.2

Router0(config)#int fa0/0


RouterO(config)#ip nat inside

RouterO(config)#int fa0/1

RouterO(config)#ip nat outside

LAB PAT

Topologi



LAB PAT

Router0(config)#int fa0/0

Router0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#int fa0/1

Router0(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0

RouterO(config-if)#no shutdown

Router1(config)#int fa0/0

Router1(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#int fa0/1

Router1(config-if)#ip add 20.20.20.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router0(config)#access-list 1 permit

192.168.1.0 0.0.0.255

RouterO(config)#ip nat inside source list 1

interface FastEthernet0/1 overload

Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

10.10.10.2

Router0(config)#int fa0/0

RouterO(config)#ip nat inside

Router0(config)#int fa0/1

RouterO(config)#ip nat outside

