	PROSEDUR SETTING SHARING FILE DI SERVER UBUNTU (SAMBA)				
	No. Dokumen :	No. Revisi :	No. Halaman :		
RS. MARINA PERMATA	SPO	01	1/5		
	Tanggal Terbit :	DIREKTUR RS. MARINA PERMATA			
STANDAR					
PROSEDUR	Tanggal Revisi :				
OPERASIONAL					
		dr. Sulain	nan Umar		
	Sharing Data/File adalah Saling berbagi data anatara beberapa komputer				
PENGERTIAN	yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga				
	komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya				
	yang terdapat pada komputer tersebut				
TUJUAN	Sebagai pengelolaan file jadi lebih mudah. Tidak perlu lagi menyimpan				
	data menggunakan perangkat penyimpanan seperti flashdisk, CD,				
	ataupun hardisk eksternal				
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RS. Marina Permata				
	Nomor/SK/DR/RSMP// Tentang Instalasi Teknologi Informasi.				
	A. Pelaksanaan:				
	Instalasi Teknologi Informasi RS Marina Permata				
	B. Alat dan Bahan: 1. PC Server				
	2. PC Client				
	3. Perangkat jaringan seperti :				
	- HUB				
	- Kabel LAN				
	- Router				
	<u> </u>				



PROSEDUR SETTING SHARING FILE DI SERVER UBUNTU (SAMBA)

No. Dokumen : No. Revisi : No. Halaman : SPO 01 2/5

C. Prosedur setting sharing file di Linux Ubuntu

1. Instal terlebih dahulu linux ubuntu, kemudian setelah terinstal silahkan buka terminal ubuntu tersebut



2. Silahkan masuk kedalam direktori menggunakan script (cd) contoh \$cd /home/server kemudian enter



PROSEDUR

3. Selanjutnya membuat direktori di dalam terminal ubuntu menggunakan script mkdir contoh \$ mkdir data



- 4. Update linux terlebih dahulu
 - \$ sudo apt-get update
- 5. Selanjutnya setelah di update silahkan ketikan
 - \$ sudo apt-get upgrade
- 6. Instal paket samba (jika belum terinstal)
 - \$ sudo apt-get install samba samba-common
 - untuk mencari file samba bisa di akses menggunakan \$ whereis samba
- 7. Kemudian edit file smb.conf
 - \$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
- 8. Untuk berjaha-jaga, sebagiknya file bisa di backup terlebih dahulu untuk file smb.conf



PROSEDUR SETTING SHARING FILE DI SERVER UBUNTU (SAMBA)

No. Dokumen : No. Revisi : No. Halaman : SPO 01 4/5

9. Setelah masuk ke file sudo nano /etc/samba/smb.conf

Pada baris akhir, tambahkan konfigurasi berikut :

[Share Folder] browseable = yes

writeable = yes

path = /home/server/data

guest ok = yes

read only = no

create mask = 0766

penjelasan data diatas

- Share folder nama folder yang akan tampil ketika di akses oleh komputer lain (komputer windows)
- Browseable = yes membuat folder bisa di lihat (browse) ketika komputer lain mengakses ip komputer server ubuntu
- Writeable = yes mengijinkan user lain untuk memodifikasi isi folder
- Path = /home/server/data letak folder yang akan dibagikan,
 yakni folder data
- Guest ok = yes mengijinkan akses untuk guest (tanpa menggunakan username dan password)
- Read only = no mirip seperti writeable
- 10. Simpan konfigurasi, kemudian restart service samba

\$ sudo service smbd restart

atau

\$ sudo systemctl restart smbd

11. Selanjutnya tinggal modifikasi hak akses dari direktori data agar user pada komputer windows bisa melakukan write ke dalam direktori tersebut

\$ sudo chmod -R 777 data

Dan

\$ sudo chmod g+w -R nama_fodernya

PROSEDUR



PROSEDUR SETTING SHARING

FILE DI SERVER UBUNTU (SAMBA)

No. Dokumen : No. Revisi : No. Halaman : SPO 01 5/5

- 12. Setelah itu kita perlu memasukan user ubutu kedalam sebuah group yang bernama nogroup
 - \$ sudo usermod -aG nogroup ubuntu
- 13. Tambakan akases nobody kedalam group dari user ubuntu\$ sudo usermod -aG ubuntu nobody

#penjelasan

nobody dan nogroup merupakan identitas yang akan diberikan kepada user Guest (dalam hal ini adalah user pada komputer windows).

Ketika user windows mengakses folder share ubuntu dengan guest access, maka secara otomatis user windows tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah user bernama nobody dan sebuah grup bernama nogroup.

PROSEDUR

© Sharing Folder dari Ubuntu ke Windows (Tanpa Login) - Diary Config

Source: https://www.diaryconfig.com/2019/10/sharing-folder-ubuntu-windows.html

- 14. Mengakses folder sharing melalui client sebagai berikut :
 - Buka terlebih dahulu folder explorer di windows kemudian ketikkan ip server pada address bar contoh \\192.168.2.100
 - Jika tidak ada konfigurasi yang salah maka komputer di client dapat mengakses file sharing secara baik tanpa kendala.
 - Jika terjadi kendala/tidak bisa di akses bisa cek kembali dari point 9.
- 15. Jika ingin mengamankan akses secara private/pribadi dan di bagi kepada komputer tertentu saja bisa tambah kan script di bagian \$ sudo nano /etc/samba/smb.conf Tambahkan script berikut hosts allow = 192.168.7.8 127.0.0.1

	PROSEDUR SETTING SHARING FILE DI SERVER UBUNTU (SAMBA)			
RS. MARINA PERMATA	No. Dokumen :	No. Revisi :	No. Halaman :	
	SPO	01	5/5	
PROSEDUR	Selanjutnya di dalam file smb.conf bisa di tambah kan host			
	allow berikut contohnya:			
	[private it]			
	Comment = folder sharing khusus anak IT RSMP			
	Browseable = no			
	Writeable = yes			
	Path = /home/server/IT			
	Public = yes			
	Hosts allow = 192.168.2.127 192.168.2.10 dan seterusnya			
	Dengan begitu, sekarang folder hanya bisa diakses oleh user			
	tertentu saja.			
Unit Terkait	1. IT RS Marina Permata			