

ADT dalam Bahasa C

IF2110 – Semester I 2020/2021

Tim Pengajar IF2110

Tujuan

 Mahasiswa dapat mengimplementasikan ADT dengan memakai modul program dalam bahasa C

Contoh ADT POINT – Notasi algoritmik

```
{*** Definisi Abstract Data Type point ***}
type point: < x: real, { absis }
       y: real { ordinat } >
{*** Konstruktor POINT ***}
function MakePoint (x: real, y: real) \rightarrow point
{ membentuk sebuah point dari x dan y dengan x sebagai absis dan }
{ y sebagai ordinat }
{*** Selektor POINT ***}
{*** Get komponen point ***}
function GetAbsis (P: point) → real
{ mengirimkan komponen absis dari P }
function GetOrdinat (P: point) → real
{ mengirimkan komponen ordinat dari P }
{*** Set nilai komponen point ***}
procedure SetAbsis (input/output P: point, input newX: real)
{ Mengubah nilai komponen Absis dari P }
procedure SetOrdinat (input/output P: point, input newY: real)
{ Mengubah nilai komponen Ordinat dari P }
```



Contoh ADT POINT - Notasi algoritmik (lanj.)

```
{*** Prosedur - Interaksi dengan I/O device, BACA/TULIS ***}

procedure BacaPOINT (output P: point)

{ Membentuk P dari x dan y yang dibaca }

procedure TulisPOINT (input P: point)

{ Nilai P ditulis ke layar dgn format "(X,Y)" }
```

```
{*** Fungsi – Operasi lain terhadap type data ***}

<u>function</u> geser (P1: point, dx, dy: <u>real</u>) → point

{ Menghasilkan point yang merupakan hasil penggeseran P sebesar }

{ dx arah sumbu x dan dy arah sumbu y }
```

```
{*** Predikat ***}
function IsOrigin? (P: point) → boolean
{ Mengirimkan nilai benar jika P adalah titik origin yaitu }
{ titik <0,0> }
```



Catatan Khusus: Selektor ADT dalam Bahasa C

 Selektor Get dan Set pada Bahasa C dapat diganti dengan C preprocessor/macro berparameter

```
{*** Selektor POINT ***}

{*** Get komponen point ***}

function GetAbsis (P: point) → real

{ mengirimkan komponen absis dari P }

function GetOrdinat (P: point) → real

{ mengirimkan komponen ordinat dari P }

{*** Set nilai komponen point ***}

procedure SetAbsis (input/output P: point, input newX: real)

{ Mengubah nilai komponen Absis dari P }

procedure SetOrdinat (input/output P: point, input newY: real)

{ Mengubah nilai komponen Ordinat dari P }
```



ADT dalam Bahasa C, file point.h

```
#ifndef POINT H
                                                                       Include boolean.h
#define POINT H
                                                                     sehingga type boolean
                                                                             dikenal
#include "boolean.h"
/**** Definisi Abstract Data Type POINT ****/
typedef struct {
  float x; /* absis */
  float y; /* ordinat */
                                                                    Notasi akses:
} point;
                                                                    Menggantikan
                                                              fungsi/prosedur selektor
/**** Selektor point ****/
                                                                     get dan set
#define Absis(P) (P).x
#define Ordinat(P) (P).y
/**** Konstruktor POINT ****/
point MakePoint (float x, float y);
/* Membentuk sebuah point dari x dan y dengan x sebagai absis dan y sebagai ordinat */
```



ADT Point dalam Bahasa C, file point.h (lanj.)

```
/**** Predikat ****/
boolean IsOrigin (point P);
/* Mengirimkan nilai benar jika P adalah titik origin yaitu titik <0,0> */
/**** Prosedur - Interaksi dengan I/O device, BACA/TULIS ****/
void BacaPOINT (point * P);
/* Membentuk P dari x dan y yang dibaca dari keyboard */
void TulisPOINT (point P);
/* Nilai P ditulis ke layar dg format "(X,Y)" */
/**** Fungsi/Operasi lain terhadap point ****/
point geser (point P, float dx, float dy);
/* Menghasilkan point yang merupakan hasil penggeseran P */
/* sebesar dx arah sumbu x dan dy arah sumbu y */
#endif
```



Type Boolean dalam Bahasa C Isi File: boolean.h

```
/* File: boolean.h */
/* Definisi type boolean */

#ifndef _BOOLEAN_h
#define _BOOLEAN_h

#define boolean unsigned char
#define true 1
#define false 0

#endif
```



ADT Point dalam Bahasa C File point.c



ADT Point dalam Bahasa C File point.c (lanj.)

```
/**** Predikat ****/
boolean IsOrigin (point P)

/* Mengirimkan nilai benar jika P adalah titik origin yaitu **

{ /* ALGORITMA */

return ((Absis(P) == 0) && (Ordinat(P) == 0));
}
```

...

```
Hindari:
if ((Absis(P) == 0) && (Ordinat(P) == 0)) {
   return true;
} else {
   return false;
}
```



ADT Point dalam Bahasa C File point.c (lanj.)

```
/**** Prosedur - Interaksi dengan I/O device, BACA/TULIS ****/
void BacaPOINT (point * P)

/* Membentuk P dari x dan y yang dibaca dari keyboard */
{    /* KAMUS */
    float x, y;
    /* ALGORITMA */
    scanf("%f", &x);
    scanf("%f", &y);
    *P = MakePoint(x,y);
}

Contoh Penggunaan
    Konstruktor
```



ADT Point dalam Bahasa C File point.c (lanj.)

```
void TulisPOINT (point P)
/* Nilai P ditulis ke layar dg format "(X,Y)" */
{    /* ALGORITMA */
    printf("(%.2f,%.2f)", Absis(P), Ordinat(P));
}

/**** Fungsi/Operasi lain terhadap point ****/
point geser (point P, float dx, float dy)
/* Menghasilkan point yang merupakan hasil penggeseran P */
/* sebesar dx arah sumbu x dan dy arah sumbu y */
{    /* ALGORITMA */
    return (MakePoint(Absis(P)+dx, Ordinat(P)+dy));
}
```



Driver ADT Point File: mpoint.c

```
#include <stdio.h>
#include "point.h"
int main () {
                                                        Include file header
  /* KAMUS */
  point P, P1;
  float dx, dy;
  /* ALGORITMA */
  /* Test Baca dan Tulis */
  printf("Masukkan nilai absis dan ordinat : \n");
  BacaPOINT(&P);
  printf("Titik yang dibaca ");
  TulisPOINT(P);
```



Driver ADT Point File: mpoint.c (lanj.)

```
/* Test IsOrigin */
if (IsOrigin(P)) {
  printf(" adalah titik origin");
printf("\n");
/* Test geser */
printf("Geser sejajar sumbu x sebesar = ");
scanf("%f", &dx);
printf("Geser sejajar sumbu y sebesar = ");
scanf("%f", &dy);
printf("Setelah digeser = ");
TulisPOINT(geser(P,dx,dy));
printf("\n");
return 0;
```

