# LUŇÁČEK

# Pojednejte o problematice kybernetické bezpečnosti

#### Definice kyberprostoru

- -Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními a komunikačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací.
- -Těžké definovat, mnoho definic; Nejedná se jen o PC, ale i o chytrá zařízení (mobil, hodinky), chytrou domácnost, průmysl atd.

#### Definice kybernetické bezpečnosti

- =souhrn právních, organizačních, technických a fyzických **opatření**, která umožňují odolávat úmyslně či neúmyslně vyvolaným kybernetickým útokům a zmírňovat či napravovat jejich následky
- -Kybernetická bezpečnost zahrnuje činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, uživatelů těchto systémů a dalších osob dotčených kybernetickými hrozbami.

#### Kybernetický bezpečnostní incident

- -Narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události
- -Musí se **nahlašovat** (kdy, kde, kdo, jak, co bylo cílem, co bylo narušeno (triáda), charakter (úmyslné, neúmyslné), překonané opatření, narušené aktivum, pravděpodobnost opakování)

#### Kybernetická bezpečnostní událost

- -Událost je něco, co hrozí a může narušit bezpečnost informací, služeb nebo sítí.
- -Neohlašuje se, detekuje se

#### Kybernetický útok

- -Útok na IT infrastrukturu za účelem způsobit poškození a získat citlivé či strategicky důležité informace. Používá se nejčastěji v kontextu politicky či vojensky motivovaných útoků.
- -Úmyslné jednání člověka prováděné za účelem narušení bezpečnosti informaci v IS

#### Opatření v oblasti KB

- -schopnost zabránit kybernetickým útokům, detekovat je, bránit se jim (odolávat), zmírnit jejich následky
- -prevence =ochrana před hrozbami
- -detekce = odhalení neoprávněných (skrytých) činností a slabých míst v systému
- -náprava = odstranění slabého místa v systému

#### Oblasti působení hrozeb a rizik KB

- -vojenské = odposlouchávání, sledování pozic, omezení schopnosti komunikace
- -civilní = ohrožení obyvatelstva (elektrárny, doprava, komunikace), stabilita státu
- -osobní = odcizení soukromých dat, financí, poškození počítače, monitorování

# Pojednejte o kybernetické bezpečnosti

#### Definujte pojem kybernetická kriminalita a její aspekty

- -Trestná činnost, v níž figuruje určitým způsobem:
  - -počítač jako souhrn technického a programového vybavení (včetně dat),
  - -nebo pouze některá z jeho komponent, případně větší množství počítačů samostatných nebo připojených do počítačové sítě

buď jako **předmět zájmů** této trestné činnosti, jako **prostředí** a nebo jako **nástroj** této trestné činnosti.

-projevuje se v podobě kybernetických útoků, páchá jí jednotlivec nebo skupina

#### Sociální inženýrství

- -ovlivňování, přesvědčování či manipulaci s lidmi s cílem je donutit provést určitou akci, či od nich získat informace, které by jinak neposkytli
- -sběr volně dostupných dat, fyzický útok (vydávání se za někoho), psychologický útok

#### Malware

-Jakýkoliv software využitý k narušení standardní činnosti počítačového systému, zisku informací (dat), či využití k získání přístupu k počítačovému systému.

#### Internetové pirátství (počítačové) - duševní vlastnictví a autorské právo

- -Kriminalita, která porušuje práva duševního vlastnictví
- -právo duševního vlastnictví = majetek nehmotné povahy, které jsou **výsledkem** tvůrčí činnosti člověka, rozděluje se na **autorská práva** (skladby, filmy) a **průmyslová práva** (patenty, vzory)
- -softwarové pirátství a audiovizuální pirátství (šíření, zveřejnění)

#### Pojednejte o kybernetických útocích a jaký je mezi nimi rozdíl

**Kyberšikana** - nebezpečné komunikační jevy (ponižování, nadávání, vyhrožování) realizované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

**Kybergrooming** - psychickou manipulaci dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem získat důvěru oběti, vylákat ji na osobní schůzku a zpravidla sexuálně zneužít

**Kyberstalking** - útočník využívá informační a komunikační technologie k dlouhodobému, opakovanému a stupňovanému kontaktování – pronásledování své oběti, ve které chce úmyslně vyvolat pocit strachu o své soukromí, zdraví nebo život

# Pojednejte o managementu bezpečnosti

### Pojednejte o řízení bezpečnosti (čeho se týká a kdo ji zajišťuje)

- -oblast řízení, která řeší **bezpečnost aktiv** (zdrojů) v organizaci (fyzická i elektronická)
- -soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejíž cílem je zajistit bezpečný provoz a zamezit bezpečnostním rizikům a hrozbám
- -je zajišťována **odbornými útvary a odborníky**, primárně je součástí každodenní práce vedoucího zaměstnance a statutárního orgánu

# Jaké instituce (úřady) se podílí na ochraně informací v ČR a jaká je jejich působnost

#### Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

- -ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů a je nezávislým orgánem
- -provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů

#### Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

- -nejvyšší bezpečnostní autorita v oblasti **ochrany utajovaných informací** (OUI)
- -zpracovává koncepci rozvoje a zajišťuje jednotné provádění OUI, vede ústřední registry UI v rámci mezinárodních styků, připravuje vládní návrhy zákonů a prováděcích předpisů

#### Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

- -nejvyšší bezpečnostní autorita v oblasti bezpečnosti IS a KS a kryptografické ochrany
- -provádí certifikace, výzkum, vývoj a výrobu kryptografických prostředků

# <u>Úloha a místo CERT, CSIRT, CIRC – jejich účel a oblast působení</u>

#### **CERT**

-tým, reagující na vyjímečné počítačové situace

#### Národní CERT

- -metodická podpora subjektů, které projeví zájem o kolektivní ochranu před incidenty
- -jeho provozovatel jakožto soukromý subjekt má možnost v situacích **reagovat operativně** a činit vše co není zákonem zakázáno

#### Vládní CERT

-působící jako součást NÚKIB disponuje **nařizovací a sankčními pravomocemi** a zajišťuje uplatňování státní moci v oblasti kyberbezpečnosti

#### **CSIRT**


- -tým, reagující na **incidenty** v oblasti počítačové bezpečnosti
- -polem působnosti týmu CSIRT.CZ je celá Česká republika

#### **CIRC**

- -úkolem Centra CIRC je proaktivní identifikace kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů pomocí **nepřetržitého monitoringu důležitých segmentů** datových sítí resortu MO, a jejich následná analýza, vyhodnocování a reportování relevantním partnerům
- -organizační celek VeKySIO

# Management bezpečnosti v rezortu MO

<u>Struktura bezpečnostního managementu v rezortu MO – MO...organizační</u> celek



- -hierarchická struktura organizace bezpečnosti
- -odpovědná osoba = ministr obrany (odpovídá za rezort MO, za vše co je požadováno)
- -Odbor bezpečnosti (OB MO) => organizační útvar MO pro plnění úkolů stanovených z. 412 a 499
- -v čele **Bezpečnostní ředitel MO-ředitel odboru** (podřízen ministru obrany)
- -Organizační celek (OC) a v čele Vedoucí organizačního celku (např. rektorka-velitelka)

#### Bezpečnostní správa KIS (rozdělení na provozní a bezpečnostní správu, role)

- -provozní správa systému
  - -gestor
  - -manažer
  - -provozovatel
  - -správce
  - -místní správce
- -provozní bezpečnostní správa systému (role vystupují z rolí bezpečnostní správy OC)
  - -bezpečnostní správce
    - -místní bezpečnostní správce systému
      - -bezpečnostní správce KO systému
  - -bezpečnostní správce terminálové oblasti systému
     -místní bezpečnostní správce KO systému

# Pojednejte o problematice "standardizace – akreditace – certifikace"

#### Jaká je náplň jednotlivých činností a čím se liší

**Certifikace** - atestace, **zkoušení**, testování jakosti produktů a služeb, ale i způsobilosti (kompetence) pracovníků realizované v autorizovaných zkušebnách podle daných norem platících v jednotlivých zemích

**Akreditace** - akreditace má význam pověření, zplnomocnění, **potvrzení**, schválení potřebné úrovně

**Standardizace** - **definice** charakteristických vlastností zabezpečující, že materiály, výrobky, procesy, služby apod. jsou takové, jaké se zamýšlelo, že mají být

#### Standardizační instituce základní dělení

**ISO**(International Organization for Standardization)

- -posláním ISO je standardizace se zaměřením na usnadnění mezinárodního obchodu
  - -pole působnosti není omezeno na žádné prum. odvětví/vědní obor
  - -pokrývá všechny **technické oblasti** kromě elektrotechnických a elektronických norem, které jsou v působnosti IEC

#### **IEC**(International Electrotechnical Commission)

-vydává normy z oblasti elektrotechniky, elektroniky a jim příbuzným

#### **ITU**(International Telecommunications Union)

-hraje vedoucí roli ve správě sektorů radiokomunikace, telekomunikačního vývoje a standardizace

# Kdo vykonává certifikace pro oblast KIS a krypto a kdo pro fyzickou bezpečnost (technické prostředky)

- -KIS a krypto => NÚKIB
- -Fyzická bezpečnost (technické prostředky) => NBÚ
- -technické prostředky = MZP, EZS, EPS, fyzické ničení nosičů informací atd.
- -zjistí-li NBÚ/NÚKIB způsobilost, vydává certifikát TP (KIS, KO)
- -obsahuje = evidenční číslo, název a typ, identifikace výrobce, identifikace držitele, datum vydání a platnosti, stupeň utajení
- -nelze se odvolat při neudělení certifikátu
- -zánik uplynutím doby, rozhodnutím NBÚ/NÚKIB

# Pojednejte o bezpečnostní politice

#### Účel BP

- -základní východisko pro řízení bezpečnosti IS organizace (forma písemného dokumentu)
- -určitý soubor pravidel, **nejvyšší netechnická úroveň** definice obranných mechanismů systému
- -definuje základní postupy a metody řešení bezpečnostní problematiky
- -redukuje rizika výskytu nebezpečí
- -co chránit, proti čemu a jakým způsobem => analýza aktiv, analýza hrozeb, analýza rizik, návrh protiopatření

#### Co je obsahem BP

- -popis IS
- -cíle bezpečnostní politiky
- -legislativní východiska
- -definice citlivosti informací
- -definice hrozeb na IS
- -definice bezp. služeb, které má IS splňovat
- -zásady personální politiky
- -zásady organizační politiky
- -technicko-provozní zabezpečení
- -politiku zálohování
- -plán obnovy po havárii
- -metodiku řešení krizových stavů

#### **Druhy BP**

- -lze rozdělit podle jemnosti konkretizace
- -**Státní** -> tvoří ji především zákony (412/2005, 499/2004)
- -Resortní (podniková) -> v rezortu MO je tvořena především rozkazy, předpisy a normativní výnosy
- -Systémová -nejnižší a nejpodrobnější stupeň, např. konkrétní IS politika
  - -zpracovává se globální sys. bez. pol. a následně detailní sys. bez. pol.

# Pojednejte o bezpečnostní analýze

- -je zaměřena na **vytvoření** komplexních bezpečnostních **protiopatření** vedoucích k celistvé ochraně aktiv organizace
- -použijeme obecné schéma bezpečnostní analýzy

#### <u>Definujte jednotlivé kroky a jejich obsah</u>

#### 1. Určení bezpečnostní správy organizace

- -definice týmu specialistů
- -jsou zodpovědní za řízení bezpečnosti organizace
- -vedoucí pracovník týmu určená osoba (MO-bezpečnostní manažer OC)

#### 2. Stanovení rozsahu analýzy

- -ohraničení rozsahu analýzy v závislosti na důvěrnost, dostupnost a celistvost -musíme si stanovit, jakých cílů chceme v bezp. dosáhnout
- -znaky nastavené úrovně bezpečnosti: nezávislost, řízení, ocenitelnost

#### 3. Identifikace aktiv

- a. lidské zdroje (osoby podílející se na bezpečnosti organizace)
- **b. procesy** (periodicky prováděné děje)
- **c. informace** (dokumenty)
- d. majetek (hmotné a nehmotné statky)
  - -aktivum = všechno, co má pro subjekt **hodnotu** (hmotná/nehmotná)
  - -provádíme výčet aktiv+jejich ocenění (nízká, střední, vysoká, kritická)

#### 4. Identifikace hrozeb

- -hrozba = síla, událost, aktivita nebo osoba, která může způsobit škodu
- -zjišťujeme, které jsou reálné a mohou narušit OUI + jejich pravděpodobnost
- -dělíme na: náhodné/úmyslné vnitřní/vnější
- -techniky analýzy hrozeb: strom hrozeb, graf elementárních hrozeb (vrchol grafu hrozba, pod ní 3 vrstvy)

#### 5. Identifikace a ocenění zranitelnosti

-zranitelnost = **nedostatek** analyzovaného aktiva, **stav** kdy se hrozba naplní -působením zranitelnosti a hrozby zároveň dochází k **incidentu** 

#### 6. Návrh protiopatření

- a. procedurální (postupy, styl řízení)
- **b. technické** (technické prostředky)
  - -protiopatření = postup, proces, procedura, technický prostředek, nebo cokoliv, co je navrženo pro **zmírnění působení** hrozby a snížení zranitelnosti

# Pojednejte o bezpečnostní a provozní dokumentaci KIS (náplň a účel zpracování)

- -IS rozumíme 1 nebo více počítačů, jejich programové vybavení, periferie, správa tohoto IS a procesy nebo prostředeky umožňujcí práci s UI
- -KS nakládající s UI se rozumí koncové komunikační zařízení přenosové prostředí kryptografické prostředky a dále obsluha, provozní podmínky a postupy
- -IS i KS musí k používání a nakládání s UI schválit NÚKIB
- -globální bezpečnostní dokumentace (**upravuje podmínky** pro nakládání s informacemi v systémech): zákon č. **412/2005** Sb., č. **184/2014** Sb. o KB, č. **110/2019** Sb. o ochraně osobních údajů, vyhlášky NBÚ/NÚKIB/ÚOOÚ, (v resortu ještě rozkazy MO)

#### Projektová bezpečnostní dokumentace IS

- -obsahuje: bezpečnostní politiku, návrh bezpečnosti IS, dokumentaci k testům bezpečnosti, vyhodnocení analýzy rizik
- -je tvořena souborem norem, pravidel a postupů, kterými se zajišťuje CIA UI
- -zpracovává se zejména ve fázích plánování, vývoje, pořízení a implementace IS

#### Provozní bezpečnostní dokumentace IS

- -pro utajované IS se zpracovává provozní bezpečnostní dokumentace v plném rozsahu
- -pro **neutajované IS** se vyžaduje zpracování provozní dokumentace, která zahrnuje **základní opatření** pro zajištění bezpečnosti

#### -obsahuje:

- -bezpečnostní směrnice IS, které předepisují činnost bezpečnostních správců IS v jednotlivých rolích zavedených v IS pro zajištění bezpečnostní správy IS
- -bezpečnostní směrnice IS, které předepisují činnost správců IS v jednotlivých rolích zavedených v IS pro správu informačního systému
- -bezpečnostní směrnice IS, které předepisují činnost uživatelů IS

#### Projekt bezpečnosti KS

-obsahuje: bezpečnostní politiku KS, organizační a provozní postupy, provozní směrnice pro bezpečnostní *správu* KS, provozní směrnice *uživatele* KS

#### KOZAK

# Role kryptografie v ochraně informací

- -Kryptografie se používá k ochraně informací tím, že ji šifruje a umožňuje tak tak její bezpečný přenos nebo uložení
- -Potřeba ochrany informací **vznikla kvůli:** schopnosti a potřebě ukládat informace, vytváření velkých státních celků, rozvojem společnosti, komunikace na stále větší vzdálenosti
- -Steganografie je předchůdce kryptografie, zabývá se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zpráv
- -Hash funkce = ověření digitálních podpisů a datové integrity (porovnávání otisků)

# Proudové šifry

- -symetrická šifra; datový tok je kombinován tokem pseudonáhodné posloupnosti
- -používá se funkce XOR
- -výsledkem je zašifrovaný datový proud
- -dochází k neustále se měnící transformaci (u blokové šifry transformace konstantní)
- -proudové šifry typicky rychlejší než blokové, ale náchylnější ke kryptoanalytickým útokům
- -typicky chybné použití => počáteční stav nesmí být použit dvakrát
- -pracují s **bitovými** (bajtovými) **proudy** => šifra při každém šifrování transformuje jeden stejný bit otevřeného textu do různých bitů šifrovaného textu
- -využivá se klíč **pevné délky** (nejčastěji 128 bitů) vyráběný pseudonáhodným generováním bitů
- -používají se v systémech přenosu proudů informací (začátek a konec přenosu kdykoli)
- -vhodné pro šifrování **nepřetržitých proudů dat** (hlas, video)
- -čím více se výstup generátoru klíčů blíží k náhodnému generátoru, tím delší prolomení
- -chyba počátečního stavu = při zapnutí vytváří generátor jeden a týž bitový proud

#### Skramblování (změna bitů pomocí XOR)

- -nejjednodušší realizace, procházejícímu datovému proudu se paralelně generuje klíčový proud
- -problémem je **synchronizace** přenášejícího a přijímajícího zařízení (při vynechání nebo špatném vložení jednoho bitu synchronizace se veškerá informace ztrácí)
- -řešení **přidáním předem známe syn. značky** nebo **pomocí vysoce přesných generátorů** -po určité době se začne bitová kombinace **opakovat** (N bitů, 2N kombinací, max 2n-1 cyklů)
- -nestabilita vůči falzifikace

#### Synchronní proudové šifry

- -proud klíčů se generuje nezávisle na proudu zprávy
- -při šifrování generátor proudu klíčů vydává neustále bity proudu klíčů
- -při dešifrování druhý generátor vydává identické proudy, oba generátory **musí být synchronizovány** (po chybě při přenosu bude každý symbol nesprávně rozšifrován)
- -příjemce i odesílatel musí pracovat synchronně, při ztrátě se hledá hodnota posunu
- -generátor proudu klíčů musí mít **mnohem delší periodu** než velikost otevřeného textu
- -pro zlepšení synchronizace se vkládají **synchronizační značky** (ne cyklicky)
- -vsuvka nebo odstranění symbolu v šifrovaném textu způsobí porušení synchronizace

#### Samosynchronizující proudové šifry

- -každý bit proudu klíčů je funkcí n počtu předcházejících bitů šifrovaného textu
- -dešifrující generátor proudu klíčů se automaticky synchronizuje s šifrovacím generátorem pomocí přijetí **n bitů** šifrovaného textu
- -slabou stránkou je šíření chyby (každý nesprávný bit n nesprávných bitů proudu klíčů)
- -většina proudových šifer založena na lineárních posuvných registrech se zpětnou vazbou / posuvných registrech se zpětnou při přenosu
- -počet bitů definován délkou posuvného registru
- -nový krajní levý byt funkcí všech ostatních bitů registru
- -lineární = zpětná vazba XOR některých bitů registru (bity odváděcí posloupnosti)
- -při přenosu = bity odvádějící posloupnosti sčítány jeden s druhým a s obsahem registru

# Blokové šifry

- -symetrická šifra pracující s bloky pevně stanovené délky (např. 128 bitů)
- -pokud je dat více, rozdělí se výplň na více bloků, přičemž zbylé místo v posledním je vyplněno
- -při (de)šifrování je každý blok **transformován** pomocí šifrovacího algoritmu utajeným klíčem
- -hlavní slabinou je opakované použití stejného klíče na všechny bloky
- -přípustné operace = součet, XOR, vynásobení podle modulu, bitové posuny
- -pro odstranění této nevýhody se používají **provozní režimy**
- -použije se další proměnný parametr na vstupu (**inicializační vektor**) => zašifrovaná data vypadají jako náhodná sekvence
- -rázem se bloková šifra chová jako proudová
- -první bloková šifra -> DES (Data Encryption Standard), nástupce AES (Advanced E. S.)

#### Typy algoritmů:

- -substituční = samotné bloky informací se mění podle zákonů algoritmu, většina algoritmů -přestavující = bloky informací (bajty, bity) se samy od sebe nemění, mění se pořadí/poloha ve srovnání s původní zprávou
- -kryptografické transformace nezvětšují objem informace, pokud ano, je neoptimální algorit.
- -zmenšení objemu je možné pouze kompresními mechanismy
- -dříve se měnily symboly, dnes bity; dobré algoritmy stále kombinují substituci a transpozici

#### Substituční šifry

- -každý symbol v otevřeném textu se v šifrovaném nahrazuje jiným symbolem -příjemce invertuje substituci
- -jednoduchá sub. šifra (monoabecední šifra) = jeden symbol nahrazuje jeden symbol
- -homofonická sub. šifra = jeden symbol nahrazuje několik symbolů
- -polygramová sub. šifra = bloky symbolů nahrazují taktéž bloky symbolů
- -polyabecední sub. šifra = více monoabecedních šifer spolu, každý znak podle jedné šifry
  - používají se množstevní jednopísmenné klíče (1. symbol 1. šifra, 2. symbol 2. šifra, ...)
  - po použití všech klíčů se cyklicky opakují = perioda šifry

#### Přestavující šifry

-např. **jednoduchá sloupcová přestavující šifra** (otevřený text napsaný horizontálně o fixované šířce a šifrovaný text se odečítá vertikálně)

#### Výhody:

- -možnost opakovaného použití jednoho klíče
- -libovolná velikost zpracovávaného textu
- -možnost modifikace klíče bez úpravy algoritmu

#### Nevýhody:

- -koeficient množení chyby je roven délce bloku
- -jedna chyba v šifrovaném textu vyvolá zkreslení asi poloviny otevřeného textu
- -blokovost šifrování = dva stejné otevřené bloky dají dva stejné bloky šifrovaného textu
- -výrazně **nižší** rychlost oproti proudovým šifrám

# Základní matematické postupy v kryptografii

- 1. Funkce (surjekce, injekce, bijekce, inverze)
- 2. Operace nad množinou
  - a. permutace -> počet možností přeskupení množiny
- 3. **Teorie čísel** (dělitelé, NSD, NSN, provočísla, modulo = zbytek po dělení)
- 4. Konečná tělesa kryptografie na bázi eliptických křivek
- **5. Euklidův algoritmus** -> nalezení společného dělitele pomocí zbytku po celočíselném dělení + inverzního prvku
- 6. Složitost horní odhad složitosti
  - a. časová = funkce, která každé množině dat přiřazuje počet oprací
  - b. paměťová = závislost paměťových nároků algoritmu vzhledem k datům
- 7. Eliptické křivky
  - -eliptická křivka poskytuje jedinečný způsob jak vytvořit dva klíče **veřejný a soukromý** které jsou matematicky propojené, ale neinvertovatelné
  - -dále -> faktorizace celého čísla, testování prvočíselnosti
  - -kvůli matematické obtížnosti je většina útoků na eliptické křivky velmi obtížná

# Určování prvočísel

- -prvočísla využíváme na použití dvojice klíčů veřejný-privátní
- -nejjednodušší generování velkého prvočísla = vygenerovat kladné liché a otestovat

#### 1. Algoritmus Trial division

- -využívá zkušební dělení
- -neomylný, efektivní pro malé hodnoty
- -dělení čísla n všemi m kde 1 < m < n; pokud vyjde něco beze zbytku, n není prvočíslo -vylepšení = dělí se pouze  $m < \sqrt{n}$ , vynechání sudých čísel, dělí se pouze prvočísly

#### 2. Wheel Factorization

- -není dokonale spolehlivý, není třeba znát všechna prvočísla až do √n
- -nejdříve se dělí nekolika **prvními** k **prvočísly**, pak čísly nesoudělnými s k prvočísly do  $\sqrt{n}$

#### 3. Pravděpodobnostní testy

- -jsou efektivnější
- -vygenerování lichého kandidáta, otestování zda je prvočíslo, pokud ano tak znovu
  - a. <u>Fermatův test</u> vychází z malé Fermatovy věty a schopnosti efektivního modulárního umocňování
  - b. Miller-Rabinův test- vytváří se tzv. kvadratický zbytek

#### 4. Testy dokazující prvočíselnost

a. Lucas-Lehmerův test - pro speciální Mersennova čísla

# Metody kryptoanalýzy

Kryptoanalýza = věda, která se zabývá prolomením šifer

#### Monoalfabetická substituční šifra

-u monoalfabetických substitučních šifer je založena na **porovnávání četnosti** výskytu znaků v textu a obecné platné četnosti znaků (v českém jazyce nejvíce písmeno o)

#### Postup frekvenční analýzy:

- -určíme četnost znaků v zašifrovaném textu
- -předpokládáme, že **nejvyšší** četnost v šifrovaném textu je nejvyšší četnost českého znaku
- -soustředíme se i na **stavbu výrazů** (za většinou následuje li => máme další dva znaky)
- -vybereme slova co obsahují co nejvíce již známých písmen
- -zjistíme slovo které by "mohlo" vzniknout a doplníme podle něj neznámá písmena
- -postup **opakujeme**, doplňujeme známá písmena a odhalujeme neznámá tak dlouho dokud nemáme celý text
- -čím je text delší, tím více odpovídá četnosti znaků
- -problém je, že některé hypotézy slov mohou být špatné => je potřeba ověřovat dalšími slovy

# Historický vývoj postupů utajování

#### Období klasické kryptografie

- -vyvíjejí se postupy, není založena na specializovaných zařízeních
- -počátky už za Řecko Perských válek

Lingvistická steganografie = předem domluvené znaky, slova textu Technická steganografie = technologické postupy, fyzické ukrytí zprávy

-např. psaní na bílek, tetování na hlavu otroka

**Utajování zpráv** = převod do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí -vzniká tak obor **kryptografie** 

- -Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu
- -Caesarova šifra = monoalfabetická substituční šifra, nahrazuje symbol 3. následujícím symbolem v abecedě
- -Albertiho šifra = polyalfabetická substituční šifra se dvěma abecedami
- -Viginèrova šifra = symetrická polyalfabetická substituční šifra, využívá viginèrův čtverec
- -**Vernamova šifra** = v principu nerozluštitelná, posun každého znaku o náhodně zvolený počet míst v abecedě

Kombinované šifry - nevýhody šifer je možné částečně odstranit kombinací různých šifer

#### Moderní kryptografie

- -1. polovina 20. století vývoj sofistikovaných zařízení pro utajování
- -nárůst objemu informací, efektivnější přenosy informací, pro utajování se využívá specializovaný HW i SW
- -šifrování strojem přineslo zcela nové možností velký počet operací v krátkém čase, stroje narozdíl od humanoidní obsluhy nemluví

**Enigma** - název zařízení i algoritmu, správné použití odolává i dnes, využívala rotory

- -Meziválečný rozvoj bankovnictví, propojení ekonomik Evropy a USA
- -Přenos citlivých informací telegrafem, mezikontinentální spojení podmořskými kabely

**Digitální steganografie** = změnila podobu s rozmachem informačních technologii

- -např. schování zprávy do šumu v souborech se zvukem, obrázky, videi
- -v obrázcích manipulace s nejméně významným bitem v každé osmici RGB

**Orwellian printers** = žluté tečky viditelné pod modrým světlem

Steganografie v IP datagramu = využití flag fieldu (3 bity v záhlaví)

Kvantová kryptografie = dvě přenosové cesty (klasická + skrytá kvantová pro klíč)


# Pracovní režimy blokových šifer

**Pracovní režim** (operační mód blokové šifry)

- -způsob, kterým je bloková šifra používána (především pro umožnění bezpečného šifrování textů delších než blok šifry)
- -umožňuje bezpečné opakované užití stejného klíčů
- -většina režimů používá kromě klíče **inicializační vektor =>** jedinečný náhodný soubor bajtů o délce blokové šifry, předcházíme stejnému šifrovému textu použitím stejného klíče


#### ECB - režim kódové knihy

- -základní režim
- -šifra se **přímo** aplikuje nezávisle na jednotlivé bloky
- -při daném klíči blok šifrového textu odpovídá bloku otevřeného textu
- -při používání na šifrování protokolu s pevně danou délkou, lze po jisté době rozlišovat obsah
- -přenesení bloku s šifrou nemá vliv na dešifrovatelnost jiných bloků
- -jednoduchý, ale v moderní kryptografii se nepoužívá




#### CBC - řetězení šifrových bloků

- -každý **následující** blok je **xorován zašifrovaným předchozím** blokem (první blok xorován inicializačním vektorem)
- -nevýhodou je, že šifrový blok závisí na všech předcházejících (poškozením šifrového bloku nelze dešifrovat blok přímo následující), i tak se ale široce **používá**
- -šifrování nelze paralelizovat, dešifrování ano



#### CFB - šifrová zpětná vazba


- -velmi podobný CBC, prohazuje pořadí operací
- -zašifruje se předchozí šifrový blok a s výsledkem xoruje otevřeny blok
- -šifrování paralelizovat nelze, dešifrování ano
- -poškození šifrového bloku znemožní dešifrování bloku **samého a následujícího**, další nepoškozeny



Šifrování v režimu šifrové zpětné vazby (CFB)


#### OFB - výstupní zpětná vazba

- -převádí blokovou šifru na šifru proudovou
- -šifrování probíhá pouhým xorováním otevřeného bloku klíčem předchozího bloku zašifrovaným blokovou šifrou
- -první blok klíče získán zašifrováním inicial. vektoru



#### CTR - čítačový režim

- -převádí blokovou šifru na proudovou
- -klíč, se kterým se **blok otevřeného textu xoruje** se získává **zašifrovaním čítače**, který se každou iterací zvětšuje o pevně danou hodnotu (obsah čítače nastaven inicial. vektorem)



#### **HALOUZKA**

Pojednejte o legislativě (z. 412/2005, vyh. 528/2005) z oblasti fyzické bezpečnosti (znát základní pojmy). Rozdíl mezi PFB pro objekt kategorie V a D.

#### Utajovaná informace (UI)

-informace v jakékoliv **podobě** na jakémkoliv **nosiči označena** v souladu se zákonem 412/2005 Sb. jejíž vyzrazení nebo zneužití může **způsobit újmu** zájmům ČR nebo může být pro tento zájem **nevýhodné** a je uvedena **v seznamu** utajovaných informací

-zpracovává/ukládá se v zabezpečpečné oblasti příslušné kategorie nebo vyšší (případně v trezoru, uzamykatelné skříni za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem)

#### Zabezpečení ochrany utajovaných informací

-určují se objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti

**Objekt** = budova nebo ohraničený prostor kde se nachází zabezpeč. nebo jednací oblast **Hranice objektu** = plášť budovy, fyzická bariéra nebo jinak viditelně vymezená hranice **Hranice ZO nebo JO** = stavebně nebo jinak viditelně ohraničený prostor

#### Zabezpečená oblast (ZO)

- -ohraničený prostor v objektu, kde dochází k ukládání Ul
- -kategorie = PT, T, D, V
- -třídy podle možnosti přístupu k UI:
  - -třída I. = vstupem do oblasti dochází k se seznámení se s Ul
  - -třída II = vstupem do oblasti nedochází k se seznámení se s UI
  - -v odůvodněných případech s písemným souhlasem lze změnit třídu I na třídu II

-kontrolní opatření na vstupu a výstupu = ostraha, režimové opatření, technické prostředky

Jednací oblast (JO) = ohraničený prostor v objektu určený k projednávání T a PT informací

Ostraha = zajišťuje se nepřetržitě v objektu se ZO

**Hrozba** = možnost vyzrazení nebo zneužití UI při narušení fyzické bezpečnosti

Riziko = pravděpodobnost, že se určitá hrozba uskuteční

Mimořádná situace = stav, kdy bezprostředné hrozí, že dojde k vyzrazení/zneužití UI

**Režimové opatření** = stanovuje **oprávnění** osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu, ZO a JO

**Technické prostředky** = bezpečností prvek jeho použitím se zabraňuje, ztěžuje, omezuje nebo zaznamenává narušení ZO nebo JO nebo ničí UI

Uschovný objekt = trezor nebo jiná uzamykatelná schránka stanovená v příloze č.1

**Technické zařízení** = vojenský materiál (elektronický, chemický, fotochemický, optický, mechanický - výstroj a technika) který obsahuje utajovanou informaci

#### Rozdíl mezi PFB na úrovni V a D

- -V obsahuje:
  - -určení objektu a zabezpečených oblastí včetně hranic a určení kategorií a tříd ZO -způsob použití opatření fyzické bezpečnosti
- -D (+ T, PT) obsahuje:
  - **-vše co obsahuje V** + vyhodnocení rizik, provozní řád objektu, plán zabezpečení objektu a ZO v krizových situacích

Pojednejte o mechanických zábranných systémech – obecně význam MZS, průlomová odolnost, bezpečnostní třídy, cylindrické vložky, bezpečnostní dveře a bezpečnostní mříže. Jaký je význam MZS při zabezpečení objektů.

#### Význam MZS

- -základ každého zabezpečení
- -bezpečnostní dveře, vrata a stavební kování, mechanické závory, trezory a trezorové skříně, zavazadla na přepravu cenin, okna

#### Průlomová odolnost

- -hranice definovaná určitým odporem proti destrukčnímu narušení pachatelem
- -odolnost je dána počtem **odporových jednotek** (RU) určenými na zakladě typových fyzických zkoušek za použití optimální kategorie nástrojů
- -Koeficient rizikovosti R = T<sub>vloupaní</sub>: ti R > 1
  - -R = koeficient rizikovosti
  - -T = doba průlomové odolnosti
  - -ti = doba příjezdu policie
- -Aby měla ochrana účel musí být hodnota koeficientu větší než 1
- -Minimální čas potřebný k překonání je u bezpečnostní třídy určen normou EN 1627

#### Bezpečností třídy dle EN 1627

- 1) základní ochrana
- 2) zvýšená ochrana
- 3) vysoká ochrana
- 4) velmi vysoká ochrana
- 5) nadstandardně vysoká ochrana
- 6) speciální nadstandardní ochrana

#### Cylindrické vložky

- -hlavní součástí běžných dveřních a visacích zámků
- -válec s otvorem pro klíč, stavítky a blokovacími kolíky různé výšky a uzamykacím nosem
- -zuby klíče posouvají stavítka a blokovací kolíky do optimální polohy, v níž se může **válec cylindrické vložky** volně otáčet
- -hrot klíče pak vysune kovovou spojku, kterou se vložka propojí se zubem, ten se zapře do pně závory a může jí pohybovat
- -zub dlouhý -> vložku brzdí stavítko
- -zub **krátký** -> vložku brzdí **blokovací kolík**
- -mezistavítko vložené mezi stavítko a blokovací kolík -> vložka lze otočit ve 2 různých polohách stavítka -> možnost vytvořit i generální klíč, který může otevřít více různých zámků

#### Bezpečnostní dveře

- -souhrn spec. stavebních, technických a bezpeč. prvků a uprav dveřního prostoru
- -základ tvoří **rám** z tvrdého dřeva, ve kterém je uložen **x-bodový bezpečnostní zámek** s vnitřním rozvorovým systémem
- -dveře mohou obsahovat výplň s požární odolností a ocelovou mříží proti průniku
- -využívají **bezpečnostních závěsů** se zesíleným hřebenem proti vysazení
- -součástí mohou být aktivní čepy pro zvýšení bezpečnosti

#### Části dveří:

#### Zárubeň:

- -rámová konstrukce sloužící k zavěšení dveřního křídla
- -překonání pomocí jejich roztažení

#### **Závěsy**

- -jsou součástí jak zárubně, tak dveřního křídla
- -slouží k otáčení dveří
- -zárubně musí být řádně ukotveny, aby je nešlo vypáčit

#### Dveřní křídlo

-musí být, tuhé a nesmí se působením vnější síly v žádném místě pohnout -> znemožnění nasazení páčidla

#### Dveřní zámek

-zabezpečovací zařízení ovládané klíčem a pojištěné závorníkem, jedním a více stavítky nebo zábranami

#### <u>Cíl konstrukce bezpečnostních dveří:</u>

- -zesílení pevnosti dveřního křídla proti proražení, proříznutí a jiným způsobům páčení
- -rozšíření počtu uzamykacích míst po celém obvodu
- -vybavení uzamykatelnými systémy odolnými proti všem způsobům překonávání
- -vyztužit/zesílit zárubně

#### Bezpečnostní mříže

-Používají se k **zabezpečení prosklených otvorových výplní** proti násilnému vniknutí do chráněného objektu.

#### Dělení:

#### Dle konstrukce:

- -Pevně kotvené
- -Odnímatelné
- -Otevírací
  - Otočné
  - Sklopné
  - Posuvné
    - -Pevné
    - -Nůžkové
- -Rolovací
  - S průhledným výpletem
  - S neprůhledným výpletem

#### Dle umístění:

- -Vnější
  - •Ploché
  - Předsazené
- -Vnitřní
- -Meziokenní

#### Podle materiálu:

- -Ocelové
- -Duralové

#### Podle ovládání:

- -Ruční
- -Elektrické

#### Konstrukce mříží

- -tuhá, stabilní
- -ve své ploše se nesmí dát prohnout a pruty dát roztáhnout
- -spoje prutu a příčníku jsou svařeny v celek
- -u posuvných nůžkových mříží spojují pruty a nůžky nerozebíratelné čepy
- -doporučená velikost oka 15x15cm, min průřez tyče 1cm²

#### Ukotvení pevných mříží

- -ovlivňuje jejich stabilitu
- -technicky nejjednodušší

#### Způsoby ukotvení mříží

- -přímé = kotvící tyče jsou rovné a zapuštěné rovnoběžně se stěnou
- -kolmé = kotvící tyče jsou na konci ohnuty do pravého úhlu a zasazeny do čela zdi

#### Závěsy a uzamykací systém mříží

- -Nedílná součást mříží
- -Závěsy musí být masivní a zajištěné proti uražení, odřezání, vysazení
- -Pokud použiju visací zámek -> musí být odolný proti uražení, přeštípnutí či přeřezání a musí mít vytvrzené třmeny (průměr 12 mm)

# Pojednejte o systémech EKV.

#### Přístupový systém (ACS)

**=soubor opatření** (režimová, fyzická, technická) k zajištění řízení a evidence přístupu do zabezpečeného objektu nebo prostor na základě jednoznačně přidělených práv

#### -základní funkce:

-identifikace -stavová hlášení

-zpracování dat -komunikace (ostatní systémy)

-ovládání přístupového místa -styk s uživatelem (opticky, akusticky)

-programovatelnost -napájení -samoochrana

#### -přístupový bod = uspořádání všech prvků, které umožní kontrolovaný přístup

-místa přístupu (dveře, turnikety)

-rozhraní místa přístupu (řídící jednotka - ovládání otevření)

-snímače místa přístupu (čtečka, klávesnice, biometrie)

-APAS (ovládací prvky a senzory)

#### -struktura přístupového systému

-jeden nebo více přístupových bodů

-hlavní řídící jednotka

-napájení

-komunikační síť

-řídící a obslužné pracoviště

#### -rozdělení identifikačních prvků (3 způsoby = něco co známe, něco co máme, námi)

-manuální =pasivní a vyžadují vstup (vypínače, kódové zámky)

-čipové = identifikátor v integrovaném obvodu (kontaktní, bezkontaktní, kombinované)

-magnetické (karty s magnetickým proužkem)

-optické (laserové nebo CCD čtečky)

-radiofrekvenční (bluetooth identifikace)

-biometrické (papilární linie, oční duhovka, 3D model obličeje, DNA)

#### Biometrie

-vychází z předpokladu, že některé charakteristiky člověka jsou jedinečné a neměnné

#### Nejpoužívanější:

- -otisk prstů
  - -optické
  - -kapacitní
  - -ultrazvukové
  - -teplotní
- -otisk sítnice
- -oční duhovka
- -obličej

# Popis základních principů detektorů EZS. Detektory typu NO a NC. Ústředny EZS.

#### Základní principy detektorů EZS

#### =vyhlášení poplachu v případě napadení prostoru, který EZS střeží

-komplex vnitřních a vnějších **technických prostředků** (ústředna, zdroj elektrické energie, poplachové smyčky, zařízení k aktivaci a deaktivaci systému, detektory, signalizační zařízení)

#### Detektory EZS - PIR (pasivní infračervené)

- -detektor reagující na pohyb v chráněném prostoru, základem je pyroelektrický senzor
- -principem metody pasivního snímání je detekce **přítomnosti infračerveného záření**, které narušitel vyřazuje
- -senzor je uzpůsoben tak, aby pouze registroval tepelné záření charakteristické pro člověka **okolo 36°C (9,4 μm)**
- -celý střežený prostor je rozdělen pomocí segmentace na **aktivní a neaktivní zóny** (pomocí Fresnelovy čočky)

#### **Detektory EZS - Mikrovlnné**

- -mikrovlnné záření se snadno pohltí okolními objekty nebo se od nich odráží
- -mikrovlnné záření je charakterizováno:
  - -frekvencemi **f = 0,3 300 [GHz]**
  - -vlnovými délkami λ = 0,001 1 [m]

#### Metoda Fresnelovy zóny

-fyzikálním principem činnosti je **změna energie** přijímací antény mezi vysílací a přijímací parabolickou anténou

#### Metoda Dopplerova jevu

- -vysílací anténa emituje mikrovlnný signál, který je přijímán anténou přijímací
- -podstatou detekce pohybu je **narušení** Fresnelovy zóny

#### **Detektory EZS - Kombinované**

- Kombinovaný pohybový detektor s detektorem tříštění skla
  - oba detektory mohou vyhodnocovat poplachové události společně, nebo nezávisle na sobě
- Kombinovaný pohybový detektor PIR s mikrovlnným detektorem
  - k vyhlášení poplachu dojde pouze v případě, že obě detekční části vyhlásí poplachový signál současně
  - o zvyšuje se spolehlivost detekce a snižuje se náchylnost k planým poplachům

#### Detektory EZS - Kontakty otevření

- kontaktní detektor, který slouží k plášťové ochraně objektů na hlídání otevření dveří, oken atd.
- funkce magnetického kontaktu je založena na principu jazýčkového relé spínaného magnetickým polem permanentního magnetu
- nejjednodušší provedení magnetického detektoru je založeno na tzv. Reedově senzoru

 ten je tvořen dvěma vzájemně se překrývajícími jazýčkovými kontakty, které jsou uloženy a zataveny ve skleněné baňce z olovnatého skla průměru 2 až 4 mm a délky 15 až 40 mm

#### Detektory EZS - Detekory tříštění skla

- rozbití skla ma typický průběh akustického signálu, doprovázené rozbitím nebo tříštěním skla
- fáze rozbit:
  - 1. fáze úder a následný průhyb skleněné tabule
    - doprovazený nízkofreknčním zvukem(100-300Hz) s vysokou akustickou energií
  - 2. fáze praskání, lámání a tříštění skla
    - vzniká akustická vlna s menší energií, ale vysokou frekvencí
    - trvá déle než první fáze
- rozdělení:
  - pasivní detektory
    - detekce tříštění a lámání skla pomocí kontaktního snímače s vodivou fólií
    - tlaková vlna se šíří po povrchu skleněné tabule a je detekována piezoelektr. detektroem
    - akustická vlna je detekována akustickým detektorem
  - aktivní detektory
    - ultrazuvkové
    - infračervené
  - v obou případech jsou vyhodnocovany vibrace chráněné sleněné plochy na zakládě odrazu vlnění vyslaného detektorem k chráněné ploše


#### Detektory EZS - Otřesové detektory

- slouží ke střežení úschovných objektů a zdiva používá seismické detektory
- při použití nářadí se generuje vlnění, které zachytí piezoelektricko-keramickému senzoru umístěném na UO
- mechanická konstrukce umi rozeznat nežadoucí zvuky prostředí od zvuků narušitele
- detektory jsou odolné proti sabotáži
- senzor rozpozná:
  - odvrtávání
  - rozřezávání
  - řezání plamenem
  - mechanické údery


#### Detektory typu NC

-Kontakty v detektoru jsou v klidovém stavu sepnuty a při narušení objektu detektor rozepne kontakt a vznikne poplach (jedná se tedy o rozepínací kontakt)
-rozdělení NC:


# • NC (normally closed)




# • NC jednoduše vyvážená




# · NC dvojitě vyvážená



# NC trojitě vyvážená




NC zdvojení zón (ATZ)




# Detektory typu NO

-jedná se o spínací kontakty, které jsou ve stavu "klid", jestliže jsou kontakty v detektoru rozepnuty. Stav "poplach" nastane v případě, že se některý kontakt v detektoru sepne. -rozdělení NO:


NO (normally opened)



NO jednoduše vyvážená



NO zdvojení zón (ATZ)



#### Ústředny EZS

- rozdělení dle EZS(ČSN EN 50131-1)
  - drátové
  - bezdrátové
  - sběrnicové
  - kombinované
  - systémové prvky

#### Drátové ústředny

- každá poplachová smyčka přip. na samostatný vyhodnoc. obvod ústředny
- smyčka -
  - skupina detektorů propojené společným vedením na vstup ústř.
  - je zakončená odporem umístěným na konec vedení v posledním detektoru

#### Smyčkové ústředny(analogové)

- detektory se připojují sériově nebo paralelně dle naprogram. ústředny a typu detektorů
- princip
  - měření hodnoty odporu každé smyčku a při poklesu o více než 30% vyhlásí ústředna poplach

#### Sběrnicové ústředny

- využívají digit. adresné komunikace pro dat. mezi detektory a ústřednou
- ústředna je s každým detektorem propojena 4 vodiči
  - svorky RED a BLK napájení
  - svorky GRN a YEL komunikace
- každý detektor má komunikační modul
- ústředna periodicky aktivuje adresy jednot. detektorů a zkoumá odezvu
- hlavní ochrana proti sabotáži detektory mají jedinečnou adresu v digit.
   komunikaci(detekce změny adresy)
- adresa slouží k lokalizaci narušení
- vysoká odolnost proti překonání
- používají se pro rozsáhlé objekty až 127 modulů
- délka vedení závisí na úbytku napětí, nesmí klesnout pod 11V
- detektory se paralelně připojují pomocí 2 struktur
  - stromová
  - liniova

#### Kombinované ústředny

- kombinace sběrnicové a analogové
- každá ústředna má určený počet sběrnic

\_

- pomocí linek jsou k ústředně propojený koncentrátory -> slouží jako anlogové podústředky s několika smyčkama
  - komunikace s nimi probíhá po datové sběrnici jako ústředny s přímou adresací
- na sběrnici se také připojuje klávesnice a komunikační moduly(pro PC a tiskárnu)
- koncentrátor obsahuje až 8 adresovatelných smyček(na každou lze připojit 10 detektorů) a 4 programovatelné výstupy
- délka komunikační linky max 1 km

# Pojednejte o funkčním rozdělení systému EPS. Základní rozdělení hlásičů požáru.


EPS = elektrická požární signalizace je systém elektronické ochrany před požárem a slouží v objektech pro zvýšení jejich požární bezpečnosti

#### Zásadní úkoly EPS

- -včasné rozpoznání příznaků
- -ohlášení obsluze
- -upozornění na vzniklé nebezpečí
- -aktivace ostatních požárních zařízení

#### Funkční rozdělení systému EPS

- -Vstupní prvky hlásiče požáru
- -Ústředna EPS s ovládáním
- -Vstupní prvky



#### Ústředna EPS slouží k:

- -Vyhodnocování požární situace ve střežených prostorů
- -Identifikaci místa nebezpečí s akustickou a vizuální indikací poplachu
- -Sledování správné činnosti systému
- -Předání požárně poplachových signáů na indikační zařízení nebo pomoci ZDP (zařízení dálkového přenosu) na další místo trvalé obsluhy

#### Základní rozdělení hlásičů požárů

#### Hlásiče tlačítkové

- -hlášení vzniku požáru osobou, která identifikuje poplach. stav
- -spolehlivé, tlačítko je pod rozbitným sklem
- -zpětná deaktivace signálu požáru odaretováním

#### Hlásiče automatické

-reaguji na změnu fyzikálních parametrů bez lidského činitele

#### Podle detekované oblasti


- -bodové hlásiče (rovné stropy)
- -lineární hlásiče na úseku (vysoké, nepravidelné stropy)

# Pojednejte o významu CCTV při zabezpečení objektů a zabezpečených oblastí. Základní schéma systému CCTV.

### Význam CCTV při zabezpečení objektů/oblastí

- slouží k dohlížení a kontrole i rozsáhlých prostor, identifikaci, rekognoskaci a detekci osob v reálném čase
- detekce podezřelého chování osob(vytřhnictví, opuštění zavazadel...), biometrickou verifikaci, sledování osob, identifikace reg. čísel vozidel, sledování a vyhodnocování dopravních nehod...
- provádí záznam na pásku nebo digitální médium a současné jej zobrazuje na zobrazovací zařízení

### Schéma CCTV



- Kamerový bezpečnostní systém se skládá z:
  - kamer (optický snímač, objektiv, DSP procesor),

 zařízení pro přenos a řízení videosignálu (např. kvadrátor, multiplexory, děliče obrazu, kabeláž, switch, router, web server, bezdrátové vysílače / přijímače, telemetrie),

 záznamového a zobrazovacího zařízení (např. digitální rekordér, projekční / LCD / plazmové monitory, barevné / černobílé obrazovky),

 příslušenství kamer (např. kryt, polohovací hlavice, konzoly, prostředky přepěťové ochrany, IR nebo halogenové reflektory).