Tarefa 13: Avaliando o Impacto da Afinidade de Threads Otimizando a Interação entre Software e Hardware

Werbert Arles de Souza Barradas

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Disciplina de Programação Paralela - DCA3703

03 de outubro de 2025



Agenda

Teoria da Afinidade de Threads

Cláusulas e Variáveis de Controle

O Que é Afinidade de Thread?

Definição

Afinidade de Thread (ou *Thread Affinity*) é o processo de "prender" ou "amarrar" (*binding/pinning*) uma thread de software a um recurso de hardware específico, como um núcleo de CPU.

O Problema: Migração de Threads

Por padrão, o Sistema Operacional pode mover uma thread entre núcleos livremente. Para computação de alto desempenho (HPC), isso é prejudicial por dois motivos principais:

- Perda de Localidade de Cache: Se uma thread muda de núcleo, os dados em sua cache L1/L2 são perdidos, forçando uma busca lenta na memória RAM.
- Ignora a Arquitetura NUMA: Em sistemas com múltiplos processadores (soquetes), mover uma thread para outro soquete a afasta de sua memória local, aumentando a latência de acesso.

Por Que a Afinidade Importa?

A Solução: Controlar o Posicionamento

Ao fixar uma thread em um núcleo específico, garantimos que ela se beneficie da arquitetura de hardware subjacente. Isso resulta em:

- Reutilização de Cache: A thread permanece no mesmo núcleo, permitindo que os mesmos dados sejam acessados rapidamente a partir da cache, o que maximiza a performance.
- Otimização para NUMA: As threads podem ser distribuídas de forma inteligente entre os soquetes, aproveitando ao máximo a largura de banda de memória de todo o sistema e minimizando a latência.

Como Controlar a Afinidade em OpenMP

Existem duas maneiras principais de definir a política de afinidade, com diferentes níveis de flexibilidade.

Método 1: Variáveis de Ambiente (Flexível)

É a forma mais prática para experimentação. A variável é definida no terminal **antes** de executar o programa. **Principal Variável:** OMP_PROC_BIND

Método 2: Diretiva no Código (Rígido)

A política é "gravada" no código-fonte. Exige uma nova compilação para cada mudança de política. **Principal Cláusula:** #PRAGMA OMP PARALLEL proc_bind(...)

EX: master, close, spread

As Políticas de OMP_PROC_BIND

false	spread
O que faz: Desliga a afinidade. Threads	O que faz: Espalha as threads uniformemente
podem migrar pelos nucleos de CPU.	pelos recursos. Hipótese: Provavelmente a
Hipótese: Desempenho potencialmente	melhor política para o NPAD, pois utiliza
inferior devido a perdas de cache.	todos os soquetes e nós de memória NUMA.

close

O que faz: Agrupa as threads em núcleos fisicamente próximos. **Hipótese:** Pode causar contenção em sistemas NUMA, pois concentra o uso da memória em um só soquete.

master

O que faz: "Empilha" todas as threads no mesmo local da thread mestre. Hipótese: Provavelmente o pior desempenho. A contenção por recursos de um só núcleo anulará o paralelismo.

Controle Fino com OMP_PLACES

Definindo os "Lugares" para as Threads

A variável OMP_PLACES permite definir explicitamente quais recursos de hardware são considerados "lugares" onde as threads podem ser alocadas pela política do OMP_PROC_BIND.

- export OMP_PLACES=sockets
 - Cada "lugar" é um soquete de CPU. Com OMP_PROC_BIND=spread, o OpenMP tentará colocar o mesmo número de threads em cada soquete.
- export OMP_PLACES=cores
 - Cada "lugar" é um núcleo físico. Esta é a configuração mais comum para garantir que cada thread tenha seu próprio núcleo.

Plano de Ação para a Tarefa 13

Objetivo

Avaliar como a escalabilidade do código de Navier-Stokes otimizado muda ao utilizar as diversas políticas de afinidade de threads no nó de computação do NPAD.

Metodologia

- Utilizar o código navier_stokes_paralelo_otm2.c como base.
- @ Gerar um conjunto de heatmaps de escalabilidade para cada uma das principais políticas de OMP_PROC_BIND (close, spread, master).
- Omparar os heatmaps resultantes, com foco nos gráficos de Eficiência e Escalabilidade Forte.
- Elaborar uma conclusão justificando qual política foi a melhor (e a pior) para este problema, conectando os resultados com a teoria de arquitetura de computadores (Cache e NUMA).

Análise de Desempenho: Afinidade close




Figura: OMP PROC BIND close

Análise de Desempenho: Afinidade close

Principais Observações

- Eficiência Máxima: A eficiência é mais alta com um número baixo de núcleos (2-8), onde a política close maximiza o uso da cache L3 em um único soquete.
- Limite de Escalabilidade Forte: O gráfico *Strong Scalability* (predominantemente vermelho) evidencia a Lei de Amdahl: o ganho de desempenho diminui drasticamente após 16 núcleos.
- Escalabilidade Fraca: Geralmente baixa (tons de rosa), indicando que o custo de comunicação/sincronização cresce com o número de núcleos.
- Conclusão: A afinidade close é ideal para explorar a localidade de dados com poucas threads. No entanto, o algoritmo em si possui gargalos que impedem a escalabilidade para um número massivo de cores (32-64).

Análise de Desempenho: Afinidade master




Figura: OMP PROC BIND master

Análise de Desempenho: Afinidade master

Principais Observações

- Similaridade com close: Para até 64 núcleos, o desempenho é quase idêntico ao da política close, pois ambas as estratégias confinam as threads a um único soquete, otimizando o uso da cache.
- Gargalo Artificial: A política master impede o uso do segundo soquete. Ao usar 64 threads, o nó fica subutilizado, e a performance é severamente limitada pela capacidade de um único processador (64 núcleos).
- Teto de Desempenho: A escalabilidade forte (gráfico vermelho) estagna completamente após 32 núcleos. Adicionar mais threads não traz benefício, apenas overhead de gerenciamento.
- Conclusão: A afinidade master é inadequada para este problema ao escalar para o nó inteiro. Ela é menos flexível e apresenta um desempenho inferior à política close quando se utilizam todos os núcleos da máquina.

Análise de Desempenho: Afinidade spread




Figura: OMP PROC BIND spread

Análise de Desempenho: Afinidade spread

Principais Observações

- Impacto da Arquitetura: A política spread distribui as threads entre os diferentes complexos de núcleos (CCDs) do processador, maximizando a distância e a latência de comunicação entre elas.
- Pior Eficiência: A quebra da localidade da cache L3 resulta na pior eficiência entre todas as políticas. O desempenho só é razoável nos maiores problemas (i6, i7), onde o cômputo intensivo consegue mascarar a latência.
- Escalabilidade Prejudicada: A escalabilidade forte (gráfico vermelho) é extremamente ruim, confirmando que o custo de comunicação entre threads distantes supera os benefícios da paralelização.
- Conclusão: No contexto de um único soquete, spread é a estratégia menos indicada para esta aplicação. Ela serve como um excelente contraexemplo que valida a importância da afinidade close para códigos com alta dependência de dados compartilhados.

Conclusões Finais

Conclusão Principal: O Trade-off entre Latência e Largura de Banda

A política de afinidade depende do gargalo da aplicação, que muda com a escala do problema e o número de núcleos. A análise revela um *trade-off* claro entre otimizar para baixa latência de comunicação ou para alta largura de banda de memória.

Análise Comparativa das Estratégias

- close (Otimizada para Latência): É a melhor estratégia para escalabilidade forte e problemas de tamanho pequeno a médio. Ao agrupar as threads, maximiza o uso da cache L3 e minimiza o custo de comunicação entre elas.
- spread (Otimizada para Largura de Banda): Mostra uma vantagem em cenários de escalabilidade fraca com muitos núcleos e problemas massivos. Ao espalhar as threads, distribui melhor o acesso à RAM, utilizando toda a largura de banda de memória do processador.
- master (Redundante): Comportou-se como a close neste cenário.