

Prática 01 – Captura de pacotes OpenFlow no Wireshark

1. Inicie o Wireshark e escolha a opção Capture > Interfaces. Então escolha a interface "Loopback (lo)" e clique em "Start" para começar a captura. Caso você não tenha permissão, terá que iniciar o Wireshark como usuário "root".




2. Na barra de filtros do Wireshark, digite o filtro de protocolo OpenFlow "of" e depois "Apply"




3. Agora deixe o Wireshark executando e inicie um terminal (e.g. xterm). Em seguida digite o comando "sudo mn" para iniciar o Mininet em sua topologia padrão (exemplificada na direita):



4. Volte ao Wireshark e observe as mensagens geradas:



Ao clicar em uma mensagem você pode visualizar mais detalhes sobre o protocolo na tela abaixo. Por exemplo, clique na mensagem de "of_features_reply" e veja os campos do protocolo Openflow:



Observe e analise o conteúdo das mensagens trocadas pelo Switch OF e o Controlador, a saber:

- 1. Hello (switch => controlador)
- 2. Hello (controlador => switch)
- 3. OF Features Request (controlador => switch)
- 4. OF Set Config (controlador => switch)
- 5. OF Features Reply (switch => controlador)
- 6. OF Echo Request (switch => controlador)
- 7. OF Echo Reply (controlador => switch)
- 5. Retorne ao console do Mininet e execute um PING do H1 para H2, com o seguinte comando: "h1 ping -c4 h2". Exemplo:

```
mininet> h1 ping -c4 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.276 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.174 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.174/3.990/14.123/5.869 ms
mininet>
```

Para reflexão: por que o primeiro pacote teve um tempo muito superior aos demais? Quais fatores levaram a esse comportamento?

Volte ao Wireshark e verifique os pacotes capturados. Foi possível visualizar todo o fluxo de funcionamento do OpenFlow (e.g. Packet-In, Packet-Out, Flow-Modify)? Foi possível visualizar o tráfego ICMP?

Reinicie a captura do Wireshark porém agora escolha a interface "any" (Capture > Interfaces). Além disso, altere o filtro do Wireshark para o seguinte: of or icmp and not of10.echo_reply.type and not of10.echo request.type

Faça novamente o teste de PING no mininet e observe agora os pacotes no Wireshark.

Prática 02: Criar uma topologia linear (3 switches) e configurar regras OpenFlow manualmente para encaminhamento L2 entre os switches, a fim de que todos os hosts tenham conectividade entre si.

1. Em um terminal (xterm), execute o seguinte comando para criação da topologia:

sudo mn --topo linear,3 --mac --arp --controller none

2. Nesse modo de funcionamento, sem o controlador, precisaremos criar as regras manualmente nos switches para que eles possam encaminhar o tráfego. O primeiro passo é levantar algumas informações para criação das regras OpenFlow, por exemplo: quais as interfaces de cada switch — nome e número OpenFlow. Para isso, vamos executar o comando "sh ovs-ofctl show SWITCH" para visualizar as portas de cada switch. Exemplo:

```
mininet> sh ovs-ofctl show s1

OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid;00000000000000001

n_tables:254, n_buffers:256

capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS QUEUE_STATS ARP_MATCH_IP

actions: OUTPUT SET_VLAN_VID SET_VLAN_PCP STRIP_VLAN SET_DL_SRC SET_DL_DST SET_I

W_SRC SET_NW_DST SET_NW_TOS SET_TP_SRC SET_TP_DST ENQUEUE

1(s1-eth1): addr:c6:d8:d9:b6:6d:51

curreg: 0

state: 0

current: 10GB-FD COPPER

speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max

2(s1-eth2): addr:da:50:fd:fc:f6:30

current: 10GB-FD COPPER

speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max

LOCAL(s1): addr:86:e9:33:ed:2a:45

config: 0

state: 0

speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max


OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x4): frags=normal miss_send_len=0

mininet>
```

Outro comando interessante para essa tarefa é visualizar as ligações entre os equipamentos. Para isso, execute o seguinte comando <u>no console do Minent</u>: **net**

```
mininet> net
h1 h1-etho;s1-eth1
h2 h2-eth0;s2-eth1
h3 h3-eth.0.03 oth.1
s1 lo: s1-eth1;h1-eth0 s1-eth2;s2-eth2
s2 lo: s2-eth1;h2-eth0 s2-eth2;s1-eth2 s2-eth3;s3-eth2
s3 lo: s3-eth1;h3-eth0 s3-eth2;s2-eth3
mininet>
```

Pela saída acima, podemos ver que o "h1" está conectado à porta s1-eth1 do switch "s1" e que o switch "s1" está conectado ao switch "s2" através das portas s1-eth2 e s2-eth2, respectivamente. A topologia criada assemelha-se à apresentada abaixo:



- 3. Agora tente executar o comando de PING entre os hosts, através do comando "pingall" no console do Mininet. Este comando não deve funcionar, mas por quê?
- 4. Criação das regras de encaminhamento OpenFlow através do comando ovs-ofctl. Para isso vejamos a relação entre interfaces e conexões nos switches, conforme ilustração da topologia acima. Por exemplo, para configurar a comunicação entre o h1 e h2, executamos no console do Mininet:

```
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s1
in_port=1,dl_src=00:00:00:00:01,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s1
in_port=2,dl_src=00:00:00:00:02,dl_dst=00:00:00:00:00:01,actions=output:1
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s2
in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:02,dl_dst=00:00:00:00:01,actions=output:2
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s2
in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:01,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:1
```

Agora execute comandos equivalentes para viabilizar a comunicação entre os demais nós.