


Domain'e Katılmak

Bir önceki yazıda domain controller rolünü üstlenecek Active Directory ortamını hazırlamıştık. Şimdi de client bilgisayarımızı bu domain ortamına dahil edelim. Öncesinde client makinenin sunucuya erişimini ping ile kontrol edebiliriz. Herhangi bir domain ortamına dahil olmayan bir client makine, varsayılan olarak workgroup'tadır.

Bunu değiştirmek amacıyla System > About > Related Links kısmından domain or workgroup seçeneğine tıklıyoruz. Sonrasında change kısmından bilgisayarımızın ismini anlaşılır şekilde verdikten sonra, daha önce sirket.local şeklinde kurmuş olduğumuz domaini de belirttikten sonra katılabiliriz.



Burada karşılaşılan hata şudur; client makinasına sonuçta bir isim (sirket.local) verdik ve katıl dedik, IP belirtmedik. Biz isim sorduğumuz için ya NetBIOS'a ya da DNS'e yöneldi. Fakat biz daha öncesinde NetBIOS'u kapatmıştık. Sorabileceği bir tek yer şu an DNS var. Deneyelim o zaman;

```
C:\Windows\System32>nslookup sirket.local
Server: UnKnown
Address: fec0:0:0:ffff::1

*** UnKnown can't find sirket.local: No response from server

C:\Windows\System32>
```

Normal olarak client makinası DHCP'nin atamış olduğu ya da bizim belirtmiş olduğumuz DNS'e sorduğunda istediği cevabı alamıyor.

Client'ın domain'e katılmak için öğrenmek istediği bilgi SOA kaydıdır. DNS'in A kaydını söylemesi yetmez. Kısacası client'ın aradığı domain'in SOA kaydı, sorduğu DNS'te yoksa katılamaz. Bu yüzden artık client'ın DHCP'ye gitmemesi gerekir. DNS Server olarak, bağlanacağı server'ı kullanılmalıdır. Sonuç olarak kendimiz DNS adresini, server'ın IP adresi olarak değiştirelim.

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

Bu şekilde değiştirdiğimizde istediği sonucu elde edebilir;

```
C:\Windows\System32>nslookup sirket.local
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.100

Name:   sirket.local
Address: 192.168.0.100

C:\Windows\System32>
```

Çünkü server DNS kayıtlarında SOA kaydı mevcut.

DNS Manager

File Action View Help

DNS

- SERVER1
 - Forward Lookup Zones
 - _msdcs.sirket.local
 - sirket.local
 - Reverse Lookup Zones
 - Trust Points
 - Conditional Forwarders

Name	Type	Data	Timestamp
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[21], server1.sirket.local, ho...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	server1.sirket.local.	static
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.0.100	28.09.2026 19:00:00
server1	Host (A)	192.168.0.100	static

Artık domain'e katılabiliriz ve bu esnada credential ekranı karşımıza çıkar.

Computer Name/Domain Changes

You can change the name and the membership of this computer. Changes might affect access to network resources.

Computer name: client01

Full computer name: client01

More...

Member of

☒ Domain: sirket.local

☐ Workgroup: WORKGROUP

OK Cancel

Windows Security

Computer Name/Domain Changes


Enter the name and password of an account with permission to join the domain.

User name: User name

Password: Password

OK Cancel

Yeniden başlattıktan sonra giriş yapabiliriz.



Lokal admin olarak giriş yaptığımız için hala tüm yetkilere sahibiz, lokal adminin üstü domain admindir. Az önce domain'e katılırken bilgilerini girdiğimiz domain admindir. Domain admin, bu bilgisayarda da oturum açabilir, çünkü genel admin o.

```
Device name      client01
Full device name  client01.sirket.local
```

Bir sonraki yazıda client, lokal admin, domain admin, group gibi kavramların yetkilerine detaylı değinilecektir.