
DNS Zone Backup and Restore


DNS bölgelerinin (zone) yedeğini almak ve gerektiğinde geri yüklemek, Active Directory ortamlarında sık karşılaşılan bir yönetim işlemidir. Bu işlem hem bölgenin içeriğini dışa aktarmayı hem de eski ayarlarını doğru şekilde yeniden uygulamayı kapsar.

Active Directory ortamında yedeklenmesi gereken iki bölge vardır. Birincisi, şirketin kendi alan adına ait olan bölgedir (örneğin sirket.local). İkincisi, **_msdcs** bölgesidir. MSDCS, "Microsoft Domain Controller Services" anlamına gelir ve domain denetleyicilerinin bilgilerini, global katalog kayıtlarını içerir. Eskiden bu kayıtlar ana bölgenin içinde dururdu (sirket.local'in altında). Artık ayrı bir bölge olarak tutuluyor, ancak işlevi aynıdır.


Yedek almadan önce bölgelerin mevcut durumuna bakıp not almak önemlidir: bölge türü (örneğin Primary), Active Directory entegreli olup olmadığı ve dinamik güncellemenin açık olup olmadığı. Geri yükleme sırasında bu ayarlar yeniden yapılandırılacağı için bu bilgilere ihtiyaç duyulur.



Yedekleme işlemi PowerShell veya komut satırında **dnscmd** aracıyla, **/zoneexport** komutu kullanılarak yapılır. Komut, önce bölge adını, ardından dışa aktarılacak dosyanın adını ister. Dosyaya istenen uzantı verilebilir. Ayırt etmeyi kolaylaştırmak için ".bck" gibi bir uzantı tercih edilebilir. Bu şekilde komutu verirsek direkt C:\Windows\System32\dns içine düşecektir.




Dosya yolu belirtilmezse yedek, DNS'in varsayılan çalışma klasörüne (C:\Windows\System32\dns) yazılır. Bu klasörün altında zaten bir backup alt klasörü bulunur ve yedekleri oraya yönlendirmek düzen açısından daha iyidir. Aksi halde klasör, bölge sayısı arttıkça dağınık hale gelir. Bu iş için dosya adının başına backup\ yazmak yeterlidir.




```
C:\Users\Administrator>dnscmd /zoneexport sirket.local backup\sirket.local.bck

DNS Server . exported zone
  sirket.local to file C:\Windows\system32\dns\backup\sirket.local.bck
Command completed successfully.


C:\Users\Administrator>
```




İşlem tamamlandığında dosya ilgili klasörde oluşur. Bunlar düz metin dosyalarıdır ve bir metin editörüyle açılıp içerikleri incelenebilir. İkinci bölge (_msdcs) için de aynı komut, bölge ve dosya adı değiştirilerek tekrarlanır.

```
C:\Users\Administrator>dnscmd /zoneexport _msdcs.sirket.local backup\_msdcs.sirket.local.bck


DNS Server . exported zone
  _msdcs.sirket.local to file C:\Windows\system32\dns\backup\_msdcs.sirket.local.bck
Command completed successfully.


C:\Users\Administrator>_
```




Ek bilgi: Active Directory entegreli bölgeler verilerini DNS dosyasında değil Active Directory veritabanında tutar. Export komutu ise bu verileri dosyaya yazar. Yani bu işlem, bölgenin içeriğinin bir kopyasını çıkarır, sistemin tam yedeği yerine geçmez. Domain controller'ın kendi yedekleri (system state backup) ayrıca alınmalıdır.

Geri yükleme senaryosunda önce mevcut bölgeler silinir. Ardından DNS yönetim konsolundan yeni bir bölge oluşturulur. Komutla da yapılabilir, ancak konsol daha sade ve anlaşılır bir yoldur.




Adımlar şöyledir:


1. Yeni bir **Primary zone** oluşturulur. Bu aşamada "Store the zone in Active Directory" seçeneği işaretlenmez. İşaretlenirse mevcut dosyadan okuma seçeneği sunulmaz.
2. Bölge adı, yedeği alınan adla aynı verilir (örneğin sirket.local).




3. Sihirbaz, var olan bir dosyanın kullanılıp kullanılmayacağını sorar. Burada yedek dosyası seçilir ve bilgiler oradan okunur. Dosya, DNS klasörünün altındaki backup alt klasöründe olduğu için konumuna dikkat edilmelidir.




4. Dinamik güncelleme bu aşamada açılamaz, çünkü bölge henüz Active Directory entegreli değildir. Sonradan düzeltilecektir.
5. Aynı işlem _msdcs bölgesi için de yapılır.



Bölgeler dosyadan yüklenip oluşturulduktan sonra eski yapılandırma geri getirilir: bölgenin türü değiştirilerek **Active Directory-Integrated** yapılır ve dinamik güncellemeler yeniden açılır. İşlem tamamlandığında bölge, silinmeden önceki haliyle aynıdır.





Ek bilgi: Bu işlemler komut dosyalarıyla (script) ***otomatik*** *hale getirilebilir.*