

实验目标:

掌握频域滤波的常用滤波器原理和方法


实验内容:

利用Python程序实现频域滤波的常用滤波器,并分析不同截止频率对不同滤波器的频域 增强效果


实验原理:

这里主要需要注意的地方是:


- 1、在做傅里叶变换(FFT)时,通常只使用灰度图像数据,所以需要将彩色图像数据转换 为灰度图像数据。同时灰度图像数据作为傅里叶变换复数单元的**实数部分**,**虚数部分**直 接将值**设置为0**即可。
- 2、FFT变换后的直流分量,代表和基准0的偏移量。FFT之后的数值不是真实的幅值,需要进行转换,第一个点需要除以N,才能还原为原来的结果。而FFT变换后的幅度就是 复数的模=sqrt(real^2 + image^2),假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍.这是因为傅里叶级数对应时域幅值,其中已经包含了1/N项,而FFT变换中没有该系数,因此,进行FFT变换后,需**除以(N/2)**才能与时域对上。
- 3、变换到频域后的数据,低频中心(直流分量)分散在uv坐标系图像的**四个角落**上,为了方便后续频域处理,通常需要将低频中心位置偏移到uv坐标系**图像的中心**,需要做一个位置变换处理,然后进行频域滤波,滤波完成**再将低频中心重新偏移到四个角落上**做 IFFT变换。
- 4、最后做傅里叶逆变换(IFFT)后,<mark>只取复数单元的实数部分</mark>,构成灰度图像,可以还原原始的灰度图像。



原始图像



傅里叶变换后的频谱图,直流分量在四个角



低频中心做偏移,偏移后直流分量在频谱图的中心



傅里叶逆变换后,只取实数部分数据组成灰度图像,跟原始灰度图像一致

二、频域滤波处理

在图像的频谱信息主要是表示图像灰度变化的快慢。低频中心的亮点反映的是图像低频信息,也就是图像的平滑部分,因平滑部分所占图像的比例较高,故能量高;而图像的边缘突变信息,也就是高频信息,即图像突变比较多的地方相对较少,因此能量低。而能量越高,在频谱图中所表现出来的就越亮。

1、理想低通滤波

顾名思义,低滤波器为:让低频信息通过,过滤高频信息。具体实现是保留频谱图中低频部分的数据,去除掉高频部分的信息。

$$H(u,v) = \begin{cases} 1, & D(u,v) \le D_0 \\ 0, & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$


低通滤波器模板

其中,D0表示通带半径,D(u,v)是到频谱中心的距离(欧式距离),计算公式如下:

$$D(u,v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2}$$

M和N表示频谱图像的大小,(M/2, N/2)即为频谱中心

根据频谱信息的含义,**当进行低通滤波后,图像高频信息被过滤去除了,也即图像的边缘、轮廓等突变信息被去除,保留下来图像的细节、柔和部分的信息**。



低通滤波后的频谱图



低通滤波后的灰度图像


2、理想高通滤波

让高频信息通过,过滤低频信息。具体实现是保留频谱图中高频部分的信息,去除掉低频部分的信息。


$$H(u,v) = \begin{cases} 1, & D(u,v) > D_0 \\ 0, & D(u,v) \le D_0 \end{cases}$$

高通滤波模板

根据频谱信息的含义,**当进行高通滤波后,图像低频信息被过滤去除了,也即图像的细节、柔和等信息被去除,保留下来图像的边缘、轮廓灯突变部分的信息**。



高频滤波后的频谱图



高频滤波后的图像数据

3、巴特沃斯滤波

巴特沃斯滤波器是一种在<mark>通带和阻带</mark>都平坦的滤波器,通带率响应曲线最平坦,没有起伏,阻带频带则逐渐下降为零,下降慢,在过渡带上很容易造成失真。可以细分为 高通和低通两种滤波器。

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u,v)]^{2n}}$$

n阶巴特沃斯高通滤波器

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v)/D_0]^{2n}}$$

n阶巴特沃斯低通滤波器

这里 D0 是截止频率半径,n是阶数,通常可以为 1,2,3,4等,相比于前面直接高通、低通滤波器,巴特沃斯滤波器没有"振铃"现象,比较平滑。

振铃:对一幅图像进行滤波处理,若选用的**频域滤波器具有陡峭的变化**,则会使滤波图像**产生"振铃"**,所谓"振铃",就是指输出图像的灰度剧烈变化处产生的震荡,就好像钟被敲击后产生的空气震荡。

振铃现象产生的本质原因是:

对于辛格函数sinc而言,经过傅里叶变换之后的函数形式为窗函数(理想低通滤波器)形式,用图像表示如下:





图1.左边为矩形窗函数,右边为辛格函数(将左边的空域换成频域,右边频域换成空域)

因此凡具有接近窗函数的<u>滤波器</u>,IFT(傅里叶反变换)之后,其空域函数形式多少接近 sinc函数。**sinc是进行图像滤波的主要因素,两边的余波将对图像产生振铃现象**。

如下图:



阶数为1到4的滤波器径向剖面



巴特沃斯低通滤波后频谱



巴特沃斯低通滤波后图像