
Tema 2: Procesos e hilos

- Procesos
- Hilos
- Comunicación entre procesos
- Programación concurrente
 - Exclusión mutua con espera activa.
 - Exclusión mutua sin espera activa.
 - Problemas clásicos de comunicación entre procesos.
- 5 Comunicación entre procesos en UNIX (IPC's)

1

Procesos

- Proceso = programa en ejecución
- Sistema de tiempo compartido:
 - Se ejecuta un proceso unos cuantos mls, luego otro ...
 - pseudoparalelismo
- Multiprogramación
- Velocidad no uniforme
 - No reproducible
- No suposiciones de tiempo




Creación de procesos

- En todo S.O hay mecanismos para crear procesos
 - FORK
 - Crea una copia exacta del proceso
 - Una vez creado el padre y el hijo se ejecutan en paralelo
- if (fork() == 0) /* proceso hijo */ /* proceso padre */

- CALL
 - Carga un fichero binario en memoria y se ejecuta como hijo
 - El padre se suspende hasta que el hijo es ejecutado (no en paralelo)
- EXEC
 - El proceso cambia su imagen de memoria para pasar a ejecutar otro programa (no se crea proceso)

Estado de los procesos

- Necesidad de interacción entre los procesos
 - cat f1 f2 f3 | grep palabra
- El proceso se puede bloquear o el S.O puede decidir parar un proceso para ejecutar otro



Planificador (Scheduler)

- Parte del S.O que decide qué proceso se ejecuta.
- Debe decidir:
 - De ejecución a bloqueado (Solicitud de E/S)
 - De ejecución a listo (Interrupción)
 - De bloqueado a listo (La E/S se completa)
 - Cuando termina el proceso en ejecución

5

Tabla de procesos

- Hay una entrada por cada proceso
- Se indica el estado del proceso (bloqueado/listo/en ejecución)
- Toda la información para poder pasar de listo a ejecución
 - Contexto
- Cambio de contexto
 - Restauración de todo el contexto para poder seguir la ejecución

Funcionamiento del planificador ligado a las interrupciones

- · Llega una interrupción del disco
 - correspondiente a una operación de E/S de P1
 - mientras se está ejecutando P3
- EI HW
 - salva automáticamente el PC y otros datos en la pila
 - Carga el nuevo PC para realizar el salto a la dir de memoria en el vector de interrupciones
- El procedimiento de servicio
 - Salva todos los registros (contexto) en la tabla de procesos (para P3)
 - P3 pasa de en ejecución a listo
 - P1 pasa de bloqueado a listo
 - Se ejecuta el código de la interrupción
 - Se llama al planificador que decide qué proceso se ejecutará a continuación
 - Se llama al despachador


7

Despachador (dispatcher)


- Se encarga de iniciar el proceso seleccionado
- · Para ello:
 - Cambia el contexto
 - Cambia a modo usuario
 - Salta a la posición adecuada del programa de usuario

Hilos

- Proceso
 - Ejecución de un programa



- Hilo = Thread
 - Subproceso dentro de un proceso (proceso ligero)
- Cada hilo tiene independiente:
 - Contador de programa (PC)
 - Pila (Stack)
 - Estado
- Los hilos de un proceso comparten:
 - Espacio de direcciones
 - Variables globales
 - Ficheros abiertos
 - Semáforos



Ventajas e inconvenientes

- Ventajas
 - Comunicación más fácil
 - Mayor paralelismo con ejecución secuencial y llamadas al sistema bloqueantes (síncronas)
 - Cambio de contexto más simple

- Inconvenientes
 - No hay protección de un hilo frente a otro

Ejemplo

- Servidor de fichero (usa caché para acceder al disco)
 - N procesos: difícil compartir la caché
 - 1 proceso sin múltiples hilos
 - Llamadas al sistema bloqueantes (sin paralelismo)
 - Llamadas al sistema no bloqueantes (difícil de programar)
 - 1 proceso con N hilos
 - Cada hilo procesa una petición de forma secuencial y no importa que se bloquee
 - La caché estaría en variables globales o memoria dinámica


- · Cliente navegador web
 - Cada hilo puede abrir una conexión para ir descargando los datos

Depto. de Ingeniería Telemática

1.1

Organización

- Se pueden usar de múltiples formas
 - Hilo servidor
 - Equipo
 - Entubamiento (pipelining)



Depto. de Ingeniería Telemática

Implementación

- Paquete de hilos:
 - Conjunto de primitivas accesibles al usuario relacionadas con los hilos
- Gestión de los hilos
 - Hilos estáticos
 - Hilos dinámicos

- Implementación del paquete de hilos
 - En el espacio de usuario
 - Más simple
 - Creación y destrucción de hilos
 - Cambio de hilo
 - · Permite portar código
 - En el Kernel
 - Más paralelismo (no bloquea)


Depto. de Ingeniería Telemática

13

Comunicación entre procesos


- Los procesos que cooperan entre sí se tienen que comunicar
 - Normalmente leen o escriben en un área común (en memoria o disco)
- Ej: Cuando un proceso quiere imprimir un fichero:
 - Escribe el nombre en un directorio especial llamado directorio de spooling
 - El demonio impresor mira periódicamente el directorio para ver si hay algún fichero para imprimir (lo imprime y luego borra el nombre)

A y B quieren imprimir (fA y fB)



sal = 4

- El proceso A y B deciden imprimir
- A lee ent (7)
- Llega la interrupción del reloj y el planificador cede el paso a B
- B lee ent (7)
- Pone fB en el directorio de spooling
- Y actualiza ent a 8
- Cuando A se siga ejecutando pondrá fA en la entrada 7, borrando lo que dejó B
- El demonio impresor no ve ninguna anomalía, pero fB nunca se imprime



Condiciones de carrera

- Son las situaciones en las que 2 o más procesos leen o escriben en una zona común (área compartida) y el resultado final depende de los instantes de ejecución de cada uno
- Para evitar las condiciones de carrera se impide que haya más de un proceso leyendo o escribiendo simultáneamente los datos compartidos

» EXCLUSIÓN MUTUA

- Si un procesos está accediendo al área compartida ningún otro proceso puede acceder
- SECCIÓN CRÍTICA: parte del programa que accede a memoria compartida

Las soluciones deben cumplir:

- Que nunca haya dos procesos que estén dentro de sus regiones críticas
- Que no se haga suposición a priori de la velocidad de los procesos
- Qué ningún proceso fuera de su región crítica pueda bloquear a otros
- Que ningún proceso tenga que esperar un tiempo arbitrariamente grande para entrar en su RC

17

Programación concurrente

- Distintos mecanismos para que no se produzcan condiciones de carrera:
 - Exclusión mutua con espera activa
 - Exlución mutua sin espera activa

Exclusión mutua con espera activa

- Prohibición de las interrupciones
- · Variables cerrojo
- Alternancia estricta
- Solución de Peterson
- La instrucción TSL

19

Prohibición de las interrupciones

- Se prohíben todas las interrupciones en la RC y se permiten al salir
- Como la asignación del procesador se realiza como consecuencia de una interrupción, no se cambia de proceso hasta que no se sale de la RC
- No recomendable
 - En procesos de usuario
 - En sistemas con más de un procesador
- Si en el kernel del S.O con un solo procesador

Variable cerrojo

- Se tiene una variable cerrojo compartida
 - 0: No hay ningún proceso en la RC
 - 1: Hay un proceso en la RC
- Valor inicial 0
- Un proceso que quiere entrar en la RC
 - Mira el valor del cerrojo
 - Si es 0, lo pone a 1 y entra en la RC
 - Si ya es 1, espera a que sea 0
- Al salir se pone a 0 el cerrojo

2

Variable cerrojo

```
while (cerrojo = = 1);
cerrojo=1;
region_critica();
cerrojo=0;
```

- cerrojo a 0
- P0 pone cerrojo a 1 y entra en RC
- P1 quiere entrar Espera
- PO sale de la RC cerrojo a 0
- P1 pone cerrojo a 1 y entra en la RC

Espera activa: comprobación continua de una variable hasta que adquiera un determinado valor Problema: Desperdicia tiempo de CPU

Problema con variable cerrojo

```
while (cerrojo = = 1);
cerrojo=1;
region_critica();
cerrojo=0;
```

- · cerrojo a 0
- P0 se dispone a poner cerrojo a 1
- Llega una interrupción y el planificador pasa a P1
- P1 pone cerrojo a 1 y entra en la RC
- ???

23

Alternancia estricta

 Variable turno entera que lleva la cuenta de a quién le toca el turno de entrar en la RC y utilizar la memoria compartida

```
while (TRUE){
  while(turno!=0);
  region_critica();
  turno=1;
  region_no_critica();
}
while (TRUE){
  while(turno!=1);
  region_critica();
  turno=0;
  region_no_critica();
}
```

Alternancia estricta

• P0 entra en la RC y P1 quiere entrar

```
while (TRUE) {
while(turno!=0);
region_critica();
turno=1;
region_no_critica();
}

Proceso turno
0
```

P0 entra en RC

```
while (TRUE) {
   while(turno!=1);
   region_critica();
   turno=0;
   region_no_critica();
}
```

25

Alternancia estricta

• P0 entra en la RC y P1 quiere entrar

```
while (TRUE) {

while(turno!=0);

region_critica();


turno=1;


region_no_critica();
}
```


Proceso	turno	
	0	
P0 entra en RC		
P1 espera		
·		

```
while (TRUE) {
while(turno!=1);
region_critica();
turno=0;
region_no_critica();
}
```

Alternancia estricta • P0 sale de la RC ⇒ while (TRUE){ ⇒while (TRUE){ \implies while(turno!=0); while(turno!=1); region_critica(); region critica(); turno=1; turno=0; region no critica(); region no critica(); Proceso turno 0 P0 entra en RC P1 espera P0 1 P0 en R no C 27







Alternancia estricta

• Si P0 más rápido que P1

```
while (TRUE) {

while (turno!=0);

region_critica();

turno=1;

region_no_critica();

region_no_critica();

region_no_critica();

}

while (TRUE) {

while (turno!=1);

region_critica();

region_no_critica();

region_no_critica();
```

- Problema: Un proceso que no está en su RC puede bloquear a otro proceso que quiere entrar en su RC.
 - Esta solución obliga a la alternancia estricta

Solución de Peterson

```
El proceso:
    #define FALSE 0
    #define TRUE 1
                                                   while(TRUE) {
    #define N 2
                                                    entrar en region(proceso); /*0 / 1 */
    int turno=0;
                                               2
                                                    region_critica();
    int interesado[N]; /* iniciado a FALSE */
                                               3
                                                    salir_de_region(proceso);
                                                    region_no_critica();
    entrar_en_region(int proceso)
     int el otro;
E1
     el otro=1-proceso;
E2
     interesado[proceso]=TRUE;
E3
     turno=proceso;
E4
     while(turno= =proceso && interesado[el otro]= =TRUE);
    salir de region(int proceso)
S1
     interesado[proceso]=FALSE;
```

Solución de Peterson El proceso: #define FALSE 0 #define TRUE 1 while(TRUE) { #define N 2 1 entrar_en_region(proceso); /*0 / 1 */ int turno=0; 2 region critica(); int interesado[N]; /* iniciado a FALSE */ salir de region(proceso); region_no_critica(); entrar en region(int proceso) int el_otro; el otro=1-proceso; interesado[proceso]=TRUE; E2 cesso & & interesado[el_otro]==TRUE); E4

salir_de_region(int proceso)

interesado[proceso]=FALSE;

S1

Solución de Peterson El proceso: #define FALSE 0 #define TRUE 1 while(TRUE) { #define N 2 entrar_en_region(proceso); /*0 / 1 */ int turno=0; 2 region_critica(); int interesado[N]; /* iniciado a FALSE */ 3 salir_de_region(proceso); region_no_critica(); entrar_en_region(int proceso) int el otro; el otro=1-proceso; E1 interesado[proceso]=TRUE; turno=proceso; E3 while(turno==proceso && interesado[el otro]==TRUE); E4 salir de region(int proceso) S1interesado[proceso]=FALSE;

La instrucción TSL

- TSL- TEST AND SET LOCK
- · Comprobación y asignación a cerrojo
- Cerrojo:
 - 0 si no hay ningún proceso en la RC
 - 1 si hay
- Lee el contenido de una dirección de memoria y carga un valor distinto de 0
- El HW garantiza que estas dos operaciones son indivisibles
 - Se bloquea la ruta de comunicación con la memoria para que ningún otro procesador pueda acceder a ella hasta que termine

35

La instrucción TSL

```
entrar en region:
 tsl registro,indicador /* almacena indicador en registro y pone 1 */
 cmp registro,#0
 jnz entrar_en_region
 ret
```

salir_de_region: mv indicador, #0 ret

CASO 1: P0 entra y P1 espera

	registro	indicador
		0
P0 (entrar_en_region)	0	1
P1 (entrar_en_region)	1	1
P0 (salir_de_region)		0
P1 (entrar_en_region)	0	1

entra en RC espera

entra en RC

La instrucción TSL

```
entrar_en_region:

tsl registro,indicador /* almacena indicador en registro y pone 1 */
cmp registro,#0
jnz entrar_en_region
ret
```

salir_de_region: mv indicador, #0

CASO 2: P0 y P1 quieren entrar

registro	indicador	
	0	
0	1	
1	1	
??????		

llega int. espera

31

Problema de soluciones con espera activa

- En sistemas de planificación por prioridad
 - H de más prioridad que L

P0 (entrar_en_region)

P1 (entrar en region)

P0 (entrar en region)

- H bloqueado por E/S
- L puede estar en su RC
- Cuando H pase a listo -> se ejecuta
- Si H quiere entrar en RC
 - Tiene que esperar que L salga de su RC
- L no termina ya que es de menor prioridad

Métodos SIN espera activa

- Métodos que bloquean la ejecución del proceso cuando no puede entrar en la RC.
- · No malgastan tiempo de procesador
- Métodos:
 - Dormir y despertar
 - Semáforos
 - Monitores
 - Paso de mensajes

39


Dormir y despertar

- Dormir (sleep): llamada al sistema que bloquea al llamador
 - Suspende su ejecución hasta que otro proceso lo despierta
- Despertar (wakeup): llamada al sistema que despierta al proceso que se da como parámetro
 - Si está bloqueado -> lo desbloquea
 - En caso contrario -> no hace nada
- Problema del productor/consumidor

Dormir y despertar

Problema del productor/consumidor

- 2 procesos que comparten un buffer finito
- El productor deja información en el buffer
- El consumidor lo retira
 - Si el productor quiere dejar algo en el buffer y está lleno se duerme, se despierta cuando el consumidor haya retirado elementos
 - Si el consumidor quiere retirar un elemento pero el buffer está vacío se duerme, se despierta cuando el productor deja elementos



Dormir y despertar

Problema del productor/consumidor

```
#define N 100
int cuenta=0;
                                          Consumidor()
productor()
                                           while(TRUE){
 while(TRUE){
                                             if (cuenta==0) dormir();
   producir_elemento();
                                             retirar_elemento();
   if (cuenta==N) dormir();
                                             cuenta=cuenta-1;
   dejar_elemento();
                                             if(cuenta==N-1) despertar(productor);
   cuenta=cuenta+1;
                                             consumir_elemento();
   if (cuenta==1) despertar(consumidor);
```

cuenta: nº de elementos en el buffer (variable compartida)

Dormir y despertar Problema del productor/consumidor #define N 100 Problema int cuenta=0; Consumidor() productor() while(TRUE){ while(TRUE){ if (cuenta==0) dormir(); producir elemento(); retirar elemento(); if (cuenta==N) dormir(); cuenta=cuenta-1; dejar_elemento(); if(cuenta==N-1) despertar(productor); cuenta=cuenta+1; consumir elemento(); if (cuenta==1) despertar(consumidor); 43

Dormir y despertar Problema del productor/consumidor #define N 100 Problema int cuenta=0; Consumidor() productor() while(TRUE){ while(TRUE){ if (cuenta==0) dormir(); producir_elemento(); retirar_elemento(); if (cuenta==N) dormir(); cuenta=cuenta-1; dejar_elemento(); if(cuenta==N-1) despertar(productor); cuenta=cuenta+1; consumir_elemento(); if (cuenta==1) despertar(consumidor); Problema: Se puede producir una condición de carrera ya que el acceso a la variable cuenta no está controlada Posible solución: Indicar el nº de señales despertar que no se han tenido en cuenta.

Semáforos

- Semáforo: variable entera
- Operaciones básicas sobre un semáforo:
 - BAJAR (wait): Comprueba el valor del semáforo
 - Si semaforo > 0 : decrementar el valor y continuar la ejecución
 - Si semaforo = 0 : el proceso se pone a dormir
 - · Acción atómica
 - SUBIR (signal)
 - Si hay procesos esperando: desbloquea a uno
 - En caso contrario: Incrementa el valor del semáforo
 - Los procesos no se bloquean
 - · Acción atómica

45

Semáforos

Problema del productor/consumidor

```
#define TRUE 1
#define N 100
                                    vacio: nº de posiciones vacías en el buffer
typedef int semaforo;
                                    lleno: nº de posiciones llenas en el buffer
semaforo mutex=1;
                                    mutex: semáforo binario para exclusión mutua
semaforo vacio=N;
semaforo lleno=0;
productor()
                                          consumidor()
 int elemento;
                                           int elemento;
 while(TRUE){
                                            while(TRUE){
   producir_elemento(&elemento);
                                             bajar(&lleno);
   bajar(&vacio);
                                             bajar(&mutex);
   bajar(&mutex);
                                             retirar elemento(&elemento);
   dejar_elemento(elemento);
                                             subir(&mutex);
   subir(&mutex);
                                             subir(&vacio);
                                             consumir elemento(elemento);
   subir(&lleno);
```

47

Semáforos Problema del productor/consumidor #define TRUE 1 #define N 100 Caso 1: El buffer está vacío y el consumidor quiere consumir typedef int semaforo; semaforo mutex=1; semaforo vacio=N; semaforo lleno=0; productor() consumidor() int elemento; int elemento; while(TRUE){ while(TRUE){ producir elemento(&elemento); bajar(&lleno); bajar(&mutex); bajar(&vacio); retirar elemento(&elemento); bajar(&mutex); dejar elemento(elemento); subir(&mutex); subir(&mutex); subir(&vacio); subir(&lleno); consumir_elemento(elemento);

Semáforos Problema del productor/consumidor #define TRUE 1 #define N 100 typedef int semaforo; Caso 2: El buffer se llena y el productor quiere dejar elemento semaforo mutex=1; semaforo vacio=N; semaforo lleno=0; productor() consumidor() int elemento; int elemento; while(TRUE){ while(TRUE){ producir_elemento(&elemento); bajar(&lleno); bajar(&vacio); bajar(&mutex); bajar(&mutex); retirar elemento(&elemento); dejar_elemento(elemento); subir(&mutex); subir(&mutex); subir(&vacio); consumir elemento(elemento); subir(&lleno);

Semáforos

Problema del productor/consumidor

```
#define TRUE 1
#define N 100
                         Caso 3: El productor está dejando un elemento y
typedef int semaforo;
                                el consumidor quiere retirar
semaforo mutex=1;
semaforo vacio=N;
semaforo lleno=0;
productor()
                                         consumidor()
 int elemento;
                                           int elemento;
 while(TRUE){
                                           while(TRUE){
   producir_elemento(&elemento);
                                            bajar(&lleno);
                                            bajar(&mutex);
   bajar(&vacio);
                                            retirar elemento(&elemento);
   bajar(&mutex);
   dejar elemento(elemento);
                                            subir(&mutex);
                                            subir(&vacio);
   subir(&mutex);
   subir(&lleno);
                                            consumir_elemento(elemento);
```

Usos de los semáforos

- Para exclusión mutua
 - Semáforo binario
- Para sincronización

50

Semáforos #define TRUE 1 #define N 100 Problema: no es fácil comunicar procesos typedef int semaforo; mediante semáforos semaforo mutex=1; semaforo vacio=N; semaforo lleno=0; consumidor() productor() int elemento; int elemento; while(TRUE){ while(TRUE){ producir elemento(&elemento); bajar(&lleno); bajar(&vacio); bajar(&mutex); bajar(&mutex); retirar elemento(&elemento); dejar elemento(elemento); subir(&mutex); subir(&mutex); subir(&vacio);

consumir elemento(elemento);

Si mutex estuviera arriba, el productor se quedaria bloqueado en bajar vacio y el mutex estaria a 0 por lo que el consumidor nunca podria producir.

Otro uso de los semáforos

• Para abstraer las interrupciones

subir(&lleno);

- 1 semáforo por cada dispositivo de E/S con valor inicial 0
- Al arrancar una operación de E/S se ejecuta BAJAR por lo que el proceso se queda bloqueado
- El manejador de interrupciones ejecuta SUBIR para desbloquear al proceso que pidió la E/S

52

Los dispositivos E/S suelen funcionar en forma asincrona, aunque desde el punto de vista del usuario es como si fuera sincrono. Es mas facil programar primitivas síncronas, que bloquean al proceso.

Monitores

- Mecanismo de más alto nivel que los semáforos
 - Propuestos por Brinch Hansen y Hoare
- Monitor:
 - Conjunto de procedimientos (funciones), variables y estructuras de datos
 - Los procesos pueden llamar a los procedimientos del monitor, pero no pueden acceder a las estructuras de datos internas al monitor (encapsulación)

monitor ejemplo declaración de variables definición de procedimientos end monitor

53

Monitores: exclusión mutua

- Sólo un proceso puede estar activo dentro de un monitor en un instante dado
- Si otro proceso intentase entrar queda bloqueado
- Se programa las RC's como procedimientos dentro del monitor
- El compilador traduce estos procedimientos de forma distinta:
 - Primero se comprueba si hay algún otro proceso dentro del monitor
 - Si hay algún otro proceso, el proceso se suspende
 - En caso contrario, el proceso entra
 - Se implementan por medio de semáforos

Monitores: sincronización

- Variables condición
 - Operaciones:
 - ESPERAR: el proceso se bloquea y permite entrar a otro proceso en el monitor
 - DARPASO: desbloquea a un proceso que se haya quedado esperando en la variable condición
 - Hay que evitar que dos procesos estén activos dentro del monitor
 - » Solución: un proceso que ejecuta DARPASO debe salir inmediatamente del monitor
 - Las variables condición no son contadores.

55

Monitores

problema del productor/consumidor

```
monitor ProductorConsumidor
                                                begin
 condition lleno, vacio;
                                                   cuenta := 0;
 integer cuenta;
                                                end monitor;
                                                procedure productor;
 procedure depositar;
                                                begin
 begin
                                                  while true do
   if cuenta=N then esperar(lleno);
   depositar elemento;
                                                   producir_elemento;
   cuenta:=cuenta+1;
                                                   ProductorConsumidor.depositar
   if cuenta=1 then darpaso(vacio);
                                                  end
 end;
                                                end;
                                                procedure consumidor;
 procedure retirar;
                                                begin
                                                  while true do
   if cuenta = 0 then esperar(vacio);
   retirar elemento;
                                                     ProductorConsumidor.retirar
   cuenta:=cuenta-1;
                                                     consumir_elemento;
   if cuenta= N-1 then darpaso(lleno);
                                                  end
                                                end;
```

Paso de mensajes

- Para comunicar y sincronizar procesos
- 2 primitivas:
 - ENVIAR (send)
 - enviar(destino,&mensaje)
 - RECIBIR (receive)
 - recibir(origen,&mensaje)
 - Bloquea al proceso mientras no se reciba un mensaje

57

Problemas adicionales

- Pérdida de mensajes
 - Para evitarlo el destinatario devuelve una confirmación



- Nombrado de procesos
 - proceso@maquina / proceso@maquina.dominio
- Autenticación
 - cifrado

Paso de mensajes Problema del productor/consumidor

```
#define N 100

productor()
{
    int elemento;
    mensaje m;
    while(TRUE){
        producir_elemento(&elemento);
        recibir(consumidor,&m);
        formar_mensaje(&m,elemento);
        enviar(consumidor,&m);
    }
}
```

```
Consumidor()
{
    int elemento,i;
    mensaje m;
    for(i=0; i<N;i++)
        enviar(productor,&m);
    while(TRUE){
        recibir(productor,&m);
        extraer_elemento(&m,&elemento);
        enviar(productor,&m);
        consumir_elemento(elemento);
    }
}
```

59

Paso de mensajes

Buzones

- Buzón = buffer
 - Si se utilizan buzones:
 - El proceso que envía se queda bloqueado si el buzón está lleno, hasta que el proceso que receptor recibe el mensaje
 - Si no se utilizan buzones Rendezvous (cita)
 - El proceso que envía se queda bloqueado hasta que el otro reciba
 - El proceso que recibe se queda bloqueado hasta que el otro envía
 - Obliga a sincronizar al remitente y al destinatario en cada paso

Equivalencia entre primitivas

- Se pueden utilizar monitores, mensajes o semáforos para implementar cualquiera de las otras técnicas
- Por ejemplo:
 - si en un sistema tenemos monitores pero no semáforos, podemos implementar los semáforos a partir de los monitores y al revés.

61

Equivalencia entre primitivas:

Mensajes para implementar semáforos

- Sincronizador
 - Por cada semáforo:
 - Contador y lista de procesos bloqueados
- Un proceso para realizar un SUBIR o BAJAR
 - Envía un mensaje indicando la Operación y el semáforo al proceso sincronizador
 - Ejecuta un recibir para obtener respuesta del sincronizador
- El sincronizador para realizar las operaciones:

- BAJAR:

Si contador >0

Enviar mensaje al proceso Decrementar contador Si procesos bloqueados (lista no vacía)

Enviar mensaje al proceso

Eliminar un proceso de la lista Enviar mensaje a este proceso (desbloquea)

Si contador = 0

En caso contrario Incrementar el contador

Añadir proceso a la lista de bloqueados No enviar mensaje (bloquea)

Problemas clásicos de comunicación entre procesos

- Los filósofos comensales
- Lectores/escritores