## Sous-programmes imbriqués

L3 Informatique – Université Toulouse III Christine Rochange – Pascal Sainrat



#### Adresse de retour

```
main:
                              r14
call1: bl f1
ret1:
                              r15
                                      ret2
f1:
call2: bl f2
ret2:
end1: mov r15,r14
f2:
```

end2: mov r15, r14



ret2


L'adresse de retour du 1er appel est écrasée par celle du 2<sup>nd</sup> appel...

### Adresse de retour

```
main:
                             r14
                                    ret2
call1: bl f1
ret1:
                             r15
                                    ret1
   stmfd r13!,{r14}
f1:
                                    mémoire
call2: bl f2
ret2:
end1: ldmfd r13!,{r15}
f2: stmfd r13!,{r14}
                                      ret2
                                      ret1
      ldmfd r13!,{r15}
end2:
```

# Paramètres empilés

```
main:
       stmfd r13!, {r0}
call1: bl f1
ret1:
   stmfd r13!,{r1,r14}
f1:
       ldr r1, [r13,#8]
       stmfd r13!, {r1}
call2: bl f2
ret2:
end1: ldmfd r13!,{r1,r15}
f2:
       stmfd r13!, {r0, r14}
       ldr r0, [r13,#8]
      ldmfd r13!,{r0,r15}
end2:
```






Les paramètres de f2 n'ont pas été dépilés...

# Paramètres empilés

```
main:
       stmfd r13!, {r0}
call1: bl f1
ret1: add r13,r13,#4
f1: stmfd r13!,{r1,r14}
      ldr r1, [r13, #8]
       stmfd r13!, {r1}
call2: bl f2
ret2: add r13,r13,#4
end1: ldmfd r13!,{r1,r15}
      stmfd r13!,{r0,r14}
f2:
      ldr r0, [r13,#8]
end2: ldmfd r13!,{r0,r15}
```



## Sous-programmes imbriqués

#### □ En résumé :

- au début d'un sous-programme qui appelle un autre sous-programme, il faut sauvegarder r14
  - o parce qu'il est modifié par l'appel interne
- ne pas oublier de dépiler les paramètres !
  - o depuis le (sous-)programme appelant