Cours d'architecture **IUT Informatique S1** Patrick Magnaud (d'après Daniel Dours & Roland Facca)

L'ordinateur


Système informatique

- Traitement automatique d'une information pré enregistrée
 - Information
 - Concept abstrait à coder sous forme symbolique
 - Traitement de l'information
 - Symboles codés transformés en d'autres symboles codés
 - Automatisation
 - Algorithme

L'ordinateur

- Composantes
 - Traitements
 - · Circuits électroniques en tout ou rien
 - Actions de base : additionner, comparer, mémoriser, ...
 - Mémoire
 - Recevoir, conserver, restituerMémoire principale (très rapide)
 - Mémoire secondaire (très grosse capacité)
 Organes d'accès
 - - Communication avec l'extérieur

 - Entrée : clavier, souris, lecteurs, ...
 Sortie : écran, imprimante, ...



L'ordinateur

- Langages
 - Langage interne
 - Langage machine lié au matériel
 - Langages externes

 Langages d'application

 de haut niveau

 d'assemblage

 - Langages de commandes
 Exécution de programmes
 Manipulation de fichiers
- · Transformation d'un langage externe en langage interne
 - Interprétation
 - Traduction : compilation ou assemblage

Architecture en couche des ordinateurs

- · Conception descendante
 - Similaire aux affinages en algorithmique
- Machine virtuelle
 - Machine physique + Logiciel
- Ordinateur constitué de 3 couches
 - Couche langage externe
 - Vue par le programmeur d'application
 - Couche machine
 - Vue par le programmeur système

 - Couche physiqueVue par le concepteur de machine
- Entouré de 2 autres couches

Couche langage externe

- · Programmes utilisateurs traduits à ce niveau
 - Compilation ou assemblage
 - Édition de liens
- Problème de portabilité : 3 solutions
 - Langage de programmation universel
 - Exemple : Ada
 Couche machine unique
 - Exemple : Compatible PC
 - Machine virtuelle
 - Exemple : Java Virtual Machine (JVM)

Couche machine

- Décomposée en 3 niveaux
 - Niveau système
 - · Lien avec la couche langage externe
 - Niveau macro machine (architecture)
 - Programmée en langage d'assemblage
 - Une machine simple comporte 3 composants
 Le processeur central (CPU)
 - La mémoire principale (ou centrale)
 Des dispositifs d'entrée/sortie (E/S)
 - · Interconnectés par des bus
 - Niveau micro machine (organisation)
 - · Décomposition du processeur en
 - Partie(s) opérative(s)Partie contrôle

Processeur central (CPU)

- · Aussi appelé microprocesseur
- Constitué de 2 parties
 - Mémoire registre
 - Très petite
 - quelques dizaines d'octetsTrès rapide
 - - vitesse du processeur d'instructions
 - Processeur d'instructions
 - Rôle
 - exécuter le programme stocké en mémoire principale

Processeur d'instructions

- · Prélever l'instruction courante
- L'exécuter
 - Interpréter
 - Éventuellement calculer l'adresse(s) mémoire et aller chercher le(s) opérande(s) en mémoire
 - Faire le calcul
- Éventuellement ranger le résultat en mémoire
- Passer à l'instruction suivante à exécuter
 - Soit la suivante en mémoire (en séguence)
 - Soit l'instruction spécifiée dans l'instruction courante (branchement)

Mémoire principale

- · Constituée de cellules ou mots mémoire
- Un mot est constitué d'octet(s)
- Capacité de quelques kibioctets (Kio) à quelques gibioctets (Gio)
- Temps d'accès uniforme entre 1 et 250 ns
- 2 catégories
 - Mémoire vive "RAM" (volatile)
 - Statique, dynamique
 Mémoire morte ROM (non volatile)
 - ROM, PROM, EPROM, EEPROM
 - NOVRAM

Mémoire secondaire

- Disquettes
 - 1440 Kio
- Disques magnétiques
 - 4 Go à 1 To, 3600 à 15000 t/mn
- Disques optiques

 - CD (Compact Disc)
 650 à 700 Mio (74 ou 80 mn)
 - 48 X à 56 X, 1 X = 150 ko/s
 - DVD (Digital Versatile Disc)
 - 4,7 à 17,1 Go
 - 16 X, 1 X = 1,35 Mo/s
- Autres
 - Mémoire flash

Niveau composants électroniques

- · Base de la couche physique
- · Le composant de base est le transistor utilisé comme interrupteur électronique
- 2 technologies
 - Technologie bipolaire (ancien)
 - TTL. ECL
 - Technologie MOS (actuel)
 PMOS, NMOS, CMOS
- 2 caractéristiques importantes
 - Temps de commutation
 - Puissance dissipée

Niveau composants logiques

- · Assemblage de transistors
- Basé sur l'algèbre de Boole
- Georges Boole, logicien anglais, travaillant sur le langage dans les années 1850
- Portes logiques
 - ET, OU, NON, NON-OU, NON-ET, ...
- · Transforment une ou plusieurs entrées logiques (représentées par 0 ou 1) en une sortie logique

Niveau circuits logiques

- Assemblage de portes logiques
- 2 sortes de circuits
 - Combinatoire : les sorties ne dépendent que des entrées au "même" instant
 - Décodeur, multiplexeur, comparateur, additionneur, décaleur, ...
 • Unité arithmétique et logique (UAL)
 - Séquentiel : les sorties dépendent aussi des entrées antérieures
 - Registre, compteur, registre à décalage, mémoire, ...
- Réalisés dans des circuits intégrés
 - Plusieurs centaines de millions de transistors sur une puce

Représentations de l'information

Information

- Information manipulée par l'ordinateur
 - **Programmes**
- Écrits par l'utilisateur dans un langage de codification
 - Langage externe
 - Alphabet alphanumérique
- · Problème de traduction en langage binaire
 - Instructions
 - Données

Données

- · 3 types d'information
 - Logiques
 - Caractères et chaînes de caractères
 - Nombres
 - Entiers naturels (non signés)
 - · Entiers relatifs (signés)
 - Flottants
- Plusieurs formats
 - Bit, digit (4 bits), octet (8 bits)
 - Demi-mot, mot, double-mot

Langage

- Alphabet
 - $-A = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$ est un ensemble fini de symboles dont le cardinal |A| = p est appelé base
- - suites finies de symboles (concaténation)
 - Format des mots
 - FixeVariable
- Un langage est un sous-ensemble de A* ensemble des suites finies de symboles de A

Construction d'un langage

- Morphologie des mots
 - Soit on construit tous les mots possibles
 - Structure morphologique non restrictive
 Soit on ajoute des règles pour supprimer des mots
 Structure morphologique restrictive
- Un langage peut être défini
 - En compréhension
 - Alphabet, format, éventuellement restrictions
 - En extension
 - · Énumération de tous les mots
- · On peut obtenir tous les mots en construisant un arbre

Puissance lexicographique

- · Cardinal de l'ensemble des mots du langage

 - L un langage
 - M, l'ensemble des mots de L
 - La puissance lexicographique de L, notée |L|, est donc définie comme le cardinal de $M_{_{I}}$
 - $|L| = |M_i|$
 - Si $\it L$ est à structure morphologique non restrictive et p est la base de l'alphabet de L
 - En format fixe = n, $|L| = p^n$
 - En format variable $\leq n$, $|L| = \frac{p^n}{n}$

Ordre lexicographique

- Soit L un langage d'alphabet A dont les symboles sont ordonnés
- Soit X et Y deux mots de L tels que

$$\begin{cases} X = x_1 x_2 \dots x_q \\ Y = y_1 y_2 \dots y_r \end{cases} \quad \text{avec} \quad x_i, y_i \in \mathcal{A}$$

• X et Y sont dans l'ordre lexicographique, noté $X \le Y$, si et seulement si

$$(\forall i \le n, x_i = y_i \text{ et } q \le r)$$
ou $(\exists j \le n, x_j < y_j \text{ et } \forall i < j, x_i = y_i)$
avec $n = min(q, r)$

Assignation sémantique

- Un langage sert à transmettre de l'information
- Il faut séparer

 - Les mots : forme, syntaxeLe sens des mots : sémantique
- · L'assignation sémantique définit le sens des mots du langage
- Dans un langage naturel
 - Un mot peut définir plusieurs "objets"
 - Un "objet" peut porter plusieurs noms
- Dans un langage informatique
 - Assignations multiples interdites



Codification

- Soit I un ensemble informationnel et L un
- · La codification est une assignation sémantique qui est une application injective de I dans M,
- Une condition nécessaire est $|I| \le |L|$
- En général, s'il existe un ordre sur I, la codification doit le respecter

Langage binaire

- Un langage binaire L est défini par
 - Un alphabet $\mathbf{A} = \{0, 1\}$ (base = 2)
 - Un format n
- S'il est à structure morphologique non restrictive
 - Format fixe : $|L| = 2^n$
 - Format variable : $|L| = 2^{n+1}-2$
- En général, les langages utilisés en machine sont de format fixe et à structure morphologique non restrictive


Exemple de langage binaire de format fixe 3



On obtient les mots de longueur 3 dans l'ordre lexicographique en parcourant les branches de l'arbre de la gauche vers la droite et en ne prenant que les mots de longueur 3

 $M_{r} = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$

Exemple de langage binaire de format variable ≤ 3



On obtient les mots de longueur 3 dans l'ordre lexicographique en parcourant les branches de l'arbre de la gauche vers la droite et en prenant tous les mots

Représentation des éléments informationnels


- · La représentation machine s'effectue à l'aide d'éléments physiques à deux états
- D'où l'utilisation d'un langage binaire
- On peut utiliser 2 techniques

 - Représentation positionnée
 appelée aussi primitive ou naturelle
 - Représentation codifiée
 - appelée aussi codée ou compacte

Représentation positionnée

- Système de représentation où chaque élément informationnel est déterminé par une position prise dans un ensemble
- Exemple
 - Supposons qu'on veuille représenter la situation de famille d'un individu qui peut être
 - Célibataire (C)

 - · Divorcé (D)
 - Veuf (V)



Représentation codifiée


- · Chaque élément est représenté par un mot d'un langage binaire de format fixe
- Il faut donc vérifier la contrainte |I| ≤ |L|, soit pour un langage binaire $|\mathbf{I}| \leq 2^n$
- On veut de plus le format le plus petit d'où la contrainte $|\mathbf{I}| > 2^{n-1}$
- On obtient donc $2^{n-1} < |\mathbf{I}| \le 2^n$


Utilisation des 2 représentations

- · La représentation positionnée est la seule utilisable pour la commande d'organes physiques
- La représentation codifiée est plus compacte, elle est donc utilisée quand il faut stocker ou transmettre de l'information
- Pour commander un organe physique, il faudra donc transformer une représentation codifiée en représentation positionnée
 - On utilise pour ça un décodeur

Exemple d'un organe de

- Exemple
 - Soit un organe de calcul qui peut effectuer les 4
 - opérations arithmétiques +, -, *, / Supposons qu'il existe un circuit distinct pour chaque opération
 - On doit passer d'une représentation codifiée à une représentation positionnée





Utilisation d'un décodeur


représentation codifiée décodeur représentation positionnée circuits

Codage de l'alphabet

Représentation binaire d'un langage externe

- - définir une codification binaire des symboles de l'alphabet du langage externe
 - remplacer chaque symbole par son code binaire
- Exemple
 - Soit un langage L dont l'alphabet est {A, B, C, D} Et le mot de L égal à BAC

 - Sa représentation dans la codification binaire définie cidessous est 010010



- Dans les langages informatiques, l'alphabet utilisé est composé de
 - lettres,
 - chiffres
 - ponctuation,
 - symboles mathématiques,
 - etc...
- Le codage doit respecter l'ordre des lettres et des chiffres
- On utilise un langage dont le format varie de 6 à 8 bits, soit de 64 à 256 mots

Code ISO 8859

- · Le code le plus couramment utilisé dans le monde occidental est le code ISO 8859
 - Il utilise 8 bits (256 mots)
 - C'est une extension du code ASCII
 - Code ASCII sur 7 bits (128 mots)
 - Les 128 premiers mots correspondent à ceux du code ASCII avec un 0 en tête

 - Il existe plusieurs variantes
 Ce sont les 128 derniers mots qui changent
 - La variante utilisée en europe de l'ouest est le code ISO
 - 8859-1, appelé aussi Latin-1 Une variante plus récente, ISO 8859-15, appelée aussi Latin-9, intègre, entre autres, le symbole

Code ISO 8859-1 (latin-1)

	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	0	- 1	0	1	0	1	0	- 1	0	- 1	0	1	0	1	0	1
0000	NUL	DLE		0	@	P	•	р		DCS		۰	À	Ð	à	ð
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q		PUl	ï	±	Á	Ñ	á	ñ
0010	STX	DC2	"	2	В	R	b	r	BPH	PU2	¢	2	Â	Ò	â	ò
0011	ETX	DC3	#	3	C	s	c	s	NBH	STS	£	3	Ã	Ó	ă	ó
0100	EOT	DC4	s	4	D	T	d	t		CCH	ū	,	Ä	ô	ä	ô
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	NEL	MW	¥	μ	Å	Õ	å	õ
0110	ACK	SYN	&	6	F	v	f	v	SSA	SPA		٩	Æ	Ö	æ	ŏ
0111	BEL	ETB		7	G	w	g	w	ESA	EPA	§		Ç	×	ç	÷
1000	BS	CAN	(8	Н	Х	h	x	HTS	sos			È	ø	è	в
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	у	HTJ		0	1	É	Ù	é	ù
1010	LF	SUB	ŵ	:	J	z	j	z	VTS	SCI	3	۰	Ê	Ú	ê	ú
1011	VT	ESC	+	;	K	1	k	{	PLD	CSI	«	»	Ë	Û	ĕ	û
1100	FF	FS	,	٧	L	١	1	\perp	PLU	ST	ſ	1/4	Ì	Ü	ì	ũ
1101	CR	GS	-	-	М	1	m	-	RI	osc	-	1/2	Í	Ý	í	ý
1110	SO	RS		>	N	٨	n	~	SS2	PM	(8)	3/4	Î	Þ	î	þ
1111	SI	US	1	?	О	_	0	DEL	SS3	APC	-	i	ï	В	ï	ÿ

Code ISO 8859-15 (latin-9)

			_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 0	1	1	1	1	1	1
	0	0	1	1	0	0	i	i	0	0	1	1	0	0	1	i
	0	1	0	1	ō	1	0	i	0	1	0	1	ō	1	0	1
0000	NUL	DLE		0	a	P	,	р		DCS		0	À	Ð	à	ð
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	а	q		PUl	ï	±	Á	Ñ	á	ñ
0010	STX	DC2	"	2	В	R	b	r	BPH	PU2	¢	2	Â	Ò	â	ò
0011	ETX	DC3	#	3	C	s	c	s	NBH	STS	£	3	Ã	Ó	ã	ó
0100	EOT	DC4	s	4	D	T	d	t		CCH	€	ž	Ä	ô	ä	ô
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	NEL	MW	¥	μ	Â	Õ	å	õ
0110	ACK	SYN	&	6	F	\mathbf{V}	f	v	SSA	SPA	Š	٩	Æ	Ö	æ	ŏ
0111	BEL	ETB	٠	7	G	w	g	w	ESA	EPA	§	٠	Ç	×	ç	÷
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	x	HTS	SOS	š	ž	È	ø	è	в
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	у	HTJ		0	1	É	Ù	é	ù
1010	LF	SUB	*	:	J	z	j	z	VTS	SCI	а	0	Ê	Ú	ê	ú
1011	VT	ESC	+	;	K	1	k	-	PLD	CSI	«	**	Ë	Û	ĕ	û
1100	FF	FS	,	<	L	١	1	_	PLU	ST	ſ	Œ	Ì	Ü	ì	ü
1101	CR	GS	-	=	М	1	m	-}	RI	OSC	-	œ	Í	Ý	í	ý
1110	SO	RS		>	N	٨	n	1	SS2	PM	(8)	Ÿ	Î	Þ	î	þ
1111	SI	US	1	?	О	-	0	DEL	SS3	APC	-	i	Ĭ	В	ï	ÿ

Unicode

- · Permet de représenter les caractères dans la plupart des langues du monde
 - Les caractères sont représentés sur 32 bits, bien que actuellement les codes définis en utilisent au
 - plus 21 Cette norme défini les mêmes codes que la norme ISO 10646
 - Les codes sont notés U+xxxx où xxxx est le code représenté en base 16, sur 4 à 6 chiffres
 - Les 256 premiers caractères sont ceux de la norme ISO 8859-1

UTF-8

· C'est une représentation d'Unicode qui utilise de 1 à 4 octet(s) pour un caractère

11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 4 octets codant 17 à 21 bits

Représentation binaire UTF-8 0xxxxxxx

Signification

110xxxxx 10xxxxxx 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

1 octet codant 1 à 7 bits 2 octets codant 8 à 11 bits 3 octets codant 12 à 16 bits

Exemples

Caractère Numéro du caractère

Codage binaire UTF-8

65 = 1000001Α

233 = 11101001

11000011 **10**101001

8364 = 10000010101100₂ **1110**0010 **10**000010 **10**1011100

Contrôle de l'information

- · Lors d'un transfert d'information entre un émetteur et un récepteur, il peut se produire des erreurs
- · On peut introduire une codification qui permet de
 - Détecter les erreurs (code auto vérificateur)
 - Corriger les erreurs (code auto correcteur)
- · Pour cela, on doit utiliser un nombre de bits supérieur à celui strictement nécessaire
 - On parle de code redondant
- · Dans ce qui suit, on considérera un maximum de 2 erreurs par message envoyé

Contrôle de parité simple

- · Permet de détecter une seule erreur
- Si l'information est codée sur n bits, on en rajoute 1 de telle sorte que la somme des bits soit :
 - Paire (code à parité paire)
 - Impaire (code à parité impaire)
- Exemple
 - Soit à transmettre la chaîne 512 en ASCII en utilisant la parité paire

001101011011000110110010

Contrôle de parité bidimensionnel

- Permet de corriger une erreur et d'en détecter deux
- L'information est transmise par paquet de plusieurs codes, avec un contrôle de parité sur chaque ligne et sur chaque colonne
- Exemple
 - Soit à transmettre la chaîne 512 en ASCII en utilisant la parité paire

00110101 5 10110001 1 10110010 2

4

Contrôle de Hamming

- Permet de corriger une erreur sur chaque code transmit séparément
- Pour identifier la position de l'erreur, il faut introduire k bits de contrôle pour m bits d'information
- Le code comprends donc m+k bits qui peuvent être erronés
- Les k bits doivent pouvoir indiquer
 - soit qu'il n'y a pas d'erreur
 - soit la position de l'erreur, entre 1 et m+k

Contrôle de Hamming

- Il y a donc m+k+1 situations à distinguer ce qui entraîne la condition $m+k+1 \le 2^k$
- On veut le plus petit nombre de bits de contrôle d'où m+(k-1)+1 > 2^{k-1}
- On obtient donc $2^{k-1} + 1 < m+k+1 \le 2^k$
- Dans les exemples de la suite, on va considérer 4 bits de message et 3 bits de contrôle
 - Si k = 2 alors $0 < m \le 1$
 - Si k = 3 alors 1 < $m \le 4$
 - Si k = 4 alors $4 < m \le 11$

Contrôle de Hamming

- Bits de contrôle
 - Les bits de contrôle, notés k₁, k₂ et k₃, sont situés sur les positions puissances de deux : 1, 2 et 4
 - Les positions contrôlées par les bits k_1 , k_2 et k_3 sont définies par les 1 dans le tableau suivant

position	k_3	k_2	k_I
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Contrôle de Hamming

- Exemple de message envoyé
 - Soit le message de 4 bits 0101 à envoyer avec un contrôle de Hamming à parité paire

position	1	2	3	4	5	6	7
	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m ₁	\mathbf{k}_3	m_2	m ₃	m ₄
message à coder			0		1	0	1
contrôle 1-3-5-7	0		0		1		1
contrôle 2-3-6-7		1	0			0	1
contrôle 4-5-6-7				0	1	0	1
message codé	0	1	0	0	1	0	1

4

Contrôle de Hamming

Exemple de message reçu correct
 Soit le message reçu suivant

position	1	2	3	4	5	6	7	
	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m_1	\mathbf{k}_3	m_2	m ₃	m ₄	
message reçu	0	1	0	0	1	0	1	
contrôle 1-3-5-7	0		0		1		1	correct (0)
contrôle 2-3-6-7		1	0			0	1	correct (0)
contrôle 4-5-6-7				0	1	0	1	correct (0)
message corrigé	0	1	0	0	1	0	1	

Contrôle = 000, le message reçu est correct

Contrôle de Hamming

• Exemple de message reçu avec 1 erreur

- Soit le message reçu suivant

position	1	2	3	4	5	6	7	
	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m ₁	\mathbf{k}_3	m_2	m ₃	m ₄	
message reçu	0	1	1	0	1	0	1	
contrôle 1-3-5-7	0		1		1		1	erroné (1)
contrôle 2-3-6-7		1	1			0	1	erroné (1)
contrôle 4-5-6-7				0	1	0	1	correct (0)
message corrigé	0	1	0	0	1	0	1	

Contrôle = 011, l'erreur est en position 3

Contrôle de Hamming

• Exemple de message reçu avec 2 erreurs

- Soit le message reçu suivant

position	1	2	3	4	5	6	7	
	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m ₁	\mathbf{k}_3	m ₂	m ₃	m ₄	
message reçu	0	1	1	1	1	0	1	
contrôle 1-3-5-7	0		1		1		1	erroné (1)
contrôle 2-3-6-7		1	1			0	1	erroné (1)
contrôle 4-5-6-7				1	1	0	1	erroné (1)
message corrigé	0	1	1	1	1	0	0	

Contrôle = 111, l'erreur est en position 7, ce qui introduit une 3^{ème} erreur !!!

Contrôle de Hamming + parité

- Le contrôle de Hamming permet de distinguer
 - Pas d'erreur
 - 1 ou 2 erreurs
- Le contrôle de parité permet de distinguer
 - Pas d'erreur ou 2 erreurs
 - 1 erreur
- On peut donc combiner les deux pour améliorer le contrôle de Hamming
- Ce nouveau code permet de corriger une erreur et d'en détecter deux

Contrôle de Hamming + parité

 Les différentes situations possibles sont définies dans le tableau suivant

		Hamming				
		Correct	Erroné			
		(0)	(1 ou 2)			
	Correct	Correct	2 erreurs			
Parité	(0 ou 2)	Correct	2 erreurs			
rante	Erroné	Parité	1 erreur			
	(1)	erroné	1 erreur			

Contrôle de Hamming + parité

Exemple de message envoyé

 Soit le message de 4 bits 0101 à envoyer avec un contrôle de Hamming à parité paire avec un bit supplémentaire de parité paire

position	0	1	2	3	4	5	6	7
	p	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m_1	\mathbf{k}_3	m ₂	m ₃	m ₄
message à coder				0		1	0	1
contrôle 1-3-5-7		0		0		1		1
contrôle 2-3-6-7			1	0			0	1
contrôle 4-5-6-7					0	1	0	1
message codé	1	0	1	0	0	1	0	1

5

Contrôle de Hamming + parité

• Exemple de message reçu correct

 Soit le 	message	reçu	suivant
-----------------------------	---------	------	---------

position	0	1	2	3	4	5	6	7	
	p	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_{2}	m_1	\mathbf{k}_3	m_2	m ₃	m ₄	
message reçu	1	0	1	0	0	1	0	1	
contrôle 1-3-5-7		0		0		1		1	correct
contrôle 2-3-6-7			1	0			0	1	correct
contrôle 4-5-6-7					0	1	0	1	correct
contrôle parité	1	0	1	0	0	1	0	1	correct
message corrigé	1	0	1	0	0	1	0	1	

Contrôle = 000, parité correcte, le message reçu est correct

Contrôle de Hamming + parité

• Exemple de message reçu avec 1 erreur - Soit le message reçu suivant

position	0	1	2	3	4	5	6	7	
	p	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m ₁	\mathbf{k}_3	m_2	m ₃	m ₄	
message reçu	1	0	1	1	0	1	0	1	
contrôle 1-3-5-7		0		1		1		1	erroné (1)
contrôle 2-3-6-7			1	1			0	1	erroné (1)
contrôle 4-5-6-7					0	1	0	1	correct (0)
contrôle parité	1	0	1	1	0	1	0	1	erroné
message corrigé	1	0	1	0	0	1	0	1	

Contrôle = 011, parité fausse, l'erreur est en position 3

Contrôle de Hamming + parité

• Exemple de message reçu avec 2 erreurs

- Soit le message reçu suivant

position	0	1	2	3	4	5	6	7	
	p	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	m ₁	\mathbf{k}_3	m ₂	m ₃	m ₄	
message reçu	1	0	1	1	1	1	0	1	
contrôle 1-3-5-7		0		1		1		1	erroné (1)
contrôle 2-3-6-7			1	1			0	1	erroné (1)
contrôle 4-5-6-7					1	1	0	1	erroné (1)
contrôle parité	1	0	1	1	1	1	0	1	correct
message corrigé									

Contrôle = 111, parité correcte, il y a 2 erreurs, pas de correction

7