# $\begin{array}{c} {\rm Universit\acute{e}\ Toulouse\ III-Paul\ sabatier} \\ {\rm L2\ Informatique} \end{array}$

## Assembleur ARM – TD

Semestre 4

## Table des matières

1	Opé	érations	4
2	TD	1	5
	2.1		5
		2.1.1	5
		2.1.2	5
	2.2		5
		2.2.1	5
		2.2.2	6
		2.2.3 Réaliser la division de r0 par r1 qui donne dans r2 le quotient et dans r3 le reste	7
3 TD2 – Manipulation de la mémoire		2 – Manipulation de la mémoire	9
	3.1		9
		3.1.1 Avec un pointeur	9
	3.2		10
	3.3	Que fais le programme suivant?	10

### **Opérations**

```
1 QR3 <- R0 + (R1-R2)
2 SUB R3,R1,R2
3 ADD R3,R0,R3
                                 Listing 1.1 - R3 \leftarrow R0 + (R1-R2)
1 | 0R0 <- R1 + R2 + R3
2 ADD R3,R1,R2
3 ADD R3,R1,R3
                                 Listing 1.2 - R0 \leftarrow R1 + R2 + R3
_{1} | 0R0 <- R1+(R2-4)
2 SUB RO, R2,#4
з ADD RO,R1,RO
                                  Listing 1.3 - R0 < - R1 + (R2 - 4)
 @RO <- R2 + R2*4
 MOV RO,#4
з MUL RO,R2,RO
4 ADD R0, R2, R0
                                  Listing 1.4 - R0 \leftarrow R2 + R2*4
```

#### ⚠ MUL R3,R2,#4 n'est pas possible

Listing 1.6 – R0 <- 10 \* R1 sans utiliser la multipliation

 $\overline{2}$ 

### TD1

2.1

#### 2.1.1

ON considère l'algorithme suivant :

```
si r0 > 0 alors
s1;
sinon
s2;
fin si;
```

Traduire cette forme algorithmique en assembleur.

#### 2.1.2

```
tantque 0 > 0 faire
s;
fin tantque;

boucle: CMP r0,#0
BLE finboucle
s>
B boucle
finboucle:
```

### 2.2

#### 2.2.1

```
1    r0 <- 0;
2    tantque RO < N faire
3    r1 <- r1 + r0;</pre>
```

```
4    r0 <- r0 + 1;
5    fin tantque;

1         .equ N,10
2         MOV RO,#0 @s <- 0
3         MOV R1,#0 @i <- 0
4         tq: CMP R1,#N @tantque(i <= N)
5         BHI ftq
6         ADD R1,R0,R1 @s += i
7         ADD R1,R1,#1 @ i++
8         B tq
9         ftq:</pre>
```

#### 2.2.2

Écrire un programme qui calcule la multiplication de r0 par r1 et range le résultat dans r2 sans l'opération de multiplication

#### 2.2.2.1 Nombres non signés

#### 2.2.2.2 Nombres signés

```
si r1 > 0 alors
    multiplication non signé;
  sinon
    r1 <- 0 - r1;
    r3 <- 0;
  fin si;
  si r3 = 0 alors
    r1 <- 0 - r1;
9
10
  sinon
11
    on sort;
    MOV r3, #1
1
     CMP r1, #0
2
     BGT boucle
3
     RSB r1, r1, #0
     MOV r3, #0
  boucle: MOV R2, #0
  tque: CMP R1, #0
     BEQ sortie1
     ADD r2, r0, r0
9
     SUB r1, r1, #1
10
     B tque
11
  sortie1: CMP R3, #0
12
    BNE sortie2
```

```
RSB r1, r1, #0 sortie2:
```

#### 2.2.2.3 Autres solutions pour nombres signés

```
si r1 < 0 alors
    r1 <- -r1;
    r0 <- -r0;
  fin si;
  i <- 0;
  tantque i < r1 faire
    r2 <- r2 + r0;
    i <- i - 1;
9 fin tantque
    CMP r1, #0
1
    RSBLT r1, r1, #0
2
    MOV r2, #0
3
    MOV r3, #0
4
  tq: CMP r3, r1
    BGE ftq
    ADD r2, r2, r0
    ADD r3, r3, #1
    B tq
10 ftq:
```

# 2.2.3 Réaliser la division de r0 par r1 qui donne dans r2 le quotient et dans r3 le reste

#### 2.2.3.1 Non signé

```
r0 = r1 \times r2 + 3, 0 \le r3 < r1

| r2 <- 0;
| tantque r3 >= r1 faire |
| r1 <- r2 + 1;
| r3 <- r3 - r1;
| fin tantque;

| MOV r2,#0 |
| MOV r3,r0 |
| tq: CMP r3,r1 |
| BLT ftq |
| ADD r2,r2,#1 |
| SUB r3,r3,r1 |
| B ftq |
| ftq:
```

#### 2.2.3.2 Signé

```
si r0 > 0 alors
r4 <- 0;
sinon
r4 <- 1;
r0 <- -r0;
```

```
fin si;
6
  si r1 > 0 alors
8
    r5 <- 0;
9
  sinon
10
   r5 <- 1;
11
    r1 <- -r1;
12
    r2 <- 0;
13
    r3 <- 0;
14
  fin si;
15
16
  tantque r3 > r1 faire
    r3 <- r3 - r1;
17
    r2 <- r2 + 1;
18
  fin tantque;
20
  si r4 = -r3 alors
21
   r3 = -r3;
22
  fin si;
  si r4 != r5 alors
24
   r2 = -r2;
25
26 fin si;
     CMP r0, #0
1
     BLT sinon1
2
    MOV r4,#0
3
     RSB r0,#0
     B fsi1
5
  sinon1: MOV r4,#1
  fsi1:
    CMP r1, #0
     BLT sinon2
9
    MOV r5,#0
10
    RSB r2,#0
11
  sinon2:
12
  @(boucle)
13
    CMP r4,#1
14
    BNE fsi
    RSB r3,#0
16
  fsi3:
17
     CMP r4, r5
18
     BEQ fsi4
19
20
     RSB r2,#0
21 fsi4:
```

### TD2 – Manipulation de la mémoire

3.1

#### 3.1.0.3 Avec un itérateur

```
define N 10
                                       1 .eq N,10
  t[10];
                                       2 t: .fill N,4,0
                                       3 LDR r1,=t
  t1 <- @t;
4 r2 <- 0; --i
                                       4 MOV R2,#0
  r0 <- 0;
                                       5 MOV RO,#0
  tantque t2 < N faire
                                          tq: CMP r1,N
   r3 <- MEM[t1+r2 << 2];
                                           BHS ftq
    r2 <- r2+1;
                                            LDR r3,[r1,r2,LSL#2]
9
                                       9
   r0 <- r0 + r3
                                            ADD r0, r0, r3
                                            ADD r2, r2, #1
11 fin tantque;
                                            B tq
                                       13 ftq:
```

### 3.1.1 Avec un pointeur

```
1 r1 <- @t;
                                           LDR r1,=t
  r2 <- @tfin;
                                           LDR r2,=tfin @ <=> ADD r2,r1,#N*4
                                           MOV r0,#0
  r0 <- 0;
                                         tq: CMP r1,r2
 tantque r1 != r2 faire
                                           BEQ ftq
   r3 <- MEM32[r1];
                                           LDR r3,[r1] @on pourrait faire
   r1 <- r1+4;
                                           ADD r1,r1,#4 @LDR r3,[r1],#4
    r0 <- r0 + r3;
                                           ADD r0, r0, r3
9 fin tantque
                                           B tq
                                      10 ftq:
```

3.2

```
.eq N,10
  t[N]
                                           t: .fill N,1,0
  r1 <- @t;
                                             LDR r0,=t
  r2 <- @tfin;
                                             LDR r2,=tfin
  r0 <- 1;
                                             MOV r0,#1
                                           tq: CMP r1,r2
  tantque r1 != r2 faire
    MEM32[r1] <- r0;
                                             BEQ ftq
    r1 <- r1 + 1;
                                              STRB r3,[r1],#1
    r0 <- r0 + ;
                                              ADD r0, r0, #1
9
                                         9
10 fin tantque;
                                             B tq
                                         10
                                         11 ftq:
```

### 3.3 Que fais le programme suivant?

```
1
     LDR r0,=t
     MOV f1,#111
2
     STR r1,[r0]
     ADD r1, r0, #4
     MOV r2,#0
5
  tq: CMP r2,#4
6
     BEQ ftq
     LDR r3,[r0,r2,LSL#2]
8
     STR r3,[r1],#4
9
     ADD r2, r2, #1
10
     B tq
12 | ftq:
```

```
.eq N, 100
                                           s: .byte 1,23,255 @,...
                                           t: .fill N, 1, 0
  r0 <- @t;
                                             LDR r0,=t
  r1 <- @fins;
                                              LDRB r1,=s
  i <- 0;
                                              MOV r2, #N
  tantque i < N faire
                                           tq: CMP r2, #N
    t[N-1-i] = s[i];
                                              BHS ftq:
    i <- i + 1;
                                              RSB r4, R0, \#N-1
10 fin tantque;
                                              LDRB r3, [r1,r2]
                                         10
                                              STRB r3,[r0,r4]
                                         11
                                              ADD r2, r2, #1
                                         12
                                              B tq:
                                         13
                                         14
                                           ftq:
```

@ Avec pointeurs

```
      [rj]
      Mem32[Rj]

      [rj,rk]
      Mem32[rj+rk]

      [rj,rk,LSL#1]
      Mem32[rj+rk*21]

      [rj],#k
      Mem32[rj]; rj <- rj+k;</th>

      [rj,#k]
      Mem32 <- [rj+k]</th>
```