

Qt4 et le XML

par

Date de publication : 27/05/2007

Dernière mise à jour : 25/11/2010

Le format XML connaît aujourd'hui une popularité grandissante : lisible par tous, il permet l'échange de données entre machines ou entre applications (QtDesigner sauvegarde son fichier xxx.ui au format XML). Pour écrire ou lire un document XML, il existe différentes méthodes.

Vous avez apprécié ? N'hésitez pas :



I - Présentation	
II - Écriture d'un document XML avec la méthode DOM	.3
II-A - Introduction à DOM	3
II-B - Présentation de l'application	3
II-C - Codage3	3
III - Lecture d'un document XML avec la méthode DOM	. 4
III-A - Présentation de l'application	4
III-B - Codage5	
IV - Lecture d'un document XML avec la méthode SAX	.6
IV-A - Introduction à SAX	6
IV-B - Présentation de l'application	6
IV-C - Codage6	6
V - Remerciements	

I - Présentation

Pour illustrer ce tutoriel, on utilisera le document XML suivant :

II - Écriture d'un document XML avec la méthode DOM

II-A - Introduction à DOM

Un document XML peut être schématisé comme une arborescence hiérarchisée. Les différentes composantes d'une telle arborescence sont désignées comme étant des $n \square uds$. Il existe différents types de $n \square uds$: les $n \square uds$ éléments, les $n \square uds$ attributs, les $n \square uds$ textes, etc. Le $n \square ud$ élément correspond à la balise, le $n \square ud$ attribut à l'attribut qu'on peut trouver dans la balise ouvrante et le $n \square ud$ texte à la donnée proprement dite. Dans le document XML ci-dessus, "mesure" est un $n \square ud$ élément, "numero" un $n \square ud$ attribut et "10" un $n \square ud$ texte.

On doit établir une filiation pour les n□uds éléments et les n□uds textes : ici, "10" est enfant de "tension", lui-même enfant de "mesure", lui-même enfant du document Dom.

II-B - Présentation de l'application

On souhaite créer un fichier "mesures.xml" suivant le format décrit ci-dessus contenant des données saisies par un utilisateur. L'IHM aura l'aspect ci-contre.



Le document XML est une instance de QDomDocument. Les $n \square uds$ sont des instances de QDomElement ou QDomText. La méthode createElement("nom_balise") du document crée un $n \square ud$ « élément » (on lui passe le nom de la balise). La méthode setAttribute("numero", n) permet de créer un attribut "numero" avec la valeur n. La méthode createTextNode("donnees") du document crée un $n \square ud$ « texte » (on lui passe la donnée). La filiation des différents $n \square uds$ se fait comme suit : parent.appendChild(enfant) ;.

II-C - Codage

La classe EcritureDom dérive de QObject, car elle contient un slot publique demande_ajout(QString,QString,QString). Ce slot, connecté à l'IHM, reçoit en paramètres les trois données saisies par l'utilisateur.

class EcritureDom : public QObject

```
Q OBJECT
public:
 EcritureDom();
 ~EcritureDom();
public slots :
 void demande_ajout(QString,QString,QString);
private:
 ODomDocument doc:
 ODomElement mesures;
 QFile file;
 OTextStream out;
EcritureDom::EcritureDom()
mesures = doc.createElement("mesures"); // création de la balise "mesures"
doc.appendChild(mesures); // filiation de la balise "mesures"
file.setFileName("mesures.xml");
if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) // ouverture du fichier de sauvegarde
 return; // en écriture
out.setDevice(&file); // association du flux au fichier
void EcritureDom::demande ajout(QString n,QString t,QString f)
{
// création de la balise "mesure"
QDomElement mesure = doc.createElement("mesure");
mesures.appendChild(mesure); // filiation de la balise "mesure"
mesure.setAttribute("numero",n); // création de l'attribut "numero"
// création de la balise "tension"
QDomElement tension = doc.createElement("tension");
mesure.appendChild(tension); // filiation de la balise "tension"
// création de la balise "frequence"
QDomElement frequence = doc.createElement("frequence");
mesure.appendChild(frequence); // filiation de la balise "frequence"
QDomText t1 = doc.createTextNode(t); // création de la donnée t1
tension.appendChild(t1); // filiation du n\squareud "t1"
QDomText f1 = doc.createTextNode(f); //création de la donnée f1
frequence.appendChild(f1); // filiation du n\squareud "f1"
}
EcritureDom::~EcritureDom()
// insertion en début de document de <?xml version="1.0" ?>
QDomNode noeud = doc.createProcessingInstruction("xml","version=\"1.0\"");
doc.insertBefore(noeud, doc.firstChild());
// sauvegarde dans le flux (deux espaces de décalage dans l'arborescence)
doc.save(out,2);
file.close();
```

III - Lecture d'un document XML avec la méthode DOM

III-A - Présentation de l'application

On cherche cette fois à lire le fichier « mesures.xml » contenant les données précédemment présentées. L'application ne fait ici que présenter les données « mesure par mesure » dans une QMessageBox, mais il est évident que les données récupérées peuvent être envoyées dans un signal à destination d'une classe de traitement ou vers une IHM.

Le principe est assez simple. Une fois le document DOM créé et son arborescence établie (la méthode setContent fait tout le boulot), on passe en revue les n□uds « mesure » un par un.

Pour chaque n□ud, on mémorise l'attribut et on crée une liste d'enfants (ici, tension et fréquence). Il ne reste plus qu'à rechercher la donnée texte pour chaque enfant.

III-B - Codage

La classe Lecture_DOM dérive de QObject car elle contient un slot publique_lire(). Ce slot est appelé pour débuter la lecture.

```
class Lecture DOM : public QObject
Q OBJECT
public:
 Lecture DOM();
 ~Lecture DOM();
public slots :
  void lire();
private:
 QDomDocument doc;
Lecture DOM::Lecture DOM()
QFile file("mesures.xml");
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly))
 return;
if (!doc.setContent(&file))
 file.close(); // établit le document XML à partir des données du fichier (hiérarchie, etc.)
file.close();
}
void Lecture_DOM::lire()
int i=0;
QString affichage;
ODomNodeList tab:
QDomElement mesure;
ODomNode n;
QMessageBox a(0);
QDomElement racine = doc.documentElement(); // renvoie la balise racine
QDomNode noeud = racine.firstChild(); // renvoie la première balise « mesure »
while(!noeud.isNull())
  // convertit le n□ud en élément pour utiliser les
 // méthodes tagName() et attribute()
 mesure = noeud.toElement();
 // vérifie la présence de la balise « mesure »
 if (mesure.tagName() == "mesure")
  affichage = mesure.attribute("numero"); // récupère l'attribut
  tab = mesure.childNodes(); // crée un tableau des enfants de « mesure »
  for(i=0;i<tab.length();i++)</pre>
   // pour chaque enfant, on extrait la donnée et on concatène
   n = tab.item(i);
   affichage = affichage + " " + n.firstChild().toText().data();
  a.setText(affichage); // affichage dans un QMessageBox
 noeud = noeud.nextSibling(); // passe à la "mesure" suivante
 }
```

IV - Lecture d'un document XML avec la méthode SAX

IV-A - Introduction à SAX

Le modèle SAX consiste à parcourir le document linéairement en une seule fois et à déclencher des méthodes à chaque fois qu'une des catégories syntaxiques (balise ouvrante, fermante, texte, etc.) est rencontrée.

IV-B - Présentation de l'application

Le but recherché est le même qu'avec la méthode DOM : on souhaite présenter les données «mesure par mesure » dans une QMessageBox.

Pour extraire les données d'un fichier XML, on dérive la classe QXmlDefaultHandler et on implémente les méthodes permettant la gestion des balises ouvrantes, fermantes, des données et des erreurs.

```
class SaxXml : public QXmlDefaultHandler
{
  public :
    SaxXml() ;
    virtualbool startElement(
      const QString &namespaceURI, //inutile ici
      const QString &localName, //inutile ici
      const QString &qName, //nom de la balise
      const QXmlAttributes &attribs) ; //liste des attributs
    virtual bool endElement (
      const QString &namespaceURI, //inutile ici
      const QString &namespaceURI, //inutile ici
      const QString &localName, //inutile ici
      const QString &qName) ; //nom de la balise
    virtual bool characters (const QString &str );
    virtual bool fatalError(const QXmlParseException &e) ;
};
```

Les méthodes retournent « true » pour continuer l'analyse du document.

Pour parser le document (l'analyser), il faut commencer comme suit :

```
QFile file;
QXmlInputSource *inputSource;
QXmlSimpleReader reader; //une interface pour notre parseur
SaxXml handler; //notre classe qui va faire le boulot
file.setFileName("mesures.xml"); //spécifie le nom du fichier XML à lire
inputSource= new QXmlInputSource(&file); //associe une source XML au fichier
reader.setContentHandler(&handler); //associe l'interface à notre parseur
bool ok=reader.parse(inputSource); //débute la lecture du document XML
if (!ok)
{
   QMessageBox a(0);
   a.setText("problem");
   a.exec();
}
```

IV-C - Codage

La classe SaxXml dérive de QObject pour, si nécessaire, envoyer des signaux. Elle dérive aussi de QXmlDefaultHandler, classe nécessaire à QXmlSimpleReader. Les méthodes virtuelles devront être implémentées : c'est là que se trouve le code relatif à notre application.

Le principe est simple. Quand une balise « ouvrante » est découverte par le parseur, la méthode startElement est appelée. Si le nom de la balise est "mesure", on va chercher son attribut "numero" et on positionne un drapeau afin

de mémoriser ce passage. On mémorisera également les passages dans les balises ouvrantes nommées "tension" ou "frequence". Dans la méthode "characters" appelée lorsque le parseur rencontre des données, on teste les balises pour savoir quoi faire de ces données (ici, on les concatène). Dans la méthode "endElement" appelée lorsque le parseur rencontre une balise fermante, on réinitialise les drapeaux.

```
class SaxXml:public QObject, public QXmlDefaultHandler
Q OBJECT
public:
  SaxXml();
  virtual bool fatalError (const QXmlParseException & exception);
  virtual bool characters ( const QString &); //traite les données
 virtual bool endDocument (); //traite la fin du document
 virtual bool endElement ( //traite la balise fermante
   const QString &, const QString &, const QString &);
  virtual bool startDocument () ; //traite le début du document
 virtual bool startElement ( const QString &, //traite la balise fermante
  const QString &, const QString &, const QXmlAttributes & );
 private
  QString balise mesure; //drapeau pour une balise "mesure"
  QString balise; //drapeau pour une balise "tension" ou "frequence"
  QString affichage; //pour la QMessageBox
};
SaxXml::SaxXml() { } //constructeur
bool SaxXml::startDocument ()
return true; //pas traité ici
bool SaxXml::startElement ( const QString & , const QString & , const QString & qName, const
OXmlAttributes & atts )
 if(qName=="mesure")
 balise mesure = "mesure"; //drapeau "mesure" pour mémorisation
 affichage = atts.value(0) + " "; //mémorisation de l'attribut pour QMessageBox
if (qName=="frequence" || qName=="tension")
 balise=qName; //drapeau "frequence" ou "tension" pour mémorisation
return true;
bool SaxXml::fatalError (const QXmlParseException & exception)
return false; //pas traité ici
bool SaxXml::characters ( const QString & ch)
if (balise mesure=="mesure" && !ch.isEmpty()) //test du drapeau "mesure"
 if(balise=="frequence" || balise=="tension") //test des autres drapeaux
  affichage = affichage + ch + " "; //concaténation pour QMessageBox
return true;
}
bool SaxXml::endDocument ()
return true;
}
bool SaxXml::endElement ( const QString & namespaceURI, const QString & localName, const QString &
qName )
if (qName=="mesure")
  balise mesure=" "; balise=" "; //réinitialisation des balises
  QMessageBox a(0);
```



```
a.setText(affichage);
a.exec();
affichage = " "; //réinitialisation de la chaîne
return true;
```

V - Remerciements

Merci à Mahefasoa pour sa relecture!