
# عملية الترجمة

## **Compilation Process**

**Continue** 

#### أطوار عملية الترجمة



#### طور ضبط التمثيل الوسيط

- هذا الطور هو بداية الطرف الخلفي وهو مرحلة التجميع/التأليف Synthesis.
  - يستقبل تمثيل وسيط وينتج أيضاً تمثيل وسيط ولكن محسن/مضبوط
- هنا يقوم المترجم بتحويرات مختلفة على التمثيل الوسيط لغرض تحسينه وبالتالي نتحصل في النهاية على ترميز لغة الآلة سريع التنفيذ.
  - یهدف هذا الطور إلى:
  - أبسط قدر من التعليمات
    - الأسرع تنفيذاً
    - تؤدي إلى أدق النتائج

#### بعض عمليات ضبط التمثيل الوسيط

- خمد/إلغاء إنتاج ترميز/تعليمات للأوامر التي لن تنفذ كالتي تكون في جمل x = 0;
  - if x>0 goto L8;

- حذف المتغيرات غير المستخدمة
- التخلي عن عمليات كالضرب في 1 أو الإضافة إلى 0.
- ضبط التكرارات Looping, مثل استثناء التعليمات التي لا تتأثر من التكرار.
  - الحد من التعبيرات/التعليمات المتكررة

$$a = b + 1;$$

$$a = b + 1;$$

#### مثال ضبط التمثيل الوسيط

#### بعد الضبط

$$_{t1} = b * c$$
 $_{t2} = _{t1} + _{t1}$ 
 $a = _{t2}$ 

- اختصار خمس تعبيرات إلى ثلاث
  - حذف الإضافة للصفر
  - إلغاء التعليمات المتكررة

#### مثال ضبط التمثيل الوسيط

$$t1 = i2r(60)$$

■ مراجعة التمثيل:

$$t2 = id3 * t1$$

$$t3 = id2 + t2$$

$$id1 = t3$$

يمكن لضابط التمثيل أن يستبدل عملية تغيير العدد الصحيح

إلى حقيقي inttofloat بأن يغير الرقم 60 إلى 60.0 حقيقي

لمرة واحدة وبصورة نهائية بدلاً من استدعاء وظيفة inttofloat كلما استخدم الرقم 60

$$t1 = id3 * 60.0$$

$$t2 = id2 + t1$$

$$id1 = t2$$

#### مثال ضبط IR

$$t1 = i2r(60)$$
 $t2 = id3 * t1$ 
 $t3 = id2 + t2$ 
 $id1 = t3$ 

IR Optimization Phase

 $t1 = id3 * 60.0$ 
 $t2 = id2 + t1$ 
 $id1 = t2$ 

#### مقايضة السرعة بالكفاءة

- قد ينجم عن عمليات هذا الطور بطؤ عملية الترجمة
- توفر المترجمات إمكانية استثناء/إيقاف عملية ضبط التمثيل الوسيط.
- بعض المترجمات توفر إمكانية اختيار دقة/درجة الجودة في ضبط تمثيل IR.
  - برنامج بطئ الترجمة ولكن سريع التنفيذ وقليل التعليمات
    - أقل استنزاف لوقت المعالج
      - أقل استهلاك للذاكرة
    - كم من مرة سيترجم البرنامج وكم مرة سينفذ؟

## طور إنتاج ترميز لغة الآلة

- العملية النهائية للحصول على البرنامج الهدف هو طور إنتاج ترميز لغة الآلة.
  - تعبيرات ترميز العنوان الثلاثي تترجم إلى تعليمات لغة تجميع أو لغة الآلة.
    - في هذه العملية يقوم المترجم ب:
    - تحديد مكان في الذاكرة لكل متغير Variable
- كل تعبير في التمثيل الوسيط يحول إلى تعبير بلغة الآلة يؤدي نفس الوظيفة.

#### مثال طور إنتاج برنامج الهدف

■ تمثيل وسيط بترميز العنوان الثلاثي.

■ ترميز لغة التجميع

Ldf R1, id3 # load Ldf R2, id2 # load Mulf R1, R1, R2 # mult Addf R2, R1, R1 # add Stf id5, R2 # store

■ العامل إلى اليسار هو محطة حفظ القيمة

■ الحرف f للعدد الحقيقي floating point

#### مثال طور إنتاج برنامج الهدف

Ldf R2, id3
Mulf R2, R2, #60.0
Ldf R1, id2
Addf R1, R1, R2
Stf id1, R1

## طور إنتاج ترميز برنامج الهدف

- التعبيرات في المثال السابق تقوم بتحميل المسجل R2 بمحتويات العنوان id3 الموجودة في جدول الرموز.
  - يلي ذلك ضربها في الثابت 60.0 الذي يشار إليه بالعلامة # ليعرف كثابت.
    - بعدها ينقل محتويات id2 إلى المسجل R1.
    - ثم يجمع محتويات R1 مع R2 ويكون الناتج في المسجل R1.
      - وفي النهاية يحفظ محتوى R1 في المُعرَّف id1.

## طور ضبط ترميز برنامج الهدف


- يمكن أن يكون هنالك عملية ضبط أخرى تتم على ترميز برنامج الهدف.
- هنا يكون الاهتمام بنوعية الكيان المادي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمعالج والمسجلات.
  - أحياناً يوجد أكثر من معالج بالحاسوب
  - بعض المعالجات خاصة بوظائف معينة كالعمليات الرياضية Math-coprocessor.
    - بعض المسجلات خاصة بالعمليات الرياضية مثل Accumulator.
      - صيغة التعليمات أو طريقة العنونة تختلف من معالج إلى آخر.

#### طور ضبط ترميز برنامج الهدف

■مثل طور ظبط IR قد توفر المترجمات إمكانية استثناء/إيقاف عملية ضبط برنامج الهدف.

■ كذلك بعض المترجمات توفر إمكانية اختيار دقة/درجة الجودة في ضبط تمثيل البرنامج الهدف.

#### مثال ضبط برنامج الهدف



#### مثال ضبط برنامج الهدف

```
Ldf R1, id2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            # load
t1 = id2 * id3
                                                                                                                                                                                                                                                           Ldf R2, id3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            # load
_{t2} = _{t1} + _{t1}
                                                                                                                                                                                                                                                            Mulf R1, R1, R2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          # mult
id1 = _t2
                                                                                                                                                                                                                                                           Addf R2, R1, R1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          # add
                                                                                  طور إنتاج برنامج الهدف
                                                                                                                                                                                                                                                           Stf id1, R2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        # store
                                                        Machine Code Generation Phase
                                                                                  طور ضبط برنامج الهدف
                                                       Machine Code Opimization Phase
                                                                                                                                        Sparc Assembly Code
                                                                                تحميل عدد حقيقي من العنوان 16 إلى المسجل 1 1 [fp-16], % المسجل المسجل 1 المسجل المسجل
                                                                                [%fp-20], %l2
                                                   ضرب المسجل 1 في المسجل2 وحفظ النتيجة في المسجل 3 المسجل 1 في المسجل 1 ألا , 11% mul % المسجل
                                                   add %l3, %l3, %l0
                                                                               حفظ محتوى المسجل 10 في موقع الذاكرة 24 لعدد حقيقي [74-10, [%fp-24]]
                                                   st
```

#### مثال للغة الآلة من لغة التجميع

#### **XOR CL, [12H]**

- العملية هي أو الاستنائية XOR, و CL عبارة عن مسجل في المعالج, و 12H هو عنوان مكان متغير في الذاكرة.
  - رمز العملية XOR بلغة الآلة هو "O01100dw"
- d تشير إلى مكان حفظ نتيجة العملية, 1 تعني حفظ النتجية في مكان المعامل الأول وهو المسجل CL, و 0 حفظ النتيجة في مكان المعامل الثاني لهذه العملية.
- W تشير لحجم البيانات: 0 تعني بايت واحد, و 1 تعني كلمة كاملة (طول الكلمة يعتمد على المعالج).


#### مثال للغة الآلة من لغة التجميع


#### **XOR CL, [12H]**

- العملية هي أو الاستنائية XOR, و CL عبارة عن مسجل في المعالج, و 12H هو عنوان مكان متغير في الذاكرة.
  - رمز العملية XOR بلغة الآلة هو "O01100dw"
  - إذاً البايت الأول XOR بلغة الآلة هو "00110010"
    - رموز المسجل CL هو 00001110
    - عنوان مكان الذاكرة 12H هو 00010010
  - هناك تفاصيل كثيرة في تركيبة التعليمات والعوامل وتختلف باختلاف المعالجات

XOR CL, [12H] = 00110010 00001110 00010010

ویکتب بنظام Hexadecimal 16 = Hexadecimal 16






Cond:  $_{t1} = y ! < z$ if  $_{t1}$  goto Loop x = a + b y = x + ygoto Cond
Loop:

x = a + b
Cond: \_t1 = y !< z
if \_t1 goto Loop
y = x + y
goto Cond
Loop:





add \$2, \$3, \$4

Cond: nlt \$6, \$1, \$5

eq \$6, FFH, Loop

add \$1, \$2, \$1

br Cond

add \$2, \$3, \$4 8
Cond: nlt \$6, \$1, \$5
eq \$6, FFH, Loop
add \$1, \$2, Cond
Loop:

TSE321, Dr. Rudwan Husain, University of Tripoli

89