الباب الرابع

PRINCIPLES OF CONCURRENCY


قواعد او اساسيات التزامن

3.2 مفهوم التوازي Concurrency

- نقصد بالتوازي تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد. قد تكون هذه العمليات المتوازية مستقلة عن بعضها البعض (Independent processes) أو متعاونة مع بعضها البعض (cooperative processes).
 - التوازي قد يطبق على مستوى العمليات (concurrent processes) أو على مستوى الخيوط (concurrent threads)
- العملية المستقلة هي التي لا تؤثر ولا تتأثر بالعمليات التي تعمل معها في نفس الوقت.
 - العملية تكون متعاونة إذا أثرت و/ أو تأثرت بالعمليات الأخرى التي تعمل معها بالتوازي.

3.3 تعاون العمليات

- إذا احتاجت العمليات المتوازية أن تتشارك في بعض البيانات أو أن تؤدي عملا مشتركا، فلابد لها من أن تتعاون مع بعضها البعض. هذا التعاون يتطلب اتصال بين العمليات وعملية تزامن (synchronization).
 - الاتصال بين العمليات يتم عن طريق متغيرات مشتركة أو بتبادل الرسائل (message passing).
- والتزامن نحتاجه ليتم الاتصال في الوقت المناسب (الشكل 3.1)، ويتحقق بوضع نقاط تزامن للعمليات بحيث إذا سبقت عملية بقية العمليات ووصلت نقطة تزامن، عليها أن تنتظر بقية العمليات الأخرى لتصل هذه النقطة، وإلا سيكون لدينا نتائج غير متوقعة.



الشكل 1.3 تسلسل توازي العمليات

هناك عدة اسباب تستدعي وجود آلية لضمان تعاون العمليات:

- طلب عملية لخدمة من عملية أخرى: في هذه الحالة على العملية التي طلبت الخدمة انتظار العملية التي طلب منها الخدمة حتى تفرغ من أدائها. مثلا إذا طلبت عملية من نظام التشغيل معلومة معينة من القرص الصلب، ستظل هذه العملية في انتظار المعلومة حتى تصلها من القرص إلى الذاكرة.
- زيادة سرعة التنفيذ: وذلك بتقسيم مهمة واحدة كبيرة على عدة عمليات يتم تنفيذها بالتوازي. مثلا إذا استخدمنا الأنابيب الانسيابية (pipeline) بين العمليات فهذا يعني أن مخرج العملية الأولى سيكون مدخل للعملية الثانية، في هذه الحالة لا يمكن للعملية الثانية أن تسبق العملية الأولى.

مثلا الأمر التالي (في UNIX)

\$ Is | wc

هو أمر لتنفيذ عمليتين هما التي تعرض محتويات الدليل الحالي، و wc لعد الكلمات، هاتان العمليتان ستنفذان في وقت واحد (بالتوازي)، وسيتم بينهم تزامن (ستنتظر العملية الثانية wc مخرجات العملية الأولى التعمل عليها لتحسب عدد كلمات المخرج)

• مثلاً في نظام الوسائط المتعددة يمكن أن تقوم عملية بإحضار أجزاء المادة الوسائطية من القرص ووضعها في ذاكرة مؤقتة (خازن (Buffer) ، بينما عملية أخرى تأخذ المادة من الخازن وترسلها إلى جهاز الذي يصدر الصوت/الصورة. هنا تعتبر العملية الأولى منتج (Producer) بينما العملية الثانية مستهلك (Consumer) وعلى المنتج العمل على جعل الخازن ممتلئا دوما بحيث لا يتوقف المستهلك عن العمل (لا يجد الخازن فارغا)، لأن المستهلك إذا وجد الخازن فارغا سيتوقف عن العمل وينتظر وصول بيانات للخازن مما يتسبب في تقطع مقطع الفيديو/الصوت أو عدم وضوحه

ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- 1. المشاركة في البيانات (Information sharing): مثل الاحتياج لنفس الملف.
- 2. زيادة سرعة الحسابات (Computation speedup): تقسيم المسألة الى عدة اجزاء يمكن تنفيذهم على التوازي (Parallel processes).
- 3. الوحدات (Modularity): بناء النظام على هيئة وحدات او طبقات يمكن التعامل معها على حدة لتسهيل التوسع في بناء النظام ومعرفة اماكن الاخطاء وسهولة معالجتها.
- 4. الملائمة (Convenience): يمكن لمستخدم واحد تشغيل اكثر من برنامج-طباعة، تحرير رسالة، ترجمة لغة برمجة،.. (..editing, printing, compiling).

أيا كان نوع التعاون بين العمليات، فيجب أن يكون هنالك:

- تزامن بینها.
- اتصال فيما بينها.

3.3.1 الجدولة الغير متوقعة للعمليات

- قد يقوم المجدول (في نظام التشغيل) بجدولة أي عملية في أي وقت و لأي سبب، هذه الجدولة ستوقف العملية التي يتم تنفيذها حاليا في المعالج، ويدخل عملية أخرى مكانها.
- هذا يعني أن البرنامج قد يتوقف في أي وقت (كنتيجة لإعادة الجدولة)، ثم فيما بعد قد يواصل من آخر نقطة توقف فيها بالتالي قد تتسبب هذه الجدولة في مشكلة إذا كانت العملية المجدولة ضمن عمليات متعاونة.

(competition) التنافس 3.4

- قد تكون للعمليات المتعاونة بيانات مشتركة تستطيع الوصول إليها إذا لم يكن هنالك تحكم في طريقة الوصول لهذه البيانات ستكون النتيجة وصول غير منظم لها أو تنازع حولها وبالتالي نتوقع نتائج غير صحيحة. هذا الوصول غير المنظم للبيانات المشتركة يسمى حالة السباق (Race condition) حيث تتسابق العمليات في تغيير قيمة البيانات المشتركة
- أيضا قد تكون العمليات مستقلة لكنها تتصل مع بعضها لاستخدام موارد مشتركة، مثلا افترض أن لدينا عمليتان، كل عملية تريد طباعة ملف على الطابعة (المشتركة)، لابد من وجود تنسيق ليتحدد من يستخدم الطابعة أولا، وعلى العملية الثانية الانتظار حتى تفرغ الأولى من الطباعة. هذا يسمى تنافس العمليات (process competition)

مشاكل التنافس

فيما يلي نسرد بعض الأمثلة التي تحدث فيها مشاكل نتيجة للإيقاف غير المتوقع لبعض العمليات بواسطة المجدول.

• مشكلة تعديل ملف على خادم الملفات (file server): افترض أن لدينا شبكة حواسيب حيث يتم تخزين كل ملفات المستخدمين في خادم الملفات. إذا كان هنالك مستخدمين يريدان تعديل ملف مشترك بينهما في نفس الوقت، سيقوم كل مستخدم بفتح الملف في جهازه (نسخة من الملف)، ثم يقوم كل منهما بتعديل نسخته، المشكلة هي أنه عندما يقوم المستخدم الثاني بحفظ نسخة ملفه في الخادم سيكتب فوق تعديلات المستخدم الذي حفظ ملفه أولا (overwrite) هذه المشكلة ينتج عنها مخرجات خاطئة.

الصحيح هو أنه عندما تعمل عمليتان في وقت واحد يجب أن تكون النتيجة متشابهة بغض النظر عن أي عملية انتهت أول. ولكن عندما يؤثر ترتيب تنفيذ العمليات في النتيجة يسمى هذا حالة السباق (Race condition) لأن ذلك يمثل سباق بين العمليات لنعرف من ينتهي أولا.

• مشكلة نظام الحجز الموزع: إذا كان هنالك نظام حجز على خطوط طيران معينة، يعمل على عدة فروع. وكان هنالك مقعد واحد فارغ في رحلة ما، وجاء عميل لحجز هذا المقعد في الفرع أ، وفي نفس الوقت كان هنالك عميل بالفرع ب، يريد حجز نفس المقعد، وقام الموظفين في الفرعين بعملية طلب حجز للمقعد في نفس الوقت،

• ماذا يحدث ؟

العملية الأولى في الفرع أقامت بالتأكد من وجود مقعد فارغ، وهذا ما فعلته أيضا العملية التي نفذت في الفرع ب، فالعمليتان قامتا باختبار وجود مقعد فارغ، ثم أجاب النظام للعمليتين "بنعم يوجد مقعد واحد فارغ"، في هذه الإثناء قام المجدول (بنظام التشغيل) بتوقيف إحدى العمليتين لسبب ما، فقامت العملية الأخرى بحجز المقعد، ثم بعد فك توقيف العملية الأولى ستكمل عملها وتنفذ الأمر الذي يلي اختبار وجود مقعد فارغ (فهي اختبرت المقعد ووجدته فارغا قبل توقيفها). فتقوم العملية بحجز المقعد الذي حجز من قبل، وبهذا يتم حجز المقعد مرتين.

• مشكلة الحساب المشترك:

• إذا كان هنالك حساب مفتوح ببنك ما، وكان هذا الحساب مشترك بين عميلين، فقد يتفق وأن يطلب العميلين سحب مبلغ من المال من الحساب المشترك في وقت واحد من فر عين مختلفين. هنا ستنفذ عمليتين على الحساب المشترك، حيث ستقوم العمليتين باختبار الرصيد (نفترض أنه كان 1500 دولار)، ثم إذا أوقفت إحدى العمليتين بواسطة المجدول لسبب ما، ونفذت العملية الأخرى سحب المبلغ المطلوب (مثلا 100 دولار)، سيكون الرصيد الآن 1400 دولار. بعد أن يتم فك حجز العملية الثانية ستواصل من بعد آخر أمر كانت قد نفذته، وهو اختبار الرصيد (1500 دولار)، وستنفذ السحب وتخصم المبلغ من الرصيد (مثلا إذا كان المبلغ المراد سحبه هو 200 دولار ، فسيكون الرصيد المتبقى هو (1300 دولار). وتعتبر هذه العملية

النتيجة الخاطئة التي وصلنا إليها كان سببها الوصول غير المنظم لقاعدة البيانات وإجراء تعديل على الحساب المشترك بصورة غير منسقة (غير تزامني) مما نتج عنه خطأ يسمى حالة السباق حل مشكلة مثل هذه يتم بالتأكد من أن عملية واحدة فقط في لحظة معينة تقوم بتعديل البيانات المشتركة.

(critical section) والمنطقة الحرجة (race condition)

المشاكل التي سردناها مسبقا معظمها تعاني من حالة السباق، ولنوضح حالة السباق وطريقة حلها سنأخذ المثال التالي:

إذا كان لدينا متغير X، مشترك بين عمليتين، وقامت كل عملية بالآتي:

- قراءة قيمة المتغير X
- زيادة قيمة المتغير بواحد
- حفظ قيمة المتغير الجديدة.

Read (x)

x=x+1

Write(x)

المشكلة ستظهر عندما تقوم أحد العمليات بقراءة قيمة المتغير، ثم تقوم العملية الثانية بقراءة قيمة المتغير قبل أن تقوم العملية الأولى بحفظ القيمة الجديدة في المتغير.

فستكون النتيجة النهائية بعد تنفيذ العمليتان أن المتغير سيزيد بواحد بدلا من 2 والحل هو أن نمنع أي عملية أخرى من الوصول للمتغير X إذا كانت هنالك عملية تستخدم هذا المتغير.

المنطقة التي تتعامل مع المتغير المشترك في العملية نسميها المنطقة الحرجة (critical section) ستكون منطقة المتغير المشتركة هي المنطقة الحرجة، ولحل مشكلة حالة السباق يجب أن نتأكد من أن هنالك عملية واحدة داخل المنطقة الحرجة. ولا يسمح للعملية الثانية بالدخول إلى المنطقة الحرجة إلا بعد خروج العملية الأولى منها.

- (Process Control Problems) مشاكل التحكم بالعملية 3.6
- 1. الاقصاء المتبادل (Mutually exclusion): ضمان عدم تواجد اكثر من عملية في الجزء الحرج (نتناوله لاحقا).
- 2. التزامن (Synchronization) :ضمان عدم تجاوز العملية نقطة محددة بدون اشارة تسمح لها بذلك على ان تكون الاشارة خارجية.
- 3. الايصاد او الاختناق (Deadlock): يقال لعملتين انهما في حالة اختناق اذا لم تسطع أيا منها الاستمرار حتى تستطيع الاخرى الاستمرار، ويقال ان النظام في حالة اختناق اذا كان كل العمليات في حالة اختناق.
- 4. الاتصالات (Communication): وهي الطرق التي تمكن العمليات من الاتصال ببعضها البعض بما في ذلك طرق الاقصاء المتبادل و التزامن.

3.7 مفهوم الاقصاء/المنع المتبادل (Mutually exclusion)

الاقصاء المتبادل: هو ضمان عدم استخدام الجزء الحرج الا من قبل عملية واحدة في اي وقت ولنفس المورد. بمعنى انه شرط معين يضمن عدم استخدام مورد ما الا من قبل عملية واحدة.

من المعلوم ان الموارد قد تكون مادية (Physical) مثل المعالج, لوحة المفاتيح,...او معنوية – جزء من الذاكرة (متغير, برنامج،..), ملف,....

- الموارد التي يمكن اعادة تخصيصها تسمى Preemptable.
- الموارد التي لا يمكن اعادة تخصيصها الا اذا انتهت العملية التي تستخدمها من استخدامها، تسمى مثل هذه الموارد بالـ nonpreemptable.

• لكي تتعامل العمليات (Processes) مع بعضها البعض فلابد من وجود بعض التعليمات التي تستخدم مورد ما جزئيا او كليا, تعرف هذه التعليمات بالجزء الحرج (Critical section ويعرف كالاتي:

تعريف الجزء (او الاجزاء) الحرج (Critical sections): هو مجموعة من التعليمات التي نتيجة تنفيذها يؤدي الى نتائج غير متوقعة اذا تم استخدامها من قبل عمليات متوازية.

مثل هذه الاجزاء (Critical-sections) تستوجب حماية خاصة، وهي تستوجب هذه الحماية لكونها بدون هذه الحماية فإن استخدامها يؤدي الى نتائج غير متوقعة, وذلك اذا كان المتغير او المورد (بصفة عامة) يتعرض الى عملية تغيير من قبل العمليات المتوازية (Parallel processes)

3.7.1 المتطلبات الاساسية للإقصاء المتبادل (Mutually exclusion) وهي تتمثل في :

- 1. فرض الاقصاء المتبادل نتيجة التشارك في استخدام الموارد (جزء من الذاكرة, طابعة,..) لابد من ضمان عدم تواجد اكثر من عملية (Process) في الجزء الحرج (Critical section)
- 2. عندما تكون العملية خارج الجزء الحرج يجب الا تعيق استمرار اي عملية اخرى.
 - 3. لا يجب تأخير العملية التي تطلب الجزء الحرج لفترة غير محددة، حتى لا يسمح بحدوث الايصاد (Deadlock) او الحرمان (Starvation)
 - 4. بقاء العملية في الجزء الحرج يجب ان يكون لزمن محدود.

• ضمان تحقيق الاقصاء المتبادل

• خوارزمیة دیکر Dekkers Algorithm (الشکل 3.2): وهي استخدام متغیر کمؤشر (flag=0) لاختبار ما اذا کان المؤشر متاح (flag=1) او غیر متاح (flag=1)

```
repeat
read flag;
until flag=0
set flag to 1; // the resource not available
<critical section>
set flag to 0; // free the resource
```

الشكل 3.2 : خوارزمية ديكر

الاختبار المتتالي للمؤشر (flag) يتحقق عندما تصبح قيمة المؤشر 0, بعد ذلك يتم تغيير قيمة المؤشر (flag=1), ثم تدخل العملية قيمة المؤشر الى القيمة 1 لضمان عدم دخول اي عملية اخرى (flag=1), ثم تدخل العملية في الجزء الحرج مثل هذه الحلقة (loop) تسمى الانتظار المشغول (busy-waiting).

يوجد بهذه الطريقة عيوب صعبة الاكتشاف وهي موضحة في السيناريو الاتي: نفرض انه لدينا عمليتين P2 ، P1

- 1. العملية P_1 تختبر قيمة المؤشر فتجدها P_2 وبالتالي المورد متاح فتنتقل العملية من الحلقة الى تنفيذ تعليمة تغيير قيمة المؤشر وقبل تنفيذ التغيير تحدث مقاطعة فيتم انتقال التحكم للعملية P_2 التي تريد المورد.
- 2. تختبر العملية P_2 المؤشر فتجده P_3 تبعا لذلك يتم تغيير قيمة المؤشر الى القيمة P_2 وتدخل العملية الى الجزء الحرج, فاذا حدثت مقاطعة قبل ان تكمل العملية P_2 الخروج من الجزء الحرج واعدنا جدولة العملية P_3 .
- 3. العملية P_1 الآن تستمر من حيث توقفت باستكمال تغيير قيمة المؤشر الى القيمة P_1 وتدخل الجزء الحرج.
- الان العمليتان P2, P1 داخل الجزء الحرج لكل منهما, مما يؤدي الى عدم تحقيق الاقصاء التبادلي.

- ما هو السبب/الاسباب التي تؤدي لمثل هذه الحالة؟.

لتفادي مثل هذا العيب تم اتباع الطرق الاتية كحلول:

1. ابطال كل المقاطعات (turn off all interrupts): في الانظمة احادية المعالج لا يوجد تزامن بالمعنى الحرفي في تنفيذ العمليات ولكن يمكنها التبادل في التنفيذ (Interleaving execution)، حيث تستمر العمليات في التنفيذ الى ان تستدعي خدمة من نظام التشغيل (System call) او تصدر مقاطعة.

لضمان الاقصاء المتبادل يكفي حماية العملية من أي مقاطعة وذلك بتمكين نظام التشغيل (OS- Kernel) من القدرة على ابطال او تفعيل المقاطعة.

```
while (true) {

/* disable interrupts */; تقاف المقاطعات ;/* critical section */; دخول الجزء الحرج ;/* enable interrupts */;

/* remainder */;

}
```

الشكل 3.3: ايقاف المقاطعات

من عيوب هذه الطريقة

- كفاءة التنفيذ تتناقص: اعطاء مثل هذه القدرات للمستخدم يؤدي الى قصور في كفاءة نظام التشغيل، فاذا اوقف مستخدم ما المقاطعات ونسي تنشيطها فان نظام التشغيل سيتوقف.
 - هذه الطريقة لا تؤثر على بقية المعالجات (في حالة المعالجات المتعددة).
- الاتجاه العام حاليا هو انتاج انظمة متعددة المعالجات الامر الذي اضعف من استخدام مثل هذه الطريقة.

2. الحل الثاني لإبطال مفعول المقاطعة بطريقة غير مباشرة كما على سبيل المثال في MC68000 اعتمدت طريقة تغيير الاسبقية الى الدرجة الاعلى وهي المستوى السابع في هذه الحالة بتعليمة واحدة (ORI.W #0700, SR) الا ان هذه التعليمة لا يمكن تطبيقها على برامج المستخدم ولكن تطبق على برامج النظام لأنها تعليمة امتياز (privileged instruction) لأنها تقوم بتغيير قيم المسجلات (SR) ولذلك تعتبر حلا جزئيا.

- 3. الحل الثالث هو جعل عملية القراءة, والتعديل, والكتابة للمؤشر تتم دفعة واحدة غير قابلة للقسمة (Indivisible) يسمى هذا الحل "اختبر واعطي القيمة"
 - (Test and Set -TAS) وهو مستخدم في MC68000

الحل الثاني قد يؤدي الى حدوث ما يعرف بالاختناق (Deadlock) وفقا للسيناريو الاتى:

- العملية PL ذات الاسبقية الادنى موجودة في الجزء الحرج بمعنى انها حجزت المورد.
 - المرسل (Dispatcher) يجدول العملية PH ذات الاسبقية الاعلى.
- يستمر المرسل في اعادة الجدولة دون جدوى لان العملية PH يتم اعادة جدولتها باستمرار لأنها الاعلى اسبقية ومؤشر المورد في القيمة 1 اي ان المورد غير متاح. وبالتالي تسمى مثل هذه الحالة بالإيصاد او الاختناق (Deadlock)

هناك ايضا بعض الطرق الأخرى والتي سنتناولها لاحقا مثل السيمافور (Semaphore)، والمراقب (Message passing) .

(Synchronization) التزامن 3.8


إذا احتاجت العمليات المتوازية أن تتشارك في بعض البيانات أو أن تؤدي عملا مشتركا، فلابد لها من أن تتعاون مع بعضها البعض. هذا التعاون يتطلب اتصال بين العمليات وعملية تزامن (Synchronization).

- الاتصال بين العمليات يتم عن طريق متغيرات مشتركة (Shared variables) أو بتبادل الرسائل (Message passing)
- والتزامن نحتاجه ليتم الاتصال في الوقت المناسب، ويتحقق بوضع نقاط تزامن للعمليات بحيث إذا سبقت عملية بقية العمليات ووصلت الى نقطة تزامن، عليها أن تنتظر بقية العمليات الأخرى لتصل هذه النقطة، وإلا سيكون لدينا نتائج غير متوقعة.

اذا الترامن هو ضمان عدم استمرار العملية بعد نقطة معينة الا عبر اشارة خارجية هذه الاشارة قد تكون من عملية اخرى او من خارج النظام

مثال:

مشكلة المنتج والمستهلك (Producer-Consumer): أحيانا تسمى مشكلة المحتجز المحدود Bounded-buffer هنا يكون لدينا عمليتان تستخدمان محتجز (Buffer)مشترك، العملية الأولى تضع به بيانات بينما تأخذ العملية الأخرى البيانات منه وعلى العمليتين التنسيق فيما بينهما بحيث لا تحاول العملية الأولى وضع بيانات في الخازن إذا كان ممتلئ و لا تحاول العملية الثانية أخذ بيانات من الخازن إذا كان فارغا (انظر الشكل 3.4).



حل مشكلة المنتج والمستهلك:

- يمكن حل هذه المشكلة بإجبار عملية المنتج على التوقف عن إحضار البيانات للخازن إذا كان ممتلئا (sleep) وعندما يفرغ الخازن تقوم عملية المستهلك بإيقاظ المنتج ليبدأ في تعبئة الخازن.
 - بنفس الطريقة تتوقف عملية المستهلك (sleep) إذا كان الخازن فارغا، وعندما يحضر المنتج بيانات للخازن، يقوم بإيقاظها لتبدأ في أخذ البيانات من الخازن. يمكن تطبيق هذا الحل باستخدام السيمافور (semaphore) الذي يعتمد على الاتصال بين العمليتين (inter-process communication).

(Semaphore) السيمافور (Semaphore)

تعتمد العمليات المتعاونة على اشارات بسيطة، وذلك بإيقاف عملية ما في نقطة معينة حتى تستقبل اشارة معينة وذلك باستخدام متغير يسمى بالسيمافور. والفكرة الاساسية هي بدلا من الاختبار المستمر (Busy waiting) لحالة المؤشر، فان السيمافور (S) اذا وجد المورد محجوز فانه يرسل العملية الى حالة الانتظار الخاصة بالسيمافور (sleep)، ويتم ايقاظها بإشارة خارجية عندما يصبح المورد متاح (wakeup)

ويستخدم السيمافور ثلاث عمليات اساسية – عملية التهيئة Wait، Signal ،initialization، Wait،

- يخزن السيمافور في مكان تابع لنظام التشغيل ويمكن الوصول اليه عبر عمليتين اساسيتين هما .Signal, Wait
- ينفذ نظام التشغيل هاتان العمليتين بدون انقطاع (Indivisible, atomic) لضمان اتمام عملية تنفيذهم لتفادي التداخل بين العمليات. ويمكن فعل ذلك عن طريق ايقاف المقاطعات او استخدام تعليمة TAS: Test And Set

يوجد نوعان من السيمافور- العام والثنائي

3.9.1 كيفية استخدام السيمافور لتحقيق الاقصاء المتبادل

لنفرض ان لدينا السيمافور (s=1) وأن العملية P1 هي اول عملية يتم تنفيذها وقبل ان تدخل الجزء الحرج, تَنفِذ عملية (semWait(s) التي تتطلب تخفيض قيمة وبمقدار المحيث تصبح قيمتها 0، وبالتالي لا يتحقق الشرط 0>5 فتدخل العملية للجزء الحرج, فاذا كان هناك عملية اخرى منافسة ولتكن P2 قد تم جدولتها, فإنها تنفذ عملية (s=0) فتصبح العملية المدرى فيمة (s=0) فتصبح العملية SemWait(s) في قائمة الانتظار.

عند اعادة جدولة P1 فإنها تكمل الجزء الخاص بها وترسل اشارة (P1 فإنها تكمل الجزء الخاص بها وترسل اشارة (P1 فتصبح قيمة الجاهزية, فتزيد قيمة السيمافور فتصبح قيمة 0=5 هذا يجعل العملية P2 تنتقل الى قائمة الجاهزية, لإعادة جدولتها فيما بعد وبالتالي تستطيع الدخول الى الجزء الحرج وعند انتهائها تكون قائمة الانتظار فارغة.

P₁
semWait(s);
<critical section 1>
semSignal(s);
more statement;

P₂
semWait(s);
<critical section 2>
semSignal(s);
more statement;

more statement;

التزامن Synchronization

- عندما يكون الخازن فارغ ، فان المستهلك سوف يوضع في قائمة الانتظار الخاصة بالسيمافور ItemAvailable، وقيمته 0. ولن يخرج من القائمة الا عندما يقوم المنتج بإعطاء الاشارة semSignal الخاصة بالسيمافور ItemAvailable و التي تحدث كنتيجة لعملية لإيداع عنصر في الخازن.
- وعندما يكون الخازن ممتلئ، فإن المنتج سوف يوضع في قائمة الانتظار التابعة للسيمافور Slotfree، والذي قيمته 0 في هذه الحالة. وتبقى عملية المنتج في قائمة الانتظار () الى ان يقوم المستهلك بسحب عنصر من الخازن فيصبح مكان العنصر فارغ، ثم يقوم بإعطاء اشارة (Slotfree) semSignal (Slotfree) والتي تسمح للمنتج بالانتقال الى حالة الجاهزية لاخذ دوره في التنفيذ من جديد.

Mutually exclusion الاقصاء المتبادل

في حالة المنتج الواحد والمستهلك الواحد لا نحتاج للإقصاء المتبادل ولتوضيح ذلك:

- الطريقة الوحيدة للوصول لنفس العنصر هو عندما يكون .NextIn=NextOut
 - تحدث هذه الحالة بطريقتين عندما يكون الخازن فارغ و عندما يكون ممتلئ.
- ففي حالة الخازن فارغ فان المستهلك لن يدخل الي هناك ItemAvailable=0
 - وفي حالة الخازن ممتلئ فلن يدخل المنتج هناك SlotFree=0
 - وبالتالي تحقق الاقصاء المتبادل.

عيوب السيمافور

- استخدامه ليس الزاميا بمعنى ان المبرمجين لا يستخدمونه (بقصد او بغير قصد) الامر الذي يخالف شرط الاقصاء المتبادل.
 - الاستخدام الخاطئ يؤدي الى حدوث الاختناق.
 - في حالة العملية ذات الاسبقية الادنى فانه يمكنها احداث الاقصاء المتبادل ومنع العمليات الاخرى مهما كانت اسبقيتهم.
- الإشارات semWait, semSignal قد تتوزع وتنتشر بداخل البرنامج وبالتالي ليسً من السهل مشاهدة التأثيرُ الكل لهذه العملياُت على السيمًافور الذي يؤثرون فيه.

المونيتر Monitors

المونتير هو تركيبًة من تراكيبً لغات البرمجة أي انه برنامج يحتوى مجموعة من (الاجزاء - دوال , الإجراءات) لها بيانات محليةً وهو ينّاظر السيمًافور (في قدرته بالتحكم باستعمال المورد) ولكن المونتير سهل التحكم.

المونتير طبق في لغات برمجة عديدة مثل البسكال المطورة, والجافا. وبالتالي المونتير تسمح للمبرمجينٌ بوضع المونتير للتحكم في اي جزء بالبرنامج

تمارين غير محلولة

- 1. ما هو مفهوم التزامن ؟
- 2. ما المقصود بالتنافس ؟
- 3. ما الفرق بين العملية المستقلة والعملية المتعاونة ؟
- 4. لماذا تحتاج العمليات المتوازية التعاون فيما بينها ؟
- 5. ما المقصود بحالة السباق race condition ؟ وما هي مسبباتها ؟ وكيف يتم حلها ؟
 - 6. عرف المنطقة او الجزء الحرجة/الحرج Critical section ؟
 - 7. أذكر ثلاث من مشاكل التزامن الكلاسيكية ؟
 - 8. تتصل العمليات المتعاونة فيما بينها بطريقتين، ما هما ؟