# FFM234, Klassisk fysik och vektorfält -Föreläsningsanteckningar

Christian Forssén, Institutionen för fysik, Chalmers, Göteborg, Sverige

Aug 28, 2020

# 2. Kroklinjiga koordinater

Allmänt behöver vi tre parametrar  $u_1, u_2, u_3$  för att beskriva en godtycklig punkt i rummet. Jämför med generaliserade koordinater i analytisk mekanik. Vi kan då skriva ortsvektorn som  $\vec{r}(u_1, u_2, u_3)$ .


**Koordinatyta.** för koordinat i: alla lösningar till  $u_i = \text{konstant}$ .

**Koordinatkurva.** den kurva som fås om en koordinat tillåts variera och de andra hålls konstanta.


Om vi då håller en av parametrarna, säg  $u_1$ , fix och låter  $u_2$  och  $u_3$  variera, så får vi en två-dimensionell yta, vilken vi kallar  $u_1$ -ytan. På samma sätt kan vi då definiera ytor för de andra koordinaterna. Två koordinatytor, till exempel de för koordinaterna  $u_2$  och  $u_3$ , skär varandra längs en en-dimensionell kurva. Längs denna kurva kommer då bara koordinaten  $u_1$  att variera, så denna kurva är en koordinatkurva för  $u_1$ .

# Exempel: cylindriska koordinater

I de cylindriska koordinaterna  $\rho,\phi,z$ kan vi skriva ortsvektorn som  $\vec{r}=\rho\cos\phi\hat{x}+\rho\sin\phi\hat{y}+z\hat{z}.$ 



Koordinatytorna för  $\rho,\phi,z$  är då en cylinder med z-axeln som symmetriaxel och med radien  $\rho$ , ett plan som utgår från z-axeln och bildar en vinkel  $\phi$  med x-axeln, samt ett plan parallellt med xy-planet och med z-koordinaten z.



Koordinatlinjerna för  $\rho, \phi, z$  blir då en stråle som utgår från z-axeln och bildar vinkeln  $\phi$  med x-axeln, en cirkel med radien  $\rho$  och en linje parallell med z-axeln.

# Enhetsvektorer

Om vi nu studerar en liten förskjutning av ortsvektorn, d $\vec{r}$ , så kan vi i och med att ortsvektorn är en funktion av  $u_1, u_2, u_3$  skriva denna som

$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_3} du_3.$$
 (1)

Tänk nu på att den partiella derivatan  $\partial \vec{r}/\partial u_1$  är definierad som derivatan då vi håller  $u_2$  och  $u_3$  fixa. Därför måste  $\partial \vec{r}/\partial u_1$  vara en tangentvektor till koordinatkurvan för  $u_1$ . Vi kan då definiera en enhetsvektor för  $u_1$  som

$$\hat{e}_1 = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1},\tag{2}$$

där

$$h_1 = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1} \right| \tag{3}$$

kallas för skalfaktorn. På samma sätt kan vi bestämma skalfaktorer och enhetsvektorer till  $u_2$  och  $u_3$ . Förskjutningsvektorn d $\vec{r}$  kan vi nu skriva som

$$d\vec{r} = h_1 \hat{e}_1 du_1 + h_2 \hat{e}_2 du_2 + h_3 \hat{e}_3 du_3.$$
(4)

Alternativ definition. Ett alternativ till att använda de normerade tangentvektorerna som enhetsvektorer är att använda normalvektorerna till koordinatytorna. Betrakta t.ex.

$$u_1 = u_1(x, y, z) = \text{konstant.}$$
 (5)

Detta motsvarar en nivåyta till ett skalärfält. Normalvektorn ges alltså av  $\vec{\nabla} u_1$ . Det gäller alltid att

$$\vec{\nabla}u_i \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_j} = \delta_{ij}. \tag{6}$$

När vi inskränker oss till ortogonala system gäller dessutom att  $\vec{\nabla} u_i \parallel \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i}$ . Notera dock att dessa vektorer i allmänhet kan ha olika längd. Faktum är att följande samband gäller för ortogonala system

$$\hat{e}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} = h_i \vec{\nabla} u_i. \tag{7}$$

# Exempel: Enhetsvektorer för cylindriska koordinater

I cylindriska koordinater är  $\vec{r} = (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, z)$ . Vi kan då beräkna

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} = (\cos \phi, \sin \phi, 0), 
\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = (-\rho \sin \phi, \rho \cos \phi, 0),$$
(8)

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = (-\rho \sin \phi, \rho \cos \phi, 0), \qquad (9)$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = (0, 0, 1). \tag{10}$$

Skalfaktorerna blir då

$$h_{\rho} = (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)^{1/2} = 1,$$
 (11)

$$h_{\phi} = (\cos \phi + \sin \phi) = 1,$$

$$h_{\phi} = (\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi)^{1/2} = \rho,$$

$$h_z = 1.$$
(12)

$$h_z = 1. (13)$$

Enhetsvektorerna blir

$$\hat{\rho} = (\cos \phi, \sin \phi, 0), \tag{14}$$

$$\hat{\phi} = (-\sin\phi, \cos\phi, 0), \tag{15}$$

$$\hat{z} = (0, 0, 1). \tag{16}$$

Förskjutningsvektorn kan då skrivas som

$$d\vec{r} = \hat{\rho}d\rho + \rho\hat{\phi}d\phi + \hat{z}dz. \tag{17}$$

 ${\bf I}$  fortsättningen skall vi begränsa oss till koordinatsystem med ortogonala enhetsvektorer, dvs

$$\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{om } i = j \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$
 (18)

där vi passat på att introducera Kroneckers delta,  $\delta_{ij}$ .

Vi skall också anta att enhetsvektorerna bildar ett högersystem

$$\hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{e}_3 \tag{19}$$

 $\label{linear_vision} \textit{Visa att enhetsvektorerna i de cylindriska koordinaterna uppfyller dessavillkor.}$ 

Vi kan nu härleda några användbara samband som båglängden längs en kurva

$$ds^{2} = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = h_{1}^{2} du_{1}^{2} + h_{2}^{2} du_{2}^{2} + h_{3}^{2} du_{3}^{2}.$$
(20)

Betrakta ovanstående båglängd för fallet då  $du_2 = du_3 = 0$ . Det står då klart att vi kan tolka  $h_1du_1$  som båglängden  $ds_1$ , dvs som en infinitesimal förflyttning i  $u_1$ -riktningen. Notera därför att  $h_idu_i$  alltid måste ha enheten längd.

Ett ytelement d $\vec{S}_1$  på koordinatytan  $u_1$  är en rektangel som genereras av d $u_2$  och d $u_3$ . Rektangelns sidor har då längderna  $h_2$ d $u_2$  och  $h_3$ d $u_3$ . Ytelementet blir

$$d\vec{S}_1 = \hat{e}_1 h_2 h_3 du_2 du_3, \tag{21}$$

och på samma sätt kan vi beräkna ytelementen på koordinatytorna för  $u_2$  och  $u_3$ .

Analogt kan vi beräkna volymelementet som genereras av  $du_1$ ,  $du_2$  och  $du_3$ , vilket blir

$$dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3. \tag{22}$$

#### Exempel: båg- yt- och volymselement i cylindriska koordinater

Bågelementet i cylindriska koordinater blir

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 + dz^2. \tag{23}$$

Ett ytelement på  $\rho$ -ytan skrives

$$d\vec{S}_{\rho} = \hat{e}_{\rho}\rho d\phi dz, \qquad (24)$$

på  $\phi$ -ytan

$$d\vec{S}_{\phi} = \hat{e}_{\phi} d\rho z \tag{25}$$

och på z-ytan

$$d\vec{S}_z = \hat{e}_z \rho d\rho d\phi. \tag{26}$$

Volymelementet kan vi skriva som

$$dV = \rho d\rho d\phi dz. \tag{27}$$

# Vektoroperatorer i kroklinjiga koordinater

**Gradient.** Betrakta ett skalärt fält  $\phi.$  Om vi förflyttar oss en sträcka d $\vec{r}$ så förändras  $\phi$ 

$$d\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{r}. \tag{28}$$

Samtidigt, om vi skriver  $\phi$  som en funktion av  $u_1, u_2$  och  $u_3$  får vi

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \phi}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \phi}{\partial u_3} du_3 = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} h_1 du_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} h_2 du_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} h_3 du_3$$

$$= \left(\frac{1}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \hat{e}_3\right) \cdot d\vec{r}$$
(29)

Förflyttningen d $\vec{r}$  (ovan) kan vi i de nya koordinaterna skriva som [se ekv. (4)]

$$d\vec{r} = h_1 \hat{e}_1 du_1 + h_2 \hat{e}_2 du_2 + h_3 \hat{e}_3 du_3.$$
(30)

Då kan vi identifiera uttrycket inom parentesen som gradienten i de nya koordinaterna  $u_1,u_2,u_3$ 

$$\vec{\nabla}\phi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \hat{e}_3. \tag{31}$$

**Gradient i cylindriska koordinater:** I cylindriska koordinater blir gradienten

$$\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\hat{\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\phi} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}.$$
 (32)

# Exempel: skalärfält och dess gradient i olika koordinatsystem

Ett skalärfält är givet i Cartesiska koordinater

$$\beta = x^2 + y^2. \tag{33}$$

Motsvarande skalärfält i plana polärkoordinater blir

$$\beta = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2. \tag{34}$$

Gradienten i Cartesiska koordinater blir

$$\vec{\nabla}\beta = \hat{x}\partial_x\beta + \hat{y}\partial_y\beta = 2(x\hat{x} + y\hat{y}). \tag{35}$$

Medan i plana polärkoordinater blir den

$$\vec{\nabla}\beta = \hat{e}_r \partial_r + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \partial_\theta \beta = 2r\hat{e}_r. \tag{36}$$

Eftersom  $x\hat{x} + y\hat{y} = r\hat{e}_r$  är det uppenbart att detta är samma vektor!

# Exempel: Tentauppgift 2010-08-26: 1b

För vilka värden på  $\alpha, \beta, \gamma$  har det tvådimensionella koordinatsystemet med koordinater  $\xi$  och  $\eta$ , givna av

$$\xi = x^2 - y^2 \tag{37}$$

$$\eta = \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 \tag{38}$$

ortogonala basvektorer?

 ${\bf L\ddot{o}sning.}~$  Vi kan konstruera basvektorer på två sätt:

Det första sättet innebär att vi behöver räkna ut storheterna  $\frac{\partial x}{\partial u_i}$  och  $\frac{\partial y}{\partial u_i}$ , dvs vi behöver veta  $x=x(\xi,\eta),\ y=y(\xi,\eta)$ . Vi skulle behöva invertera det givna koordinatsambandet.

Det andra sättet kräver istället  $\frac{\partial \xi}{\partial x}$  och  $\frac{\partial \xi}{\partial y}$  (samt motsvarande för  $\eta$ ) och detta blir enkelt med de givna koordinattransformationerna. Vi får

$$\vec{\nabla}\xi = 2x\hat{x} - 2y\hat{y} \tag{39}$$

$$\nabla \xi = 2xx - 2yy \tag{39}$$

$$\vec{\nabla} \eta = (2\alpha x + \beta y)\hat{x} + (\beta x + 2\gamma y)\hat{y} \tag{40}$$


För att koordinatsystemet skall vara ortogonalt behöver vi

$$\hat{e}_{\xi} \cdot \hat{e}_{\eta} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \vec{\nabla} \xi \cdot \vec{\nabla} \eta = 0.$$
 (41)

Från uttrycken för dessa gradienter ovan får vi

$$\vec{\nabla}\xi \cdot \vec{\nabla}\eta = 2x(2\alpha x + \beta y) - 2y(\beta x + 2\gamma y) = 4\alpha x^2 - 4\gamma y^2. \tag{42}$$

För att få  $\vec{\nabla} \xi \cdot \vec{\nabla} \eta = 0$  måste vi ha  $\alpha = \gamma = 0$ , medan  $\beta$  är godtyckligt.



# Exempel: Fältlinjer i kroklinjiga koordinater

Låt oss konstruera och rita fältlinjerna till en så kallad virveltråd

$$\vec{F} = \frac{J}{2\pi\rho}\hat{\varphi},\tag{43}$$

som alltså är uttryckt i cylindriska koordinater. Notera att detta fält är singulärt längs hela z-axeln vid  $\rho=0$ , men vi kommer här enbart att betrakta  $\rho>0$ .

# Lösning. Vi kan rita fältlinjerna på två sätt:

- Det första alternativet är förstås att finna ett explicit uttryck för fältlinjerna genom att formulera och lösa differentialekvationerna. Sedan kan vi definiera dessa kurvor som en funktion i Matlab (eller Python) och rita upp dem explicit för några olika startpunkter.
- Det andra alternativt är att utnyttja funktionen 'streamline' i Matlab ('streamplot i Python) och mata in vektorfältet på ett rutnät av olika

koordinatpunkter. Notera dock att detta alternativ bygger på att vi transformerar till ett Cartesiskt koordinatsystem.

Vi börjar med att konstruera fältlinjerna i cylindriska koordinater. Här noterar vi att förskjutningsvektorn ges av  $d\vec{r} = d\rho\hat{\rho} + \rho d\varphi\hat{\varphi} + dz\hat{z}$ . Vi tecknar nu ekvationen  $\frac{d\vec{r}}{d\tau} = C\vec{F}$ , med  $C = 2\pi/J$ , på komponentform


$$\frac{d\rho}{d\tau} = 0 \qquad \Rightarrow \quad \rho(\tau) = \rho_0,$$

$$\rho \frac{d\varphi}{d\tau} = \frac{1}{\rho} \qquad \Rightarrow \quad \varphi(\tau) = \frac{\tau}{\rho_0^2} + \varphi_0,$$

$$\frac{dz}{d\tau} = 0 \qquad \Rightarrow \quad z(\tau) = z_0.$$

Ur detta ser man att fältlinjerna blir cirklar i xy-planet vid  $z=z_0$  och med radie  $\rho_0$ . De genomlöps moturs eftersom vinkeln  $\varphi$  ökar med ökande  $\tau$ .

Vi kan teckna ekvationen för fältlinjerna i Cartesiska koordinater som sambandet  $x^2+y^2=\rho_0^2$  och rita upp dessa för några olika val av  $\rho_0$ . I figuren nedan är fältlinjerna ritade som funktioner  $y=\pm\sqrt{\rho_0^2-x^2}$  för  $\rho_0=1,1.5,2,2.5,3$ .



Nu tittar vi på det andra alternativet och använder tillgänglig funktionalitet i Matlab (eller Python). Här krävs dock att vektorfältets Cartesiska komponenter räknas ut. Från transformationen mellan cylindriska och

Cartesiska koordinater ser vi direkt att


$$\frac{2\pi}{J}\vec{F} = \frac{1}{\rho}\hat{\varphi} = \frac{1}{\rho}\left(-\sin\varphi\hat{x} + \cos\varphi\hat{y}\right).$$

Koordinaterna är relaterade enligt  $\rho^2 = x^2 + y^2$  och  $\cos \varphi = x/\rho$ ,  $\sin \varphi = y/\rho$ , vilket ger

$$\frac{2\pi}{J}\vec{F} = \frac{1}{x^2+y^2} \left( -y\hat{x} + x\hat{y} \right).$$

I både Matlab och Python kan vi skapa ett rutnät av x, y-koordinater och tillhörande  $F_x, F_y$  komponenter som vi sedan ritar med 'streamline' ('streamplot' i Python). Se nedan för kod och figur med Matlab:

```
% Make an x,y grid
[X,Y] = ndgrid(linspace(-2.5,2.5,100),linspace(-2.5,2.5,100));
R=sqrt(X.^2+Y.^2);
% Plot streamlines for corresponding vector field
v_x = -Y \cdot /R \cdot ^2; % Note that -Y/R = -sin(phi)
v_y = X ./ R.^2; % Note that X/R = cos(phi)
% In Matlab we have to provide start points for streamlines.
start1_y=-2.0:0.5:-0.5;
start_y=[start1_y, -start1_y];
start_x=[zeros(size(start_y))];
% Fine tuning might be needed to get a nice set of streamlines.
strm=streamline(X', Y', v_x', v_y', start_x, start_y,[0.01]);
set(strm,'LineWidth',2,'Color','k')
hold on
% Matlab streamlines have no arrows. Combine with quiver.
% Use fewer grid points to avoid too many arrows in the plot.
[Xc,Yc] = ndgrid(linspace(-3,3,10),linspace(-3,3,10));
Rc=sqrt(Xc.^2+Yc.^2);
v_xc = - Yc ./ Rc.^2; % Note that <math>-Y/R = -sin(phi)
v_yc = Xc ./ Rc.^2; % Note that X/R = cos(phi)
qvr=quiver(Xc', Yc', v_xc', v_yc','Color','k');
xlabel('x')
ylabel('y')
xlim([-2.5,2.5])
ylim([-2.5,2.5])
```



Och samma exempel med Python:

```
import sys
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

