# FFM234, Klassisk fysik och vektorfält -Föreläsningsanteckningar

Christian Forssén, Institutionen för fysik, Chalmers, Göteborg, Sverige

Aug 18, 2020

# 3. Integraler


Det mesta av detta material förutsätts vara känt från kursen i flervariabelanalys. Vi kommer att repetera

Linje- (kurv-) integraler.

- t.ex.  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- eller  $\int_C \phi \cdot ds$
- $\bullet$  eller ...
- (integral över en sluten kurva betecknas  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r})$

# Ytintegraler.

- t.ex.  $\int_{S} \vec{F} \cdot d\vec{S}$
- $\bullet$  eller ...
- (integral över en sluten yta betecknas  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{S})$



Volymintegraler.

- $\int_V \vec{F} dV$
- eller  $\int_V \phi dV$


# Parametrisering

Integralerna kan i allmänhet lösas genom parametrisering.

Parametrisering av kurvintegraler: T.ex. ges en kurva C av  $\vec{r}(\tau)$  med  $\tau \in [\tau_1, \tau_2]$ . Då blir

$$\int_{C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{d\tau} d\tau, \tag{1}$$


och efter att ha beräknat skalärprodukten har vi en helt vanlig endimensionell integral.



#### Kommentar

Lägg här märke till att  $d\vec{r}/d\tau$  är en tangentvektor till kurvan C. I princip finns det oändligt många parametriseringar till kurvan C, och rent matematiskt spelar det ingen roll vilken man väljer, fast vissa parametriseringar ger snällare räkningar än andra!

Ibland är kurvan  ${\cal C}$  sluten, det vill säga kurvans start- och slutpunkt sammanfaller.



Man skriver då integralen som

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}. \tag{2}$$

Det finns andra typer av linjeintegraler, till exempel

$$\int \phi d\vec{r}, \quad \int \phi ds \tag{3}$$

där  $\phi$  är ett skalärt fält och d $s=|\mathrm{d}\vec{r}|$ . Samt

$$\int \vec{F} \times d\vec{r}, \quad \int \vec{F} ds. \tag{4}$$

# Studera räkneexempel:

- Kurvintegral, cirkel 1
- Kurvintegral, cirkel 2

#### Konservativa fält

Om

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \tag{5}$$

för var<br/>je sluten kurva C, så säges fältet  $\vec{F}$  vara konservativt. För ett konservativt fäl<br/>t $\vec{F}$  gäller att givet en fix startpunkt A och en fix slut<br/>punkt B, så beror integralen

$$\int_{C} \vec{F} \cdot d\vec{r} \tag{6}$$

inte på valet av kurvan C mellan dessa punkter.

#### Bevis

Betrakta två kurvor  $C_1$  och  $C_2$  mellan A och B. Då kan vi skapa en sluten kurva  $C_0$  genom att först följa kurvan  $C_1$  från A till B, och sedan kurvan  $C_2$  baklänges, det vill säga i negativ riktning, tillbaka till A. Integralen

över  $C_0$  måste då vara 0, fast den integralen kan vi också skriva som

$$\oint_{C_0} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} - \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0, \tag{7}$$

ty integralen byter tecken om vi följer kurvan i fel riktning. Nu följer det

$$\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}. \tag{8}$$

### Exempel: Kurvintegral fältstyrka

Betrakta kurvintegralen  $\int_C \vec{A} \cdot d\vec{r}$ där  $\vec{A} = -\vec{\nabla} \phi,$ dvs en fältstyrka.

- Det betyder att  $\int_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_C \vec{\nabla} \phi \cdot d\vec{r}$ .
- Kom ihåg att  $\vec{\nabla}\phi\cdot d\vec{r}=d\phi.$  Alltså  $\int_C \vec{A}\cdot d\vec{r}=-\int_{\phi_1}^{\phi_2} d\phi=\phi_1-\phi_2.$


Dvs kurvintegralen av en fältstyrka är oberoende av vägen C utan beror bara på potentialens värden i start- och slutpunkterna.

Parametrisering av ytintegraler: Precis som man kan beräkna linjeintegralerna genom att parametrisera linjen längs vilken man integrerar kan man beräkna ytintegralerna genom att parametrisera ytan längs med vilken man integrerar. Skillnaden är att genom att ytan är två-dimensionell så behöver man två parametrar. Antag att ortsvektorerna för punkterna på ytan kan skrivas som  $\vec{r}(v,w)$  där v och w är våra parametrar. Vi kan då bilda två tangentvektorer till ytan

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$$
 och  $\frac{\partial \vec{r}}{\partial w}$ . (9)

Förutsatt att dessa tangentvektorer inte är parallella, annars måste vi finna en ny parametrisering, kan vi bilda en normalvektor till ytan

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial w}.$$
 (10)



Analogt med hur vi tidigare uttryckte linjeintegralen med hjälp av vår parameter kan vi nu skriva ytintegralen som

$$\int_{S} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_{S} \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial w} dv dw, \tag{11}$$

där d $\vec{S}=\hat{n}$ d $S=\frac{\partial\vec{r}}{\partial v}\times\frac{\partial\vec{r}}{\partial w}$ dvdw är ytan på det parallellogram som spänns upp av de två tangentvektorerna. Normalvektorn uppfyller  $|\hat{n}| = 1$ .

Jämför gärna denna parametrisering med våra tidigare uttryck för ytelement i kroklinjiga koordinater. Kan vi välja ett koordinatsystem så att det sökta ytelementet ligger på  $u_1$ -ytan så blir  $d\vec{S} = d\vec{S}_1 = \hat{e}_1 h_2 h_3 du_2 du_3$ , vilket man t.ex. ser från  $d\vec{S}_1 = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_3} du_2 du_3 = \hat{e}_1 h_2 h_3 du_2 du_3$ Allmänt skriver man ytintegraler över en yta S (ofta använder man i de här

sammanhangen S för att beteckna en yta) som

$$\int_{S} \vec{F} \cdot d\vec{S}.$$
 (12)

För att skilja dessa integraler från andra vtintegraler, som emellanåt förekommer, kallar man dem för normalytintegraler.

# Studera räkneexempel:

• Cylinderyta

#### Kommentar

För resten av den här kursen kommer det ofta att vara lämpligt att på detta sätt beskriva arean av ett ytelement som en vektor. En komplikation är förstås att en yta i allmänhet har två motsatta normalvektorer, och man måste därför ange vilken riktning som är positiv. Ytterligare en komplikation är att det finns ytor för vilka man inte kan definiera normalvektorn på ett kontinuerligt sätt över hela ytan, till exempel Möbius-bandet. Vi skall

inte befatta oss med sådana ytor här, utan begränsa oss till orienterbara ytor, ytor som har en insida och en utsida.

Om ytan S är sluten så skriver man

$$\oint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{S}. \tag{13}$$

För slutna ytor definierar man den positiva riktningen som den som ges av en vektor som pekar ut från den inneslutna volymen.

Det finns också andra former av ytintegraler, vilka emellanåt används:

$$\int_{S} \phi dS,\tag{14}$$

där  $\phi$  är en skalär, och vi i detta fall inte betraktar S som en vektor.

$$\int_{S} \phi d\vec{S} \tag{15}$$

Skillnaden mot det första fallet är att S här behandlas som en vektor.

$$\int_{S} \vec{v} \times d\vec{S} \tag{16}$$

där  $\vec{v}$  är en vektorvärd funktion.

Parametrisering av volymintegraler. Det finns bara två möjliga sätt att volymintegrera ett fält. Med (det skalära) volymelementet  $\mathrm{d}V$ 

$$\int_{V} \phi dV, \quad \int_{V} \vec{F} dV. \tag{17}$$

En parametrisering med (u, v, w) ger att volymselementet blir volymen av parallellepipeden med sidorna  $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} du$ ,  $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} dv$ ,  $\frac{\partial \vec{r}}{\partial w} dw$  (som då måste vara linjärt oberoende). Denna volym är

$$dV = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \left( \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial w} \right) \right| du dv dw.$$
 (18)

# Integration med ortogonala kroklinjiga koordinater

Från tidigare kapitel har vi

$$d\vec{r} = \hat{e}_1 h_1 du_1 + \hat{e}_2 h_2 du_2 + \hat{e}_3 h_3 du_3 \tag{19}$$

Vidare ytelementet, t.ex. för en  $u_1$ -yta (dvs i  $u_2u_3$ -planet):

$$dS_1 = h_2 h_3 du_2 du_3 \tag{20}$$

$$d\vec{S}_1 = \pm \hat{e}_1 h_2 h_3 du_2 du_3 \tag{21}$$

vilket man t.ex. ser från

$$d\vec{S}_{1} = \frac{d\vec{r}}{du_{2}} \times \frac{d\vec{r}}{du_{3}} du_{2} du_{3} = \hat{e}_{1} h_{2} h_{3} du_{2} du_{3}$$
 (22)

Volymelement:

$$dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3. \tag{23}$$

Med ett vektorfält  $\vec{F}$  som tecknas i det kroklinjiga koordinatsystemet  $\vec{F} = F_1 \hat{e}_1 + F_2 \hat{e}_2 + F_3 \hat{e}_3$  får vi t.ex.

$$\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} F_1 h_1 du_1 \tag{24}$$

$$\int_{S_1} \vec{F} \cdot d\vec{S}_1 = \int_{S_1} F_1 h_2 h_3 du_2 du_3 \tag{25}$$

$$\int_{V} \vec{F} dV = \int_{V} \vec{F} h_1 h_2 h_3 du_a du_2 du_3, \tag{26}$$

där  $C_1$  är en kurva längs  $u_1$ -riktningen och  $S_1$  är en  $u_1$ -yta.

# Räkneexempel: Linjeintegraler

#### Exempel: Kurvintegral cirkel 1

Beräkna integralen  $\oint_C \phi d\vec{r}$  där  $\phi = \phi_0$  (konstant) och kurvan C beskriver en cirkel i xy-planet med radie a och centrum i origo som genomlöps medurs.

- Notera att svaret kommer att bli en vektor.
- Parametrisera kurvan (notera riktningen):  $\vec{r}(\tau) = x(\tau)\hat{x} + y(\tau)\hat{y} = a\sin\omega\tau\hat{x} + a\cos\omega\tau\hat{y}$  med  $\tau \in [0, 2\pi/\omega]$ .
- Vi inkluderar konstanten  $\omega$  för att illustrera att det finns ett oändligt antal parametriseringar och att svaret inte kan bero på detta.
- Förskjutningsvektorn  $d\vec{r} = \hat{x} \frac{dx}{d\tau} d\tau + \hat{y} \frac{dy}{d\tau} d\tau$ .

Den parametriserade kurvintegralen blir

$$\oint_C \phi d\vec{r} = \phi_0 \oint_0^{2\pi/\omega} \left[ \hat{x}a\omega \cos \omega \tau - \hat{y}a\omega \sin \omega \tau \right] d\tau = 0 \tag{27}$$

#### Exempel: Kurvintegral cirkel 2

Beräkna integralen  $\oint_C \phi dr$  där  $\phi=\phi_0$  (konstant) och kurvan C beskriver en cirkel i xy-planet med radie a och centrum i origo som genomlöps medurs.

- Notera att svaret kommer att bli en skalär.
- Lite eftertanke ger att svaret borde bli  $\phi_0 2\pi a$ , dvs den konstanta potentialen gånger omkretsen på cirkeln.
- Bågelementet blir  $dr=|d\vec{r}|=\sqrt{\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2d\tau^2+\left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2d\tau^2}=a\omega d\tau$

Den parametriserade kurvintegralen blir

$$\oint_C \phi ds = \phi_0 a\omega \oint_0^{2\pi/\omega} d\tau = \phi_0 2\pi a \tag{28}$$

#### Exempel: Kraft och arbete

En partikel rör sig längs en bana C, som ges av  $\vec{r}(t)$ , under inverkan av en kraft  $\vec{F}(\vec{r})$ . Vi vill då beräkna arbetet som kraften utövar på partikeln. Mellan punkterna  $\vec{r}$  och  $\vec{r} + \mathrm{d}\vec{r}$  så är arbetet

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}. \tag{29}$$

Vi kan då beräkna arbetet längs hela kurvan genom att beräkna integralen

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}. \tag{30}$$

Denna integral är ett exempel på en linjeintegral (kurvintegral). Vi kan skriva

$$W = \int_{C} \vec{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t = \int P \mathrm{d}t, \tag{31}$$

 $d\ddot{a}r$  P  $\ddot{a}r$  effekten.

#### Exempel: Konservativ kraft och arbete

En elektron rör sig längs banan  $y = \frac{x^2}{H}$  från (0,0) till  $(L, L^2/H)$  under inverkan av en elektrostatisk kraft  $\vec{F} = eE_0\hat{y}$ . Beräkna det arbete som kraften utför på elektronen.

Lösning 1: Arbetet ges av integralen

$$\int_{C} eE_0 \hat{y} \cdot d\vec{r}, \tag{32}$$

där C är den kurva som elektronen följer. Vi kan nu använda koordinaten x för att parametrisera vår kurva och skriver kurvan som  $\vec{r}(x) = (x, x^2/H)$ .

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}x} = \left(1, \frac{2x}{H}\right). \tag{33}$$

Vi kan nu beräkna arbetet ur

$$\int_{C} eE_{0}\hat{y} \cdot d\vec{r} = \int_{0}^{L} eE_{0}\hat{y} \cdot \frac{d\vec{r}}{dx} dx = \int_{0}^{L} eE_{0} \frac{2x}{H} dx = \frac{eE_{0}}{H} \left[ x^{2} \right]_{0}^{L} = \frac{eE_{0}L^{2}}{H}.$$
(34)

Lösning 2: Elektrostatiska krafter är konservativa, så vi kan ersätta kurvan med två räta linjer, en  $C_1$  som går från (0,0) till (L,0) och är parallell med x-axeln, och en kurva  $C_2$  som går från (L,0) till  $(L,L^2/H)$ och är parallell med y-axeln. Arbetet kan nu skrivas som

$$\int_C eE_0\hat{y} \cdot dr = \int_{C_1} eE_0\hat{y} \cdot dr + \int_{C_2} eE_0\hat{y} \cdot dr.$$
 (35)

Eftersom kraften överallt är ortogonal mot kurvan  $C_1$  följer att integralen längs med  $C_1$  måste vara noll, så det återstår bara att beräkna

$$\int_{C_2} eE_0 \hat{y} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} eE_0 \hat{y} \cdot \hat{y} dr = eE_0 \int_{C_2} dr.$$
 (36)

Den sista integralen ger nu längden på kurvan  $C_2$ , vilken är  $L^2/H$ , så arbetet blir till slut

$$\frac{eE_0L^2}{H}. (37)$$

#### Exempel: Parametriserad 3d-kurva

Beräkna integralen av  $\vec{u} = (xy/a^2, z^2/a^2, x/a)$  längs med kurvan

$$\begin{cases} x = (1+t)a \\ y = 0 \\ z = t^2 a \end{cases}$$
(38)

där  $0 \le t \le 3$ . Vi beräknar då först

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = a(1,0,2t). \tag{39}$$

Vektorfältet uttryckt i t är

$$\vec{u} = ((1+t) \cdot 0, t^4, 1+t) = (0, t^4, 1+t). \tag{40}$$

Skalärprodukten mellan vektorerna är

$$(0, t4, 1+t) \cdot a(1, 0, 2t) = a(2t+2t2).$$
(41)

Integralen blir

$$a\int_0^3 (2t + 2t^2) dt = a\left[t^2 + \frac{2t^3}{3}\right]_0^3 = a(9 + 18) = 27a.$$
 (42)

# Räkneexempel: Ytintegraler

#### Exempel: Flöde genom yta

En vätska med densiteten  $\rho$  och hastigheten  $\vec{u}$  strömmar parallellt genom ett rör med tvärsnittsarean A. Flödet av vätska genom röret (det vill säga kg vätska som per sekund strömmar genom röret är då  $\rho uA$ .

Vad händer då om vätskans hastighet  $\vec{u}$  beror på avståndet r från rörets symmetriaxel? I så fall får vi definiera en flödestäthet  $\rho u(r)$  så att flödet genom ett ytelement dS blir  $\rho u(r)dS$ . Om vi tar dS som en ring med centrum i symmetriaxeln och med en tjocklek dr så är d $A=2\pi r dr$  och det totala flödet genom röret blir

$$\int \rho u(r)dS = \int_0^R \rho u(r)2\pi r dr,$$
(43)

 $d\ddot{a}r R \ddot{a}r r\ddot{o}rets radie.$ 

För att nu ytterligare komplicera det hela och verkligen blanda in vektorerna så antar vi att vätskan strömmar genom en tvärsnittsarea dS, vilken inte är vinkelrät mot vätskans strömningshastighet  $\vec{u}$ . Vi antar att vinkeln mellan normalvektorn  $\vec{n}$  till ytan dS och vätskans hastighet  $\vec{u}$  är  $\theta$ . Då blir flödet genom ytan dS

$$\rho udS\cos\theta$$
. (44)

Om vi nu väljer att definiera en vektor  $d\vec{S}$  för ett ytelement med storleken dS och riktningen  $\vec{n}$ , så ser vi att vi kan skriva flödet som

$$\rho \vec{u} \cdot d\vec{S}$$
, (45)

där  $\rho \vec{u}$  kan kallas för en massflödestäthet (jämför med en strömtäthet för flöde av elektrisk laddning).

Vi kan nu skriva vätskeflödet genom en godtycklig yta A som

$$\int_{A} \rho \vec{u} \cdot d\vec{S},\tag{46}$$

vilket är ett typiskt exempel på en ytintegral.

### Exempel: Cylinderyta

Beräkna ytintegralen av fältet  $\vec{u}=(x,z,-y)$  över cylinderytan  $x^2+y^2=1$  mellan z=0 och z=1 med normalen pekandes bort från z-axeln. Vi kan då beskriva punkterna på ytan genom deras z-koordinat och vinkeln  $\varphi$  som ortsvektorn bildar med  $\hat{x}$ -vektorn. Det vill säga  $\vec{r}=(\cos\varphi,\sin\varphi,z)$ , och tangentvektorerna blir

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) \tag{47}$$

 $\operatorname{och}$ 

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = (0, 0, 1). \tag{48}$$

Ytelementet blir

$$d\vec{S} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} d\varphi dz = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0) d\varphi dz. \tag{49}$$

Vi kan sedan beräkna integralen som

$$\int_{S} \vec{u} \cdot d\vec{S} = \int_{0}^{1} \int_{0}^{2\pi} (\cos \varphi, z, -\sin \varphi) \cdot (\cos \varphi, \sin \varphi, 0) \, d\varphi dz$$

$$= \int_{0}^{1} \int_{0}^{2\pi} (\cos^{2} \varphi + z \sin \varphi) \, d\varphi dz$$

$$= \int_{0}^{1} \int_{0}^{2\pi} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\varphi + z \sin \varphi \right) \, d\varphi dz$$

$$= \int_{0}^{1} \left[ \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi - z \cos \varphi \right]_{0}^{2\pi} dz = \int_{0}^{1} \pi dz = \pi. \quad (50)$$

Alternativ. Integrationsytan motsvarar en  $\rho\textsc{-yta}$ i cylindriska koordinater. Detta ger direkt att

$$d\vec{S} = \hat{\rho}h_{\varphi}h_{z}d\varphi dz = \{h_{z} = 1, h_{\varphi} = \rho = 1\} = \hat{\rho}d\varphi dz.$$
 (51)

Skalärprodukten  $\vec{u} \cdot d\vec{S} = (x\hat{x} \cdot \hat{\rho} + z\hat{y} \cdot \hat{\rho} - y\hat{z} \cdot \hat{\rho}) d\varphi dz = (\cos^2 \varphi + z \sin \varphi) d\varphi dz$ , vilket leder till samma integral som ovan.