

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر آزمایشگاه سیستم عامل

دستور کار جلسه چهارم



فهرست مطالب

1	IOCTL	2
۲	سادهIOCTLیک	3



IOCTL \

توابعی که در جلسه قبل برای درایور یک دستگاه کاراکتری تعریف کردیم به شکل زیر بودند.

```
static struct file_operations fops = {
    .open = iut_open,
    .read = iut_read,
    .write = iut_write,
    .release = iut_release,
};
```

در کرنل لینوکس یک System call دیگر به نام ioctl وجود دارد که برای ارتباط با دستگاه کاراکتری کاربرد دارد. این system call در صورتی که قصد ارسالی دستوری متفرقه برای دستگاه را داشته باشیم به کار میآید. تابع متناظر این system call در یک درایور به شکل زیر در file_operations

```
static struct file_operations fops = {
    .open = iut_open,
    .read = iut_read,
    .write = iut_write,
    .release = iut_release,
    .unlocked_ioctl = iut_ioctl,
};
```

با استفاده از ioctl میتوان دستورات مختلفی تعریف کرد و متناظر با آن دستورات در درایور فعالیتهایی را تعریف کرد. برای تعریف تابع ioctl باید تابعی با ساختار زیر تعریف کرد.

static long iut_ioctl(struct file *file, unsigned int req, unsigned long pointer)

- پارامتر اول اطلاعاتی درباره فایلی که روی آن کار میکنیم، در اختیار قرار میدهد.
- پارمتر دوم دستور را مشخص میکند. همانطور که مشخص است این پارامتر از نوع unsigned int است. ولی هر عددی را نمیتوان برای این پارامتر استفاده کرد. ماکرو unsigned int (برای مطالعه بیشتر درباره این ماکرو به اینجا مراجعه کنید) یک عدد مناسب برای این پارامتر تولید میکند.
- پارامتر سوم: پارامتر سوم اشاره گری به فضای حافظه کاربری است. این پارامتر برای ارسال داده از فضای کاربر به فضای کرنل استفاده میشود. برای استفاده از این پارامتر میتوان یک نوع داده تعریف کرد و اشاره گر به آن داده را در دستور IOCTL ارسال کرد.



ک یک IOCTL ساده

به مثال زیر توجه کنید. در این مثال سه فایل داریم. فایل اول util.h است که در آن دستورات و یک ساختمان داده تعریف شده است. در فایل driver.c کد درایور تعریف شده است. به تابع iut_ioctl و tut_ioctl در این فایل دقت کنید.

فایل Utils.h:

```
enum {
    Command1 = _IO('A', 1),
};

struct iut_data {
    int arg1;
};
```

فایل Driver.c:



```
switch (req) {
        case Command1:
            printk(KERN INFO
            "Command1 %d\n", data->arg1);
   return -EINVAL;
static int iut open(struct inode *inode, struct file *file) {
   printk("device closed\n");
static const struct file operations fops = {
   major = register chrdev(0, DEVICE NAME, &fops);
   if (major < 0) {</pre>
       printk(KERN ALERT
       return major;
   printk(KERN INFO
   "iut device module has been loaded: %d\n", major);
static void exit iut exit(void) {
   unregister chrdev(major, DEVICE NAME);
```



```
آزمایشگاه سیستم عامل
دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه
صنعتی اصفهان
مهر ۱۴۰۱
```

```
module_init(iut_init);
module_exit(iut_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
```

فایل user.c:

```
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
    struct iut data *iut data1 = malloc(sizeof(struct
iut data));
    iut data1->arg1 = 100;
    fd = open("/dev/iut device", O RDWR);
    if (fd < 0) {</pre>
        perror("open");
    if (ret < 0) {</pre>
        perror("ioctl");
        exit(0);
    close(fd);
```