Внутренние и внешние отступы

Последнее обновление:



Параметры разметки позволяют задать отступы как от внешних границ элемента до границ контейнера, так и внутри самого элемента между его границами и содержимым.

Padding

Для установки внутренних отступов применяется атрибут **android:padding**. Он устанавливает отступы контента от всех четырех сторон контейнера. Можно устанавливать отступы только от одной стороны контейнера, применяя следующие атрибуты: **android:paddingLeft, android:paddingRight, android:paddingTop** и **android:paddingBottom**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 1
 2
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5
        android:layout_width="match_parent"
 6
 7
        android:layout_height="match_parent"
        android:padding="50dp"
 8
        tools:context=".MainActivity">
 9
10
        <TextView
11
```

```
12
            android: layout_height="wrap_content"
            android: layout_width="wrap_content"
13
            android:text="Hello World!"
14
            android:textSize="30sp"
15
            android:background="#e0e0e0"
16
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
17
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
18
19
        />
20
21
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

У контейнера ConstraintLayout установлен только один общий внутренний отступ в 50 единиц. Вложенный элемент TextView позиционируется в левом верхнем углу контейнера (благодаря атрибутам app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" и app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"). . Поэтому TextView будет отодвигаться от начальной точки (левый верхний угол контейнера ConstraintLayout) вниз и влево на 50 единиц. Кроме того, такие же отступы будут действовать справа и снизу, если элемент будет примыкать к нижней или правой границе контейнера.





Установка одного отступа

1 android:padding="50dp"

Будет аналогична установке четырех отступов

```
1 android:paddingTop="50dp"
2 android:paddingLeft="50dp"
3 android:paddingBottom="50dp"
4 android:paddingRight="50dp"
```

Подобным образом можно установить отступы в других элементах. Например, установим внутри TextView сверху и снизу от внутреннего содержимого (то есть текста) отступы в 60 единиц и отступы слева и справа в 40 единиц:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 1
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
 2
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5
        android:layout_width="match_parent"
 6
 7
        android:layout_height="match_parent"
        android:padding="50dp"
 8
        tools:context=".MainActivity">
 9
10
        <TextView
11
            android: layout_height="wrap_content"
12
            android: layout_width="wrap_content"
13
            android:paddingTop="60dp"
14
            android:paddingLeft="40dp"
15
            android:paddingRight="40dp"
16
            android:paddingBottom="60dp"
17
            android:text="Hello World!"
18
            android:textSize="30sp"
19
20
            android:background="#e0e0e0"
21
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
22
            />
23
24
25
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



Стоит отметить, что вместо атрибутов android: paddingLeft и android: paddingRight можно применять атрибуты android: paddingStart и android: paddingEnd, которые разработаны специально адаптации приложения для работы как для языков с левосторонней ориентацией, так и правосторонней ориентацией (арабский, фарси).

Margin

Для установки внешних отступов используется атрибут layout_margin. Данный атрибут имеет модификации, которые позволяют задать отступ только от одной стороны: android:layout_marginBottom, android:layout_marginTop, android:layout_marginLeft и android:layout_marginRight (отступы соответственно от нижней, верхней, левой и правой границ):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 1
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
 2
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5
        android:layout_width="match_parent"
 6
 7
        android:layout_height="match_parent"
 8
        tools:context=".MainActivity">
 9
10
        <TextView
            android: layout_height="wrap_content"
11
            android:layout_width="wrap_content"
12
            android:layout_marginTop="50dp"
13
            android:layout_marginLeft="60dp"
14
            android:text="Hello World!"
15
            android:textSize="30sp"
16
            android:background="#e0e0e0"
17
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
18
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
19
        />
20
21
22
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Здесь у TextView задаются отступы от двух сторон ConstraintLayout (слева 60 единиц и сверху 50 единиц):





Программная установка отступов

Для программной установки внутренних отступов у элементы вызывается метод setPadding(left, top, right, bottom), в который передаются четыре значения для каждой из сторон. Также можно по отдельности задать отступы с помощью методов getPaddingLeft(), getPaddingTop(), getPaddingRight() и getPaddingBottom().


Для установки внешних отступов необходимо реализовать объект **LayoutParams** для того контейнера, который применяется. И затем вызвать у этого объекта LayoutParams метод **setMargins(left, top, right, bottom)**:

```
package com.example.viewapp;
 1
 2
 3
    import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
    import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout;
 4
 5
    import android.os.Bundle;
 6
 7
    import android.widget.TextView;
 8
    public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 9
10
11
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12
13
            super.onCreate(savedInstanceState);
14
15
            ConstraintLayout constraintLayout = new ConstraintLayout(this);
16
            TextView textView = new TextView(this);
17
            // установка цвета текстового поля
```

```
textView.setBackgroundColor(0xFFE0E0E0);
18
            // установка текста текстового поля
19
            textView.setText("Hello Android");
20
            // установка размера текста
21
            textView.setTextSize(30);
22
23
            ConstraintLayout.LayoutParams layoutParams = new ConstraintLayout.La
24
25
                    (ConstraintLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT , ConstraintLayout.
            // установка внешних отступов
26
            layoutParams.setMargins(60, 50, 60, 50);
27
            // позиционирование в левом верхнем угду контейнера
28
29
            // эквивалент app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
            layoutParams.leftToLeft = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
30
            // эквивалент app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
31
            layoutParams.topToTop = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
32
            // устанавливаем размеры
33
34
            textView.setLayoutParams(layoutParams);
            // установка внутренних отступов
35
            textView.setPadding(40,40,40,40);
36
            // добавляем TextView в ConstraintLayout
37
            constraintLayout.addView(textView);
38
39
            setContentView(constraintLayout);
40
41
        }
   }
42
```

Поскольку в данном случае элемент TextView добавляется в контейнер типа ConstraintLayout, то для его позиционирования применяется объект **ConstraintLayout**.LayoutParams (соответственно для LinearLayout это будет LinearLayout.LayoutParams), у которого вызывается метод **setMargins()**.

←



4 0 □

Но если посмотреть на последний скриншот, то можно увидеть, что, несмотря на то, что отступы вроде бы заданы также, что и в предпоследнем примере в файле layout, однако в реальности на экране мы увидим отступы со совсем другими значениями. Дело в том, что методы setPadding() и setMargins() принимают значения в пикселях, тогда как в файле layout применялись единицы dp. И чтобы использовать dp также в коде, необходимо выполнить преобразования:

```
package com.example.viewapp;
 1
 2
 3
    import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
    import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout;
 4
 5
 6
    import android.os.Bundle;
    import android.util.TypedValue;
 7
    import android.widget.TextView;
 8
 9
10
    public class MainActivity extends AppCompatActivity {
11
12
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13
            super.onCreate(savedInstanceState);
14
15
            ConstraintLayout constraintLayout = new ConstraintLayout(this);
16
            TextView textView = new TextView(this);
17
            textView.setBackgroundColor(0xFFE0E0E0);
18
            textView.setText("Hello Android!");
19
            textView.setTextSize(30);
20
21
```

```
22
                               // получаем отступ в пикселях для 50 dp
                               int margin50inDp = (int) TypedValue.applyDimension(
23
                                                    TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, 50, getResources().getDisplayMe
24
                               // получаем отступ в пикселях для 60 dp
25
                               int margin60inDp = (int) TypedValue.applyDimension(
26
                                                    TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, 60, getResources().getDisplayMe
27
28
                               // получаем отступ в пикселях для 40 dp
29
                               int padding40inDp = (int) TypedValue.applyDimension(
                                                    TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, 40, getResources().getDisplayMe
30
31
32
                               ConstraintLayout.LayoutParams layoutParams = new ConstraintLayout.Li
33
                                                    (ConstraintLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT , ConstraintLayout.
34
                               // установка внешних отступов
                               layoutParams.setMargins(margin60inDp, margin50inDp, margin60inDp, margin
35
                               // выравнивание по левому краю ConstraintLayout
36
                               layoutParams.leftToLeft = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
37
38
                               // выравнивание по верхней границе ConstraintLayout
                               layoutParams.topToTop = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
39
                               // устанавливаем размеры
40
                               textView.setLayoutParams(layoutParams);
41
                               // установка внутренних отступов
42
                               textView.setPadding(padding40inDp, padding40inDp, padding40inDp, pad
43
                               // добавляем TextView в ConstraintLayout
44
45
                               constraintLayout.addView(textView);
46
                               setContentView(constraintLayout);
47
48
                    }
49
          }
```

ViewApp

Hello Android!