## Ширина и высота элементов

Последнее обновление:



Все визуальные элеметы, которые мы используем в приложении, как правило, упорядочиваются на экране с помощью контейнеров. В Android подобными контейнерами служат такие классы как RelativeLayout, LinearLayout, GridLayout, TableLayout, ConstraintLayout, FrameLayout. Все они по разному располагают элементы и управляют ими, но есть некоторые общие моменты при компоновке визуальных компонентов, которые мы сейчас рассмотрим.

Для организации элементов внутри контейнера используются параметры разметки. Для их задания в файле xml используются атрибуты, которые начинаются с префикса layout\_. В частности, к таким параметрам относятся атрибуты layout\_height и layout\_width, которые используются для установки размеров и могут использовать одну из следующих опций:

- Растяжение по всей ширине или высоте контейнера с помощью значения **match\_parent** (для всех контейнеров кроме ConstraintLayout) или **0dp** (для ConstraintLayout)
- Растяжение элемента до тех границ, которые достаточны, чтобы вместить все его содержимое с помощью значения **wrap\_content**
- Точные размеры элемента, например 96 dp


## match\_parent

Установка значения **match\_parent** позволяет растянуть элемент по всей ширине или высоте контейнера. Стоит отметить, что данное значение применяется ко всем контейнерам, кроме ConstraintLayout. Например, рястянем элемент TextView по всей ширине и высоте контейнера LinearLayout:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2
   <LinearLayout
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        android:layout_width="match_parent"
 4
        android:layout_height="match_parent">
 5
 6
 7
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
 8
            android: layout_height="match_parent"
 9
            android:text="Hello World!"
10
            android:textSize="30sp"
11
            android:background="#e0e0e0" />
12
13
14
    </LinearLayout>
```

Контейнер самого верхнего уровня, в качестве которого в данном случае выступает **LinearLayout**, для высоты и ширины имеет значение **match\_parent**, то есть он будет заполнять всю область для activity - как правило, весь экран.

И TextView также принимает подобные атрибуты. Значение android:layout\_width="match\_parent" обеспечивает растяжение по ширине, a android:layout\_height="match\_parent" - по вертикали. Для наглядности в TextView применяет атрибут **android:background**, который представляет фон и в данном случае окрашивает элемент в цвет "#e0e0e0", благодаря чему мы можем увидеть занимаемую им область.



Следует учитывать, что значение **match\_parent** можно применять почти во всех встроенных контейнерах, типа LinearLayout или RelativeLayout и их элементах. Однако **match\_parent** не рекомендуется применять к элементам внутри ConstraintLayout. Вместо "match\_parent" в ConstraintLayout можно использовать значение **0dp**, чтобы растянуть элемент по горизонтали или вертикали:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 1
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
 2
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5
        android:layout_width="match_parent"
 6
 7
        android: layout_height="match_parent"
        tools:context=".MainActivity">
 8
 9
        <TextView
10
            android: layout_width="0dp"
11
            android: layout_height="0dp"
12
            android:text="Hello World!"
13
            android:textSize="30sp"
14
            android:background="#e0e0e0"
15
16
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
17
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
            app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
18
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
19
            />
20
21
22
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Стоит отметить, что ConstraintLayout сама также растягивается по ширине и высоте экрана с помощью значения "match\_parent" в атрибутах layout\_width и android:layout\_height, но к вложенным элементам это значение не рекомендуется применять.

Поскольку ConstraintLayout имеет некоторые особенности при установке размеров, то более подробно работа с размерами элементов именно в ConstraintLayout раскрыта более подробно в одной из следующих тем.

### wrap\_content

Значение wrap\_content устанавливает те значения для ширины или высоты, которые необходимы, чтобы разместить на экране содержимое элемента:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 1
 2
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
 4
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5
 6
        android:layout_width="match_parent"
 7
        android:layout_height="match_parent"
        tools:context=".MainActivity">
 8
 9
        <TextView
10
            android:layout_width="wrap_content"
11
            android:layout_height="wrap_content"
12
            android:text="Hello World!"
13
            android:textSize="30sp"
14
            android:background="#ffcdd2"
15
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
16
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
17
        />
18
19
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
20
```

Здесь элемент TextView растягивается до тех значений, которые достаточны для размещения его текста.





#### Установка точных значений

Также мы можем установить точные значения:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 1
 2
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5
        android:layout_width="match_parent"
 6
 7
        android: layout_height="match_parent"
        tools:context=".MainActivity">
 8
 9
        <TextView
10
            android: layout_height="90dp"
11
            android: layout_width="150dp"
12
            android:text="Hello World!"
13
            android:textSize="30sp"
14
            android:background="#e0e0e0"
15
16
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
17
            />
18
19
20
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



Кроме того, можно комбинировать несколько значений, например, растянуть по ширине содержимого и установить точные значения для высоты:

```
<TextView
1
2
           android:layout_height="80dp"
3
           android:layout_width="wrap_content"
           android:text="Hello World!"
4
           android:textSize="30sp"
5
           android:background="#e0e0e0"
6
7
           app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
8
           app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   />
9
```

Если для установки ширины и длины используется значение wrap\_content, то мы можем дополнительно ограничить минимальные и максимальные значения с помощью атрибутов minWidth/maxWidth и minHeight/maxHeight:

```
<TextView
1
 2
            android:minWidth="200dp"
            android: maxWidth="250dp"
 3
            android:minHeight="100dp"
 4
            android:maxHeight="200dp"
 5
            android:layout_height="wrap_content"
 6
 7
            android: layout_width="wrap_content"
            android:text="Hello World!"
8
            android:textSize="30sp"
9
            android:background="#e0e0e0"
10
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
11
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
12
```

В этом случае ширина TextView будет такой, которая достаточна для вмещения текста, но не больше значения maxWidth и не меньше значения minWidth. То же самое для установки высоты.

## Программная установка ширины и высоты

Если элемент, к примеру, тот же TextView создается в коде java, то для установки высоты и ширины можно использовать метод **setLayoutParams()**. Так, изменим код MainActivity:

```
package com.example.viewapp;
 1
 2
 3
    import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
    import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout;
 4
    import android.os.Bundle;
 5
    import android.widget.TextView;
 6
 7
 8
    public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 9
10
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11
            super.onCreate(savedInstanceState);
12
13
            ConstraintLayout constraintLayout = new ConstraintLayout(this);
14
15
            TextView textView = new TextView(this);
            textView.setText("Hello Android");
16
            textView.setTextSize(26);
17
18
            // устанавливаем параметры размеров и расположение элемента
19
            ConstraintLayout.LayoutParams layoutParams = new ConstraintLayout.L√
20
                    (ConstraintLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, ConstraintLayout
21
            // эквивалент app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
22
23
            layoutParams.leftToLeft = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
            // эквивалент app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
24
            layoutParams.topToTop = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
25
            // устанавливаем параметры для textView
26
27
            textView.setLayoutParams(layoutParams);
28
            // добавляем TextView в ConstraintLayout
29
            constraintLayout.addView(textView);
            setContentView(constraintLayout);
30
31
        }
32
   }
```

В метод setLayoutParams() передается объект **ViewGroup.LayoutParams**. Этот объект инициализируется двумя параметрами: шириной и высотой. Для указания ширины и высоты можно использовать одну из констант

# **ViewGroup.LayoutParams.WRAP\_CONTENT** или **ViewGroup.LayoutParams.MATCH\_PARENT** (в случае с LinearLayout или RelativeLayout).

Поскольку в данном случае мы имеем дело с контейнером ConstraintLayout, то для установки размеров применяется значение

**ConstraintLayout.LayoutParams.WRAP\_CONTENT**. В реальности класс androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout.LayoutParams, который предоставляет это значение, наследуется от android.view.ViewGroup.LayoutParams





Также мы можем передать точные значения или комбинировать типы значений:

```
ConstraintLayout.LayoutParams layoutParams = new ConstraintLayout.LayoutParam
(ConstraintLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 200);
```