# UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG INSTITUTO DE INFORMÁTICA – INF

Arthur de Oliveira Barbosa Lacerda Murillo Rodrigues de Paula

# Relatório de desenvolvimento do sistema de arquivos FAT16

Sistemas Operacionais 2 Prof. Dr. Bruno Oliveira Silvestre

# **SUMÁRIO**

1. CONVENÇÕES DE CÓDIGO	2
2. ESTRUTURAS E TIPOLOGIAS UTILIZADAS	2
3. FUNÇÃO sector_read	4
4. ESTUDOS E TESTES COM UMA IMAGEM FAT16	4
<b>4.1.</b> Funções implementadas	5
<b>4.1.1.</b> path_treatment	5
<b>4.1.2.</b> pre_init_fat16	5
<b>4.1.3.</b> find_root	6
<b>4.1.4.</b> fat_entry_by_cluser	6
<b>4.1.5.</b> find_subdir	7
<b>4.2.</b> run_fat16.c: funcionamento	8
5. FUSE – IMPLEMENTAÇÃO COM FAT16	9
<b>5.1.</b> Funções necessárias do FUSE	9
<b>5.2.</b> mount_fat16.c: funcionamento	10
<b>5.3.</b> Reutilização das funções de run_fat16.c	11
<b>5.4.</b> Funções implementadas	11
<b>5.4.1.</b> path_decode	11
<b>5.4.2.</b> fat16_init: inicialização do sistema de arquivos	11
<b>5.4.3.</b> fat16_getattr: atributos de arquivos e diretórios	12
<b>5.4.4.</b> fat16_readdir: listando diretórios	12
<b>5.4.5.</b> fat16_read: copiando arquivos da FAT16 para fora	13
6. REFERÊNCIAS	14

# 1. CONVENÇÕES DE CÓDIGO

- Todas as variáveis utilizadas foram nomeadas na língua inglesa e apresentam os seguintes formatos:
  - Ex: variableNameExample ou VariableNameExample
- Toda função foi nomeada na língua inglesa, utilizando apenas letras minusculas e tem o caracter "\_" como separador.
  - Ex: function\_example
- Todo comentário do código também está na língua inglesa.
- Tamanho 2 de tabulação.
  - Padrão de comentário de funções:

# 2. ESTRUTURAS E TIPOLOGIAS UTILIZADAS

Por questão de compatibilidade e uniformidade com a FAT16, todas os tipos são sem sinal (unsigned) por padrão. Não utilizamos uma estrutura FAT porque a função fat\_entry\_by\_cluster descrita na seção 4.1.4 realiza o funcionamento de consulta à região da primeira FAT. Tentamos seguir todas as recomendações e especificações oficiais da FAT encontradas em [1] e [5].

O tipo BYTE é definido como uma quantidade de 8 bits sem sinal.

O tipo WORD é definido como uma quantidade de 16 bits sem sinal.

O tipo DWORD é definido como uma quantidade de 32 bits sem sinal.

A estrutura BPB\_BS descreve uma estrutura BPB da FAT16.

A estrutura DIR\_ENTRY descreve uma estrutura de arquivo/diretório da FAT16.

A estrutura VOLUME descreve uma estrutura que contém dados essenciais da FAT16.

Segue abaixo as estuturas e definições utilizadas:

```
#define BYTES PER DIR 32
#define ATTR_DIRECTORY 0x10
#define ATTR_ARCHIVE 0x20
typedef uint8_t BYTE;
typedef uint16_t WORD;
typedef uint32_t DWORD;
typedef struct {
  BYTE BS_jmpBoot[3];
  BYTE BS_OEMName[8];
 WORD BPB_BytsPerSec;
  BYTE BPB SecPerClus;
 WORD BPB RsvdSecCnt;
  BYTE BPB_NumFATS;
 WORD BPB_RootEntCnt;
 WORD BPB_TotSec16;
  BYTE BPB_Media;
 WORD BPB_FATSz16;
 WORD BPB SecPerTrk;
 WORD BPB NumHeads;
  DWORD BPB_HiddSec;
  DWORD BPB_TotSec32;
  BYTE BS_DrvNum;
  BYTE BS_Reserved1;
  BYTE BS_BootSig;
  DWORD BS VollID;
  BYTE BS VollLab[11];
  BYTE BS_FilSysType[8];
  BYTE Reserved[448];
 WORD Signature_word;
} __attribute__ ((packed)) BPB_BS;
typedef struct {
  BYTE DIR_Name[11];
  BYTE DIR Attr;
  BYTE DIR_NTRes;
  BYTE DIR_CrtTimeTenth;
 WORD DIR_CrtTime;
 WORD DIR_CrtDate;
 WORD DIR_LstAccDate;
 WORD DIR_FstClusHI;
 WORD DIR_WrtTime;
 WORD DIR_WrtDate;
```

```
WORD DIR_FstClusL0;
DWORD DIR_FileSize;
} __attribute__ ((packed)) DIR_ENTRY;

typedef struct {
  DWORD FirstRootDirSecNum;
  DWORD FirstDataSector;
  BYTE *Fat;
  BPB_BS Bpb;
} VOLUME;
```

# 3. FUNÇÃO sector\_read

A função sector\_read implementada em sector.c simplemente deveria acessar o posicionamento da FAT16 referente ao parâmetro secnum (número do setor) e efetuar a leitura.

Para isso foi necessário apenas utilizar a função *fseek* de tal forma que o descritor, a partir do SEEK\_SET (ponto inicial do arquivo imagem FAT16), desse um salto de 512 \* secnum e logo após a leitura dos próximos 512 bytes seria efetuada e armazenada no buffer.

Segue abaixo a implementação de sector\_read.

```
void sector_read(FILE *fd, unsigned int secnum, void *buffer)
{
   fseek(fd, BYTES_PER_SECTOR * secnum, SEEK_SET);
   fread(buffer, BYTES_PER_SECTOR, 1, fd);
}
```

#### 4. ESTUDOS E TESTES COM UMA IMAGEM FAT16

Primeiramente escrevemos o programa **run\_fat16.c** a fim de entender o funcionamento da FAT16. Com isso, fomos capazes de caminhar pelos seus diretórios e ver os atributos dos seus arquivos e diretórios. Nesta seção descreveremos como conseguimos realizar testes com o sistema de arquivos FAT16 apenas manipulando um arquivo-imagem FAT16 independente. Detalhes de como o implementamos com o FUSE (**mount\_fat16.c**) se encontram na seção 5. Todos os testes foram realizados em um ambiente com o sistema operacional GNU/Linux Ubuntu 17.04 de 64 bits.

O programa run\_fat16.c recebe como parâmetro a imagem da FAT16 e o caminho a ser percorrido. É apresentado na saída se o caminho foi ou não encontrado com sucesso na imagem. Mais detalhes específicos de como esse programa funciona estão presentes na seção 4.2.

# 4.1. Funções implementadas

#### 4.1.1. path\_treatment

#### retorno:

char\*\* pathFormatted: Vetor de strings com cada string referente a um arquivo do caminho em uma posição na devida formatação da FAT16.

#### parâmetros:

- 1. char\* pathInput: String dada de entrada ao programa com o caminho de diretórios.
- 2. int\* pathSz: Endereço da variável que armazenará a quantidade de arquivos presentes no caminho.

# descrição:

A função trata a string dada de entrada adaptando para o formato FAT16.

O caminho dado de entrada (pathInput) é dividido em um vetor de strings (path) que eram anteriormente delimitadas pelo token "/". A função strtok da biblioteca string.h é utilizada para este fim.

Após esse procedimento, é criado um vetor de strings (pathFormatted), cada uma com tamanho 11, que armazenará o nome de cada arquivo no formato da FAT16.

O tratamento das strings então é realizada, de forma que a informação passada de path seja transferida para a variável pathFormatted com as devidas alterações, sendo que ela aceita apenas os caracteres legais pela especificação da FAT. É trocado caracteres em caixa baixa por caixa alta, os 8 primeiros espaços das string são referentes ao nome do arquivo e os três últimos referentes a extensão. Qualquer espaço inutilizado é preenchido com o caracter de espaço em branco " ". Também é tratado o caso em que os arquivos possam ser "." ou ".." (somente no programa teste run fat16.c).

# 4.1.2. pre\_init\_fat16

#### retorno:

VOLUME\* Vol: Estrutura com dados essenciais da FAT16

#### parâmetros:

1. void

#### descrição:

Abre o arquivo da imagem FAT16 no modo "rb" e grava seu descritor (Vol → fd) para uso no decorrer do programa.

A leitura do primeiro setor é efetuada, que é referente ao setor BPB, e o grava no volume (Vol->Bpb).

A posição do primeiro setor do diretório raiz (Vol->FirstRootDirSecNum) é calculado, tal calculo é feito baseado no salto da área reservada (BPB\_RsvdSecCnt), acrescido do tamanho de uma FAT (BPB\_FATSz16) multiplicado pela quantidade de FATs (BPB\_NumFATS).

O número de setores do diretório raiz então é calculado baseado na quantidade de entradas do diretório raiz. Com esse valor em memória, calcula-se então a posição do primeiro setor da região de dados (Vol->FirstDataSector), que é dada pelo primeiro setor do diretório raiz acrescido do número de setores do diretório raiz.

#### 4.1.3. find\_root

#### retorno:

0, se é achado um arquivo correspondente ao path ou 1 caso contrário

# parâmetros:

- 1. VOLUME Vol: Estrutura com dados essenciais da FAT16.
- 2. DIR\_ENTRY Root: Variável que armazenará entradas de diretório situadas no diretório raiz.
- 3. char \*\*path: Vetor de arquivos do caminho à ser percorrido.
- 4. int pathDepth: Profundidade (ou índice) do caminho.
- 5. int pathSize: Tamanho total do caminho.

# descrição:

A função percorre as entradas de diretório raiz buscando o arquivo da atual profundidade do caminho.

Com a função *sector\_read*, lê-se todas às entradas de diretórios da root, até que encontre o arquivo especificado ou até que chegue em seu fim.

A comparação de string é feita caracter por caracter entre o path e Root.DIR Name.

Se o arquivo for encontrado e for o último do caminho, então ele é apresentado, se for encontrado e não for o último, então a função *find\_subdir* é chamada incrementando a profundidade do caminho.

# 4.1.4. fat\_entry\_by\_cluster

retorno:

WORD

# parâmetros:

- 1. VOLUME\* Vol: Estrutura com dados essenciais da FAT16.
- 2. WORD ClusterN: Cluster em que será usado como base para obter a entrada da FAT.

# descrição:

Com essa função, não é feito necessário o uso de uma estrutura FAT para armazenar setores da região FAT, pois a partir de qualquer cluster número N podemos obter sua entrada correspondente na FAT. O procedimento é o seguinte:

Dado um cluster N, é determinada a entrada da FAT.

Primeiramente define-se o FATOffset da FAT como ClusterN \* 2, já que uma entrada da FAT tem 2 bytes (16 bits).

Calcula-se então o número do setor da FAT em que a leitura deve ser realizada, saltando a área reservada do diretório da raiz acrescida do número de setores do offset da FAT (FATOffset / Vol->Bpb.BPB\_BytsPerSec).

Calcula-se então o offset de entrada de acordo com o resto da divisão do FATOffset com Vol->Bpb.BPB\_BytsPerSec.

Lê-se o setor correspondente ao numero do setor calculado e retorna o valor encontrado na entrada da FAT.

# 4.1.5. find\_subdir

#### retorno:

void

#### parâmetros:

- 1. VOLUME Vol: Estrutura com dados essenciais da FAT16.
- 2. DIR\_ENTRY Dir Variável que armazenará entradas de diretório situadas no subdiretório.
- 3. char\*\* path
- 4. int pathSize: Vetor de arquivos do caminho à ser percorrido.
- 5. int pathDepth: Profundidade (ou índice) do caminho.
- 6. int rootDepth: Profundidade atual do caminho em relação ao diretório raiz (ausente no programa mount\_fat16.c, pois foi usada somente em run\_fat16.c para entender o funcionamento da FAT).

# descrição:

A função percorre as entradas do subdiretório buscando o arquivo da atual profundidade do caminho.

Com a função *fat\_entry\_by\_cluster* determina-se a entrada da FAT para qual o subdiretório terá continuidade na busca. Caso o cluster seja o último então terá valor 0xFFFF.

Com a função *sector\_read*, lê-se todas as entradas do subdiretório, até que encontre o arquivo especificado ou até que chegue ao fim do cluster.

Se chegar ao fim do cluster, o valor do cluster atual passa a ser a entrada da FAT anterior, e então se recalcula a próxima entrada da FAT, reinicializando o processo e dando continuidade à leitura do subdiretório.

A comparação de string é feita caracter por caracter entre o path e Dir.DIR Name.

Se o arquivo for encontrado e for o último do caminho, então ele é apresentado, se for encontrado e não for o último, então a função *find\_subdir* é chamada recursivamente incrementando a profundidade do caminho, além disso, se o arquivo da profundidade atual for ".", a profundidade em relação ao diretório raiz não muda, e se for ".." a profundidade em relação ao diretório raiz diminui. Se chegar ao ponto de que a profundidade em relação ao diretório raiz chegar a zero, então em vez de chamar a função *find\_subdir*, chamaremos *find\_root* para retornar ao diretório raiz e continuar a percorrer o caminho..

#### 4.2. run fat16.c: funcionamento

Para compilar e executar o programa, deve-se utilizar a sequência de comandos a seguir:

- 1. gcc run\_fat16.c sector.c -o run\_fat16
- 2. ./run\_fat16 <Imagem FAT16> <Diretório>

Na função main do programa run\_fat16.c desenvolvido, primeiramente abre-se a imagem passada como primeio parâmetro e logo após trata-se a string passada como segundo parâmetro com a função *path\_treatment*. Inicializa-se então o Volume com a função *fat16\_init*, a fim de armazenar o BPB e determinar os setores de início do diretório raiz e da área de dados. Chama-se a função de busca *find\_root* que iniciará a busca pela primeira profundiade do caminho, que chamará *find\_subdir* ao encontrar o primeiro aquivo, e entrará em recursão até encontrar o último. A recursão voltará a *find\_root* caso a profundidade relativa ao diretório raiz seja zero. Ao encontrar o arquivo final no caminho, ele é mostrado na tela. Se o arquivo em alguma profundidade não for encontrado ao varrer o subdiretório (ou diretório raiz) atual, então uma mensagem é mostrada na tela informando que não existe tal arquivo.

Abordando em um nível estrutural, primeiramente é lido o primeiro setor da FAT e então salta-se para o primeiro setor do diretório raiz. Depois busca-se entrada por entrada no diretório raiz até que seja correspondente ao arquivo encontrado. Caso a entrada não seja encontrada no diretório raiz, então move-se para a região de dados e busca a entrada do próximo cluster na região da FAT e assim segue-se a leitura, fazendo consultas na região de dados e na FAT. No programa teste run\_fat16.c, ocasionalmente a recursão poderá voltar à região do diretório raíz.

# 5. FUSE - IMPLEMENTAÇÃO COM FAT16

O FUSE (Filesystem in USErspace) é uma ferramenta que permite ao usuário criar seus próprios sistemas de arquivo sem que seja necessário editar o modo kernel.

Para nosso trabalho, implementamos o sistema de arquivo FAT16 no FUSE, e para isso, é necessário implementar funções que o FUSE requisita ao usuário ao fazer a comunicação do nível usuário ao kernel.

# 5.1. Funções necessárias do FUSE

```
init inicializa o sistema de arquivos
void*(* fuse_operations::init)(struct fuse_conn_info *conn, struct
fuse_config *cfg)
getattr é responsável por obter os atributos do arquivo.
int(* fuse_operations::getattr)(const char *,
                                                        struct
struct fuse_file_info *fi)
readdir lê um diretório
         fuse_operations::readdir)(const
                                                char
                                                               void
int(*
                                struct
                                           fuse_file_info
fuse_fill_dir_t,
                     off_t,
                                                                     enum
fuse_readdir_flags)
read lê os dados de um arquivo aberto
int(* fuse_operations::read)(const char *, char *, size_t, off_t,
struct fuse file info *)
destroy limpa o sistema de arquivos, chamado quando sair do sistema de arquivos.
void(* fuse_operations::destroy)(void *)
```

Em nosso trabalho usamos a nomenclatura da função, utilizando seu próprio nome com o prefíxo "fat16".

Todas as implementações foram realizadas com base na documentação das estruturas e funções do FUSE [2], além de códigos exemplos disponibilizados no repositório oficial do FUSE [3] e de manuais de implementação não-oficiais [4], [6]. Outras funções não essenciais não foram implementadas, pois não eram necessárias para atingir os objetivos do trabalho.

Para anexar estas funções implementadas ao fuse, devermos então atribuí-las à estrutura fuse\_operations como mostrado a seguir:

# 5.2. mount\_fat16.c

Para compilar e executar o programa, utiliza-se as seguintes sequências comandos:

- 1. make
- 2. ./mount\_fat16 <diretório de montagem> -s

A opção -s é necessária para desabilitar a operação multi-threaded, visto que o programa não foi projetado para dar suporte a paralelismo. Se não for fornecida a opção -s, o programa irá mal funcionar na operação de cópia de um arquivo de dentro do sistema de arquivos para fora com a função fat16\_read porque a função fuse\_main fará várias chamadas à chamada de sistema fork() em modo *daemon*. Mais detalhes dessa função na seção 5.4.5.

Ao executar esses comandos, a FUSE chama a função init primeiramente, inicializando o sistema de arquivo, logo depois, o *getattr*, obtedo os atributos do diretório raíz.

Ao efetuar uma listagem ou percurso com os comandos 1s, cd, ou mesmo por uma GUI, será chamada a função readdir que percorrerá as entradas do diretório, listando cada entrada de diretório correspondente a arquivos e diretórios encontrados. Quanto ao readdir, ele executa o percurso diferentemente no diretório raíz do que em outros diretórios, já que no diretório raíz ele deve percorrê-lo acessando apenas a região reservada da raiz (que tem tamanho fixo de entradas de diretórios especificado pelo campo BPB\_RootEntCnt). Em outros diretórios, que se encontram na região de dados, deverá ser feito acesso a FAT para consultar se há mais informação a ser lida ou se o último cluster é o que está sendo lido.

Para efetuar um uma cópia (com o comando cp, por exemplo) de dentro da imagem para fora, é usada a função fat16\_read, que primeiro deve encontrar a entrada de diretório com find\_root (que recursivamente poderá chamar find\_subdir) e depois lê bytes do caminho dado para o buffer (mais detalhes na seção 5.4.5). Com os bytes já armazenados no buffer, o FUSE pode então comunicar com o kernel do Linux para copiar esses bytes de dentro da imagem para fora dela.

No fechamento do sistema de arquivo, deverá ser chamada a função destroy que irá liberar os dados passados como parâmetro.

Após a utilização do sistema de arquivos, basta desmontá-lo através do comando:

3. fusermount -u <diretório de montagem>

# 5.3. Reutilização das funções de run\_fat16.c

As funções *find\_root, find\_subdir* e *path\_treatment* foram reutilizadas na implementação do FUSE, porém com algumas alterações funcionais:

path\_treatment não precisa mais verificar se a entrada é válida, apenas realiza o tratamento para o formato padrão.

find\_root e find\_subdir não imprimem mais o diretório, mas o armazenam, passando um ponteiro DIR\_ENTRY como parâmetro, e retornam 0 em caso de sucesso e 1 em caso de fracasso.

fat\_entry\_by\_cluser foi reutilizada sem alterações funcionais.

# 5.4. Funções implementadas

#### 5.4.1. path\_decode

retorno:

char \*pathDecoded: Nome do arquivo no formato comum, com nome seguindo de ponto e extensão em letras minúsculas.

# parâmetros:

1. path: Nome do arquivo no formato FAT16 descrição:

A função passa o formato de nomenclatura da FAT para letras minúsculas e nome e extensão separados por ponto, respeitando os caracteres especiais legalizados de acordo com a especificação da FAT.

Ex: "ARQ TXT" -> "arq.txt"

# 5.4.2. fat16\_init

retorno:

void\* context->private\_data: ponteiro para os dados do usuário FUSE retornados pela função init.

#### parâmetros:

 struct fuse\_conn\_info \*conn: fornece informação sobre quais características tem suporte pelo FUSE descrição: realiza uma preparação inicial de única vez e recebe o contexto.

# 5.4.3. fat16\_getattr: atributos de arquivos e diretórios

#### retorno:

retorna o valor 0 no fim da função.

# parâmetros:

- 1. const char \*path: caminho do arquivo que os atributos devem ser obtidos.
- 2. struct stat \*stbuf: estrutura que armazena os atributos do arquivo.

# descrição:

A função ao receber o caminho, verifica primeiramente se o path é "/", ou seja, se o arquivo à obter os atributos é o diretório raiz, se sim, atribui-se os devidos valores, se não, realiza o path\_treatment, e então chama find\_root que retornará a entrada de diretório correspondente ao path, e então os atributos são obtidos à partir da entrada de diretório.

# 5.4.4. fat16 readdir: listando diretórios

#### retorno:

retorna o valor 0 no fim da função

# parâmetros:

- 1. const char \*path: caminho do diretório a ser lido.
- 2. void \*buffer: responsável para passar as informações para a FUSE.
- 3. fuse\_fill\_dir\_t filler: preenche o buffer com os nomes dos arquivos do diretório.
- 4. off\_t offset: não utilizado na nossa implementação
- 5. struct fuse\_file\_info \*fi: não utilizado na nossa implementação

# descrição:

Se o path for "/", ele percorrerá o diretório raiz e passará para o filler todo nome de diretório ou arquivo que forem encontrados em entradas do diretório raiz.

Se o path não for "/", o path passará pelo path\_treatment e percorrerá com find\_root o path dado de entrada e assim obtém a entrada de diretório destino. Com a entrada de diretório, encontra-se o primeiro cluster e inicia a leitura das entradas chamando a função filler para cada uma encontrada (em cada nome, usa-se path\_decode para decodificar o nome da FAT). Se existir mais de um cluster, a cada finalização de leitura de cluster a entrada de FAT é acessada para obter o novo cluster e continuar a leitura, até que a entrada da FAT indique que não há mais clusters a serem

lidos para aquele determinado diretório. Note que não é necessário fazer essa verificação de fim de cluster porque um caminho fornecido pelo FUSE sempre estará presente em algum diretório, uma vez que foi passado ao FUSE pela função filler, mas optamos por incluí-la para ficar imune a quaisquer erros eventuais gerados pelo FUSE que não compremeta o funcionamento dessa função).

#### 5.4.5. fat16\_read: copiando arquivos da FAT16 para fora

#### retorno:

int size: Tamanho do arquivo a ser lido

#### parâmetros:

- 1. const char \*path: caminho do arquivo à ser lido.
- 2. char \*buffer: buffer que guardará os dados a serem gravados.
- 3. size\_t size: tamanho do buffer em bytes.
- 4. off\_t offset: offset de leitura.
- 5. struct fuse\_file\_info \*fi: não utilizado na nossa implementação

# descrição:

Primeiramente, devemos desabilitar a opção do uso de múltiplas threads do FUSE com a opção -s na execução do programa. Isso porque a biblioteca FUSE cria múltiplos processos filhos com a função fork() através da função fuse\_main, com o propósito de executar a função fat16\_read de modo paralelo. Na nossa implementação, toda leitura com a função fat16\_read é feita de forma sequencial com base nas chamadas individuais a essa função pelo FUSE. Caso a opção -s não seja usada, com os testes realizados no nosso ambiente, o comportamento esperado do programa é normal exceto quando é feita uma leitura de um arquivo maior que 140KB. Sem essa opção, se uma leitura a um arquivo maior que 140KB é feita, o comportamento do programa é inesperado quando a função fat16\_read é chamada mas o funcionamento será normal para todas as outras operações.

Com o path, usamos find\_root para encontrar o arquivo e acessamos seu primeiro setor do cluster. A cada iteração para leitura dos bytes do arquivo, sector\_read é chamado (size + offset - BYTES\_PER\_SECTOR) vezes com alternância de clusters do arquivo, até que não tenha mais conteúdo a ser lido.

Com o offset, nas chamadas subsequentes dessa função pelo FUSE, o arquivo continuará a ser lido do seu ponto inicial até size + offset usando o mesmo procedimento de leitura descrito anteriormente. No final da leitura, retornamos o número de bytes requisitado ou 0 se offset for igual ou maior que o número de bytes do arquivo. Nota-se que essa solução não é paralela mas sim sequencial e portanto não faz o uso das várias threads disparadas por fuse\_main.

Assim, conseguimos atingir o objetivo final do trabalho de copiar um arquivo de dentro da imagem FAT16 para fora dela usando a biblioteca FUSE.

# 6. REFERÊNCIAS

- [1] libfuse: fuse\_operations Struct Reference (http://libfuse.github.io/doxygen/structfuse\_operations.html)
- [2] How FAT Works (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776720(v=ws.10).aspx)
- [3] (https://github.com/libfuse/libfuse)
- [4] Write a filesystem with FUSE (https://engineering.facile.it/blog/eng/write-filesystem-fuse/)
- [5] Microsoft FAT Specification, Microsoft Corporation, August 30 2005
- [6] CS135 FUSE Documentation (<a href="https://www.cs.hmc.edu/~geoff/classes/hmc.cs135.201001/homework/fuse/fuse\_doc.html">https://www.cs.hmc.edu/~geoff/classes/hmc.cs135.201001/homework/fuse/fuse\_doc.html</a>)