

### Práce s binárními soubory

9. cvičení

Jiří Zacpal

KMI/ZP2 – Základy programování 2

## Binární soubory

- mohou mít libovolnou strukturu
- data jsou v nich zapsána ve stejné podobě, v jaké existují za běhu programu v paměti
  - nelze je vytvářet, číst, editovat v běžných textových editorech (zobrazené znaky většinou nedávají smysl)
  - pro uložení dat je potřeba méně místa než v případě textových souborů
  - pracuje se s nimi rychleji než s textovými soubory (nejsou nutné konverze textu na čísla)
- při práci se souborem otevřeným jako binární, neprovádějí knihovní I/O funkce žádné dodatečné akce
- nejsou vždy přenositelné (různé velikosti typů)

### Čtení bloku dat

- funkce pro čtení bloku dat size\_t fread(void \*kam, size\_t rozmer, size\_t pocet, FILE \*f);
  - f je datový proud, ze kterého se čte
  - rozmer je velikost jedné položky
  - pocet udává počet položek
  - kam je adresa paměti, do které se data ukládají
  - funkce vrací počet úspěšně přečtených položek
- příklad:

```
#define VELIKOST_BLOKU 10
...
int data[VELIKOST_BLOKU];
FILE *fr = fopen("a.dat", "rb");
fread(data, sizeof(int), VELIKOST_BLOKU, fr);
```

### Zápis bloku dat

funkce pro čtení bloku dat

```
size_t fwrite(void *odkud, size_t rozmer, size_t pocet, FILE *f);
```

- f je datový proud, do kterého zapisujeme
- rozmer je velikost jedné položky
- pocet udává počet položek
- odkud je adresa dat, která chceme zapisovat
- funkce vrací počet úspěšně zapsaných položek
- příklad:

```
#define VELIKOST_BLOKU 10
...
int data[VELIKOST_BLOKU];
FILE *fw = fopen("out.dat", "wb");
...
fwrite(data, sizeof(int), VELIKOST_BLOKU,fw);
```

### Posun pozice v souboru

- někdy je třeba zapisovat (resp. číst) data na konkrétní místo souboru (resp. z konkrétního místa souboru)
- funkce pro posun pozice v souboru
   int fseek (FILE \*f, long posun, int odkud);
  - posun udává počet bytů (může být i záporné číslo),
     o kolik se má pozice změnit směrem ke konci souboru
  - odkud udává výchozí pozici pro výpočet posunu
    - SEEK SET (posouvá se od začátku souboru)
    - SEEK\_CUR (posouvá se od aktuální pozice)
    - SEEK END (posouvá se od konce souboru)
  - funkce vrací nulu v případě úspěchu, nenulovou hodnotu v ostatních případech (posun mimo rozsah souboru apod.)

# Zjištění pozice

- funkce pro zjištění pozice v souboru long ftell (FILE \*f);
  - funkce vrací aktuální posunutí pozice od začátku souboru v bytech
- příklad:

 žádná vstupní operace (např. fread) nesmí přímo následovat po výstupní operaci (např. fwrite) nebo naopak bez předchozího volání funkce fseek. Řešením je volání fseek s nulovou změnou pozice. fseek (f, OL, SEEK CUR);

#### Další užitečné funkce 1/2

- funkce pro přesměrování proudu
   FILE \*freopen(const char\* name, const char\* mode,
   FILE \*f);
  - otevře soubor name v režimu mode a přesměruje do něj existující proud f, který zavře
  - pokud je f standardní proud (stdin, stdout nebo stderr), stane se jméno tohoto standardního proudu synonymem pro nově otevřený proud
  - používá se pro přesměrování std. proudu do souboru
  - v případě úspěchu vrací ukazatel na vytvořený proud, jinak je návratovou hodnotou NULL
- funkce pro přejmenování souboru int rename (const char \*old\_name, const char \*new name);
  - v případě úspěchu vrací nulu, jinak nenulovou hodnotu

#### Další užitečné funkce 2/2

- funkce pro smazání souboru int remove (const char \*name);
  - v případě úspěchu vrací nulu, jinak nenulovou hodnotu
- funkce pro vytvoření dočasného souboru FILE \*tmpfile();
  - otevře v režimu "w+b" pomocný soubor, který se po uzavření proudu automaticky smaže
  - vrací ukazatel na vytvořený soubor nebo NULL
- funkce pro generování jmen pomocných souborů char \*tmpname(char \*str);
  - vygeneruje unikátní textový řetězec a uloží jej do str, návratouvou hodnotou je ukazatel na vytvořený text
  - pokud má parametr str hodnotu NULL, alokuje funkce paměť pro výsledný textový řetězec

## Změny bufferu

- funkce pro přiřazení konkrétního bufferu void setbuf (FILE \*f, char \*buf);
  - volá se ihned po otevření proudu f pro nastavení jeho bufferu na paměť buf, která musí mít velikost alespoň BUFSIZ bytů
  - pokud má parametr buf hodnotu NULL, dojde k vypnutí bufferování (I/O operace se budou provádět přímo)
- rozšířená verze předcházející funkce void setvbuf (FILE \*f, char \*buf, int mode, size\_t size);
  - parametr mode umožňuje nastavit režim bufferování
    - \_IOFBF data se načítají do zaplnění bufferu
    - \_IOLBF načítání do konce řádky nebo do zaplnění bufferu
    - \_IONBF vypnutí bufferování
  - parametr Size umožňuje zadat velikost bufferu

### Úkol

Prostudujte si zdrojový kód v <u>připraveném souboru</u> a dopište funkci int uprav data (char \*nazev). Tato funkce by měla číst vektory trojice čísel (používejte definovanou konstantu DIMENZE) typu double z binárního souboru nazev. Pro každý přečtený vektor funkce vypočítá jemu odpovídající vektor o jednotkové velikosti (směr a orientace vektoru zůstanou zachovány) a upraveným vektorem přepíše stará data v souboru. Funkce poté pokračuje čtením dalšího vektoru, dokud není celý obsah datového souboru zpracován.

# Úkol – řešení

```
int uprav_data(char *nazev)
        FILE *f;
        double data[DIMENZE],a;
        if ((f = fopen(nazev, "r+b")) == NULL) return 1;
        while((fread(data, sizeof(double), DIMENZE, f))==DIMENZE)
            a=vel vektor(data);
            if(a==0)break;
            for(i=0;i<DIMENZE;i++) data[i]=data[i]/a;
            fseek(f,-DIMENZE*sizeof(double),SEEK_CUR);
            fwrite(data,sizeof(double),DIMENZE,f);
            fseek(f,0L,SEEK_CUR);
      fclose(f);
      return 0;
```

### Bodovaný úkol

Prostudujte si zdrojový kód v připraveném souboru a dopište funkci int vyhledej (char\* soubor, char \*kriteria, ...). Tato funkce by měla vyhledat v binární databázi soubor všechny osoby odpovídající daným vlastnostem a vypsat je pomocí funkce void vypis(osoba o) na obrazovku. Vlastnosti osob, které budou při vyhledávání zkoumány, určují jednotlivé znaky řetězce kriteria (znak "j" pro jméno osoby, "p" pro příjmení, "n" pro datum narození, "d" pro den narození, "*m*" pro měsíc narození, "*r*" pro rok narození, "P" pro pohlaví a "s" pro stav), za kterým pak následují vyhledávané hodnoty těchto vlastností.