#### 實驗-STATIC 網路架構 PART I

- 1.查看R1的路由表內容(兩個直連網路) R1>show ip route
- 2.PC0測試遠端網路中的PC2 C:\>ping 172.30.0.1

#### 實驗-STATIC網路架構 PART II

- 3.R1加入靜態路由(區域網路3) R1(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 fa0/1
- 4.R1的靜態路由資訊 R1(config)#do show ip route
- 5. PC0再次測試PC2連線,留意錯誤訊息 C:\>ping 172.30.0.1

#### 實驗-NEXTHOPIP網路架構 PART」

1.R0 使用 next hop IP 的 靜 態 路 由 指 令 加 入 172.30.0.0/16

R0(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

2.查看R0的路由表,注意使用next hop address設定 之靜態路由

R0(config)#do show ip route

3. 切換動畫模式,觀察PC1 ping PC2產生的路由路徑 C:\>ping 172.30.0.1

#### 實驗-NEXTHOPIP網路架構 PART II

4.R2 使用 next hop IP 的 靜 態 路 由 指 令 加 入 172.30.0.0/16

R0(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.0.6

5.查看R2的路由表,注意使用next hop address設定 之靜態路由

R2(config)#do show ip route

6.切換動畫模式,觀察PC1 ping PC2產生的路由路徑 C:\>ping 172.30.0.1

## 實驗- NEXT HOP IP 網路架構 PART Ⅲ

7.移除R2路由表中原有的172.30.0.0/16,並加入錯誤的路由

R2(config)#no ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.0.6 R2(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1

8.切換動畫模式,觀察PC1 ping PC2產生的路由路徑 C:\>ping 172.30.0.1

#### 實驗-MA網路架構 PART I

- 1.設定R1的192.168.10.0/24 出口介面的靜態路由指令R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 fa0/0 2 切场動書模式並選擇ICMD與ADD動書技句 期察D1
- 2.切換動畫模式並選擇ICMP與ARP動畫封包,觀察R1 ping 192.168.10.5

R1#ping 192.168.10.5

不一定走R2或R4,看誰先回ARP

# 實驗-MA網路架構 PART II

3.改以next hop ip設定R1中192.168.10.0的靜態路由 指令

R1(config)#no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 fa0/0 R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.4

4. 切換動畫模式並選擇ICMP與ARP動畫封包,觀察R1 ping 192.168.10.5

R1#ping 192.168.10.5

# 實驗- MA網路架構 PART Ⅲ

- 5.R1執行ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 fa0/0 R1(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 fa0/0 6.切換動畫模式並選擇ICMP與ARP動畫封包,觀察R1 ping 172.30.0.1 R1#ping 172.30.0.1
- 此處沒有鄰近router知道172.30.0.0/16

## 實驗-MA網路架構 PART IV

7.改以next hop ip設定R1中172.30.0.0/16的靜態路由R1(config)#no ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 fa0/0R1(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.0.48.切換動畫模式並選擇ICMP與ARP動畫封包,觀察R1ping 172.30.0.1

此處因R4無路由資訊,無法送出ICMP

R1#ping 172.30.0.1

#### 三個路由器啟動RIP



指令	說明
R1(config)#router rip	啓動 R1 的 RIP,並宣告三個網路要送出
R1(config-router)#network 172.30.1.0	
R1(config-router)#network 209.165.200.228	
R1(config-router)#network 192.168.10.0	
R2(config)#router rip	啓動 R2 的 RIP,並宣告三個網路要送出
R2(config-router)#network 10.1.0.0	
R2(config-router)#network 209.165.200.228	
R2(config-router)#network 209.165.200.232	
R3(config)#router rip	啓動 R3 的 RIP,並宣告六個網路要送出
R3(config-router)#network 209.165.200.232	
R3(config-router)#network 192.168.10.0	
R3(config-router)#network 172.30.100.0	
R3(config-router)#network 172.30.110.0	
R3(config-router)#network 172.30.200.16	
R3(config-router)#network 172.30.200.32	

#### 實驗- RIP網路架構 PART I

- 1. R1路由器啟動RIP
- 2. R2路由器啟動RIP
- 3. 開啟simulation,並打開RIP filter,觀察RIP封包及R2路由表
- 4. R3路由器啟動RIP
- 5. 查看R1的路由表的RIP內容

#### R1路由器啟動RIP

- x R1(config)#router rip
- \* R1(config-router)#network 172.30.1.0
- \* R1(config-router)#network 209.165.200.228
- \* R1(config-router)#network 192.168.10.0

## R2路由器啟動RIP

- x R2(config)#router rip
- x R2(config-router)#network 10.1.0.0
- \* R2(config-router)#network 209.165.200.228
- \* R2(config-router)#network 209.165.200.232

#### R3路由器啟動RIP

- x R3(config)#router rip
- \* R3(config-router)#network 209.165.200.232
- \* R3(config-router)#network 192.168.10.0
- x R3(config-router)#network 172.30.100.0
- x R3(config-router)#network 172.30.110.0
- \* R3(config-router)#network 172.30.200.16
- **x** R3(config-router)#network 172.30.200.32

#### 實驗-RIP網路架構 PART II

- 1.查看R1中RIP的debug 訊息 debug ip rip events
- 2. 查看RIP v1 封包

## 實驗- RIP網路架構 PART III

- 1. R1啟動RIPv2
- R1(config)#router rip
- R1(config-router)#version 2
- 2. 查看R1中RIP v2 Debug rip 事件訊息
- 3. R2啟動RIPv2
- 4. R3啟動RIPv2
- 5. 查看RIPv2後R1的路由表內容

# 實驗- RIP網路架構 PART IV

1. 查詢R1路由自動壓縮情況 R1#show ip protocol

#### 實驗- RIP網路架構 PART V

- 1. 三台路由器的關閉自動壓縮指令
- R1(config)#router rip
- R1(config-router)#no auto-summary
- 2.查詢R1自動壓縮功能是否關閉
- R1(config-router)#do show ip protocol
- 3. 查看關閉自動壓縮後之R1的路由表

#### 實驗- RIP網路架構 PART VI

- 1. 查看R1路由表,觀察 172.30.100.0/24的路由資訊
- 2. R1 加入一筆172.30.100.0/24靜態路由
- R1(config)#ip route 172.30.100.0 255.255.255.0 fa0/1
- 3. 查看R1路由表172.30.100.0/24的路由資訊
- 4.查詢靜態路由的AD
- R1#show ip route 172.30.100.0
- 5.查詢直連網路的AD
- R1#show ip route 172.30.1.0

#### 實驗- RIP網路架構 PART VII

1. 查詢靜態路由的AD

R1#show ip route 172.30.100.0

2. 查詢直連網路的AD

R1#show ip route 172.30.1.0

3. 修改靜態路由AD

R1(config)#ip route 172.30.100.0 255.255.255.0 fa0/1 121

- 4. 觀察R1路由表172.30.100.0資訊
- 5. 關閉R3 RIP

R3(config)#no router rip

6. 觀察R1路由表172.30.100.0資訊