1. (a) Posem un sistema de coordenades amb origen (O) al centre del quadrat (es posar a qualsevol altre punt). D'aquesta manera, les càrregues queden situades en els punts

$$q_1 \to P_1 = (-1, 0)$$
  
 $q_2 \to P_2 = (1, 1)$   
 $q_3 \to P_3 = (1, -1)$   
 $q_4 \to P_4 = (-1, -1)$ 

i els vectors que van de cada càrrega a l'origen de coordenades tenen com a components

$$\vec{r}_1 = \overrightarrow{P_1O} = (1, -1)$$

$$\vec{r}_2 = \overrightarrow{P_2O} = (-1, -1)$$

$$\vec{r}_3 = \overrightarrow{P_3O} = (-1, 1)$$

$$\vec{r}_4 = \overrightarrow{P_4O} = (1, 1)$$

Noteu que les components d'aquests vectors no depenen de la tria feta anteriorment per l'origen de coordenades. Els seus mòduls valen

$$\begin{aligned} |\vec{r}_1| &= r_1 = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\ |\vec{r}_2| &= r_2 = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\ |\vec{r}_3| &= r_3 = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ |\vec{r}_4| &= r_4 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

de forma que el camp elèctric que crea cada càrrega al centre del quadrat val

$$\vec{E}_{1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q_{1}}{r_{1}^{3}} \vec{r}_{1} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{2})^{3}} \cdot (1, -1)$$

$$\vec{E}_{2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q_{2}}{r_{2}^{3}} \vec{r}_{2} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{2})^{3}} \cdot (-1, -1)$$

$$\vec{E}_{3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q_{3}}{r_{3}^{3}} \vec{r}_{3} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{7 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{2})^{3}} \cdot (-1, 1)$$

$$\vec{E}_{4} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q_{4}}{r_{4}^{3}} \vec{r}_{4} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{2})^{3}} \cdot (1, 1)$$



i la seva suma,

$$\vec{E}_{total} = \frac{1}{(\sqrt{2})^3} \cdot \left[ 27 \cdot (1, -1) - 36 \cdot (-1, -1) + 63 \cdot (-1, 1) + 18 \cdot (1, 1) \right]$$
$$\vec{E}_{total} = \frac{1}{(\sqrt{2})^3} \cdot (18, 90) = (6.36, 31.82) \, N/C$$

(b) El potencial que crea cada càrrega al centre del quadrat val

$$V_{1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{1}}{r_{1}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{2}}{r_{2}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{3}}{r_{3}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{7 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{4}}{r_{4}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}}$$

de forma que el potencial total val

$$V_O = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left[ 27 - 36 + 63 + 18 \right] = 50,91 \, V_0$$

(c) Necessitem calcular el potencial al punt mig del costat superior del quadrat (diguem-li per exemple, M) i els vectors involucrats ara són

$$\vec{r'}_1 = \overrightarrow{P_1 M} = (1,0)$$

$$\vec{r'}_2 = \overrightarrow{P_2 M} = (-1,0)$$

$$\vec{r'}_3 = \overrightarrow{P_3 M} = (-1,2)$$

$$\vec{r'}_4 = \overrightarrow{P_4 M} = (1,2)$$

amb mòduls

$$|\vec{r'}_1| = r'_1 = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$$

$$|\vec{r'}_2| = r'_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1$$

$$|\vec{r'}_3| = r'_3 = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{r'}_4| = r'_4 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$



Llavors el potencial que crea cada càrrega en M val

$$V_{1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{1}}{r'_{1}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{1}$$

$$V_{2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{2}}{r'_{2}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-9}}{1}$$

$$V_{3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{3}}{r'_{3}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{7 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}}$$

$$V_{4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{4}}{r'_{4}} = 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}}$$

i el potencial total en M

$$V_M = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 27 - 36 + \frac{63}{\sqrt{5}} + \frac{18}{\sqrt{5}} = 27,22 V$$

Ara ja podem calcular el treball que cal fer per moure una càrrega Q = 5 nC des del centre del quadrat (O), fins al punt mig del costat superior (M)

$$W_{O \to M} = Q(V_M - V_O) = 5 \cdot 10^{-9} \cdot (27, 22 - 50, 91) = -1, 2 \cdot 10^{-7} J$$

2. Calculem el treball que cal fer per portar cada càrrega des de l'infinit fins al punt de destinació de cadascuna.

Per la primera càrrega aquest treball val

$$W_1 = W_{\infty \to P_1} = q_1(V_{P_1} - V_{\infty}) = 3 \cdot 10^{-9} \cdot (0 - 0) = 0 J$$

ja que abans que  $q_1$  arribi al seu punt de destí, no hi ha cap altre càrrega present i per tant, el potencial electrostàtic al punt  $P_1$  val zero. Recordem que  $V_{\infty}=0$  per definició.

En quant a la segona càrrega, quan aquesta arribi a  $P_2$ , sí sentirà els efectes del potencial que crea  $q_1$  en aquest punt, perquè  $q_1$  ja està al seu lloc quan  $q_2$  arriba a  $P_2$ . Llavors

$$W_2 = W_{\infty \to P_2} = q_2(V_{P_2} - V_{\infty})$$

Necessitem doncs calcular el potencial que crea  $q_1$  en  $P_2$ , que anomenarem  $V_{P_2}^{q_1}$ .



Comencem calculant  $\overrightarrow{P_1P_2}=(4,0)$ , amb mòdul  $|\overrightarrow{P_1P_2}|=\sqrt{4^2+0^2}=4$ , aleshores

$$V_{P_2}^{q_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{|\overrightarrow{P_1}\overrightarrow{P_2}|} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{4} = \frac{27}{4} V$$

i

$$W_2 = -4 \cdot 10^{-9} \left( \frac{27}{4} - 0 \right) = -2, 7 \cdot 10^{-8} J$$

Ara hem de portar  $q_3$  fins a la seva destinació. Per calcular el treball que cal per fer-ho, hem de calcular el potencial electroestàtic present en  $P_3$  i creat ara tant per  $q_1$  com per  $q_2$ .

Necessitem els vectors  $\overrightarrow{P_1P_3}=(2,4)$  i  $\overrightarrow{P_2P_3}=(-2,4)$ , amb mòduls  $|\overrightarrow{P_1P_3}|=\sqrt{20}$  i  $|\overrightarrow{P_2P_3}|=\sqrt{20}$ . Amb la mateixa notació que abans tenim

$$W_3 = W_{\infty \to P_3} = q_3(V_{P_3} - V_{\infty})$$

a banda, ara  $V_{P_3}$  té dues contribucions, tal com hem dit abans, i és

$$V_{P_3} = V_{P_3}^{q_1} + V_{P_3}^{q_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{|\overline{P_1}\overline{P_3}|} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2}{|\overline{P_2}\overline{P_3}|} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{20}} - 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{20}}$$

$$V_{P_3} = -2,012 V$$

finalment


$$W_3 = W_{\infty \to P_3} = q_3(V_{P_3} - V_{\infty}) = 7 \cdot 10^{-9} \cdot (-2,012 - 0) = -1,409 \cdot 10^{-8} J$$

El treball total doncs serà

$$W_T = W_1 + W_2 + W_3 = 0 - 2,7 \cdot 10^{-8} - 1,409 \cdot 10^{-8} = -4,109 \cdot 10^{-8} J$$

i correspon a l'energia de configuració del sistema de càrregues.

## 3. A partir de l'enunciat





- (a) Els sentit del camp elèctric és l'indicat.
- (b) Fent servir

$$E \cdot d = V \rightarrow E = \frac{V}{d} = \frac{15}{3 \cdot 10^{-3}} = 5000 \, N/C$$

(c) Al punt A el potencial val exactament el valor mig dels extrems, és a dir

$$\frac{0+15}{2} = 7,5 V$$

(d) El camp elèctric val el mateix en tots els punts interiors del condensador, (es tracta d'un camp uniforme). D'aquesta manera, la relació

$$E = \frac{V}{d}$$

es compleix.

- (e) Un electró que entri pel punt B patirà una desviació en la seva trajectòria de forma que de rectilínia passarà a parabòlica, ja que hi ha una força (que provocarà una acceleració) en la direcció horitzontal. Sabem que les càrregues negatives es mouen cap a potencials més alts (vam fer el símil amb una pilota que pujaria espontàniament pel pendent d'una muntanya), per tant, es desvia cap a la dreta.
- (f) El protó no es mourà, ja que les càrregues positives es mouen cap a potencials més baixos, i ja es troba en el mínim.

