

Cómo iniciar Odoo

Guía rápida. Si solo lees una cosa, lee el cuadro de abajo.

CHULETA

1. Doble clic en «**Iniciar Odoo**» (escritorio).
2. **ESPERA** 1-3 minutos. El navegador se abre **solo**.
3. Entra con tu usuario de Odoo.
4. Al terminar: doble clic en «**Apagar Odoo**».



http://localhost:8069

Funciona IGUAL en casa, en clase, con el Wi-Fi del móvil y hasta sin internet.

Paso a paso (marca cada casilla)

ENCENDER

- ☐ Enchufa el cargador.
- ☐ Doble clic en «**Iniciar Odoo**».
- ☐ Sale una ventana negra: [1/3] → [2/3] . **No la cierres**.
- ☐ En [3/3] se abre el navegador con Odoo.

ENTRAR

- ☐ Usuario: `admin`
- ☐ Contraseña: la tuya. Al principio era `admin` : **cámbiala** en Mi perfil → Seguridad de la cuenta.

APAGAR

- ☐ Doble clic en «**Apagar Odoo**».
- ☐ Espera a que ponga «**Apagada**». Listo.

Lo que NO hay que hacer

NO cierres la VM a lo bruto (X de VirtualBox → «Apagar la máquina»). Es como desenchufar el PC: puede romper la base de datos. Usa «**Apagar Odoo**».

NO dejes que se apague la pantalla mientras Odoo arranca: Windows se «duerme» y la VM se congela.

→ Configuración → Sistema → Inicio/apagado → «Apagar la pantalla» → **Nunca**.

NO uses la VM mientras Steam (u otra cosa) descarga o verifica juegos: el disco se satura y la VM se cuelga al arrancar.

Iniciar A MANO (sin el botón) — para la práctica

Windows → VirtualBox → Ubuntu → systemd → PostgreSQL + Odoo → navegador

- ☐ 1. Abre **VirtualBox** → selecciona **odoo-server** → **Iniciar**.
(«Inicio sin interfaz» = sin ventana. Es lo que hace el botón.)
- ☐ 2. Espera 1-2 min. Odoo arranca **solo**: es un servicio de systemd (paso P11 de la guía).
- ☐ 3. Comprueba, dentro de la VM o con `ssh odoo` :

```
systemctl status odoo      # tiene que poner: active (running)
```

- ☐ 4. Navegador:
 - `http://localhost:8069` → siempre (por el NAT)
 - `http://IP_DE_LA_VM:8069` → forma de la guía (IP con `ip a` ; en casa 192.168.1.35)

Controlar Odoo (dentro de la VM):

Quiero...	Comando
Arrancarlo	<code>sudo systemctl start odoo</code>
Pararlo	<code>sudo systemctl stop odoo</code>
Reiniciarlo (tras cambiar <code>odoo.conf</code>)	<code>sudo systemctl restart odoo</code>
Ver el log en directo (Ctrl+C sale)	<code>sudo journalctl -u odoo -f</code>
Apagar el servidor	<code>sudo poweroff</code>

Arrancar Odoo «a pelo» (como el paso P8 de la guía):

```
sudo systemctl stop odoo      # ¡ANTES! Si no: "Address already in use"
sudo -u odoo /opt/odoo/venv/bin/python /opt/odoo/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo/odoo.conf
```

Se queda en la terminal mostrando el log. **Ctrl+C** lo para. Después: `sudo systemctl start odoo` para volver al modo normal.

Preguntas típicas

Pregunta	Respuesta corta
Puertos	Odoo 8069 · PostgreSQL 5432
Configuración	<code>/etc/odoo/odoo.conf</code>
<code>admin_passwd</code>	Contraseña maestra del gestor de BD. NO es la del login
venv	Aísla las librerías de Python de Odoo de las del sistema
Usuario <code>odoo</code>	Para no ejecutar Odoo como root (seguridad)
<code>-i base --stop-after-init</code>	Crea la BD con el módulo base y termina
Adaptador puente	La VM tiene IP propia en la red
NAT + reenvío de puertos	El puerto 8069 de mi PC lleva al 8069 de la VM → siempre <code>localhost</code>

Si algo falla → haz esto

Veo esto...	Hago esto
«No se puede acceder a este sitio» / «localhost rechazó la conexión»	La VM está apagada o arrancando → « Iniciar Odoo » y esperar.
«Iniciar Odoo» lleva más de 5 minutos esperando	1. Pausa Steam / descargas. 2. « Apagar Odoo ». 3. « Iniciar Odoo » otra vez.
«Apagar Odoo» no termina nunca (VM colgada)	VirtualBox → odoo-server → Máquina → Restablecer . Luego «Iniciar Odoo».
Todo va muy lento (tortuga verde)	Es normal en este portátil (Hyper-V). Cierra juegos y programas pesados.
Odoo carga pero da error	En PowerShell: <code>ssh -t odoo "sudo systemctl restart odoo"</code>

Comandos útiles (PowerShell de Windows)

```
ssh odoo # entrar en el servidor
ssh odoo "systemctl is-active odoo" # ¿funciona? -> active
ssh -t odoo "sudo systemctl restart odoo" # reiniciar Odoo
ssh -t odoo "sudo journalctl -u odoo -f" # ver el log (Ctrl+C)
ssh -t odoo "sudo nano /etc/odoo/odoo.conf" # cambiar la contraseña maestra
```

Para cambiar la contraseña maestra: cambia la línea `admin_passwd = ...` → **Ctrl+O**, Enter → **Ctrl+X** → reinicia Odoo.

 Datos del servidor

Máquina virtual	<code>odoo-server</code> (VirtualBox)
Sistema	Ubuntu Server 24.04.5 LTS · usuario <code>aorea</code>
Odoo	18.0 · servicio <code>odoo</code> (arranca solo)
Base de datos	PostgreSQL 16 · BD <code>odoo</code>
Rutas	Config <code>/etc/odoo/odoo.conf</code> · código <code>/opt/odoo/odoo</code>
Accesos	Web <code>http://localhost:8069</code> · SSH <code>ssh odoo</code> (= <code>aorea@127.0.0.1 -p 2222</code>)

 **Odoo no gasta datos del móvil:** todo pasa dentro de tu portátil.