ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS E GESTÃO



Ano Letivo 2019/2020

Curso Técnico Superior Profissional em: <u>Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação</u>

1º Ano/2º Semestre

Unidade Curricular: Sistemas Gestores de Bases de Dados I

Docente: Magno Andrade **Época:** Normal

SQL - MANIPULAÇÃO DA ESTRUTURA DA BASE DE DADOS

Criar e alterar a estrutura de uma base de dados

✓ CREATE DATABASE - para iniciar a criação de uma base de dados -

Sintaxe:

CREATE DATABASE nome_da_base_de_dados;

Em que nome_da_base_de_dados é substituído pelo nome da base de dados em letras minúsculas.

Ex: CREATE DATABASE universidade;

✓ CREATE TABLE - para criar a estrutura de uma tabela

Sintaxe:

Exemplo:

```
CREATE TABLE cliente (
    cliente_id int,
    apelido varchar(255),
    nome varchar(255),
```









```
endereco varchar(255),
cidade varchar(255)
);
```

Restrições de domínio nos atributos:

Tree in 1900 to the mine in the training in th		
NOT NULL	O atributo não pode ter valor nulo (NULL)	
NULL	O atributo pode ter valor nulo (NULL)	
UNIQUE	O atributo tem valor único	
PRIMARY KEY	Define a chave primária num determinado atributo	
DEFAULT	Atribui (se dado um valor vazio) um valor por omissão a um atributo	
CHECK	Assegurar que todos os valores numa coluna satisfazem uma condição	

Restrições de entidade nos atributos:

Restrição	Descrição	Sintaxe
PRIMARY KEY	Definir atributo como chave primária	PRIMARY KEY (<atributo>)</atributo>
FOREIGN KEY	Definir chave estrangeira num atributo	FOREIGN KEY (<atributo>) REFERENCES <tabela>(<atributo>)</atributo></tabela></atributo>
CONSTRAINT	Especificar regras de dados numa tabela	CONSTRAINT FK_nome_relacionamento FOREIGN KEY (<atributo>) REFERENCES <tabela>(<atributo>)</atributo></tabela></atributo>

Vários exemplos:

O Não criar se já existe a tabela:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cliente (
    cliente_id int,
    apelido varchar(255),
    nome varchar(255),
    endereco varchar(255),
    cidade varchar(255)
);
```

Chave Primária:

CREATE TABLE cliente (









```
cliente_id int NOT NULL,
apelido varchar(255) NOT NULL,
nome varchar(255),
idade int,
PRIMARY KEY (cliente_id)
);
```

Adicionar NOT NULL num atributo:

```
CREATE TABLE cliente (
    cliente_id int NOT NULL,
    apelido varchar(255) NOT NULL,
    nome varchar(255) NOT NULL,
    idade int
);
```

Auto incremento num atributo:

```
CREATE TABLE cliente (
    cliente_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    apelido varchar(255) NOT NULL,
    nome varchar(255),
    idade int,
    PRIMARY KEY (cliente_id)
);
```

Chave estrangeira:

```
CREATE TABLE encomenda (
encomenda_id int NOT NULL,
numero_de_encomenda int NOT NULL,
cliente_id int,
PRIMARY KEY (encomenda_id),
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(cliente_id)
);
```









Dar um nome a uma chave estrangeira:

```
CREATE TABLE encomenda (
  encomenda_id int NOT NULL,
  numero_de_encomenda int NOT NULL,
  cliente_id int,
  PRIMARY KEY (encomenda id),
  CONSTRAINT FK_ClienteEncomenda FOREIGN KEY (cliente_id)
  REFERENCES cliente(cliente_id)
);
```

✓ ALTER TABLE - para modificar a estrutura de uma tabela

Três tipos:

- ADD -> adicionar atributo ou opção num atributo.
- MODIFY -> modificar um atributo ou opção num atributo.
- DROP -> excluir campo ou opção num atributo.

Adicionar chave estrangeira em tabela já existente:

ALTER TABLE encomenda ADD FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(cliente_id);

Apagar chave primária em tabela:

ALTER TABLE cliente DROP PRIMARY KEY;

Alterar chave primária em tabela já existente:

ALTER TABLE cliente ADD PRIMARY KEY (cliente_id);

Apagar chave estrangeira em tabela:

ALTER TABLE encomenda









DROP FOREIGN KEY FK_ClienteEncomenda;

Começar o auto incremento num atributo a 100:

ALTER TABLE cliente AUTO_INCREMENT=100;

Adicionar novo atributo a tabela já existente:

ALTER TABLE nome da tabela

ADD nome_da_coluna tipo_de_dados;

Exemplo: ALTER TABLE cliente

ADD email varchar(255);

Apagar atributo em tabela já existente:

ALTER TABLE nome_da_tabela

DROP COLUMN nome_da_coluna;

Alterar o tipo de dados de um atributo já existente:

ALTER TABLE nome da tabela

MODIFY COLUMN nome_da_coluna tipo_de_dados;

Mudar o nome de um atributo já existente: ALTER TABLE nome_da_tabela CHANGE `nome_da_coluna_antigo` `nome_da_coluna_novo` tipo_de_dados(tamanho);

✓ RENAME TABLE – para mudar o nome de uma tabela

Sintaxe: RENAME TABLE antigo nome da tabela TO novo nome da tabela;

✓ DROP TABLE - para eliminar uma tabela

Sintaxe: DROP TABLE nome_da_tabela;

✓ DROP DATABASE - para eliminar uma base de dados

Sintaxe: DROP DATABASE nome_da_base_de_dados;









