

Занятие №3.

Основные правила ведения рабочей карты.

Учебные цели занятия:

- 1. Изучить виды боевых графических документов и требования, предъявляемые к ним;
- 2. Научить студентов правильно оформлять и наносить на рабочую карту командира тактическую обстановку;
- 3. Изучить условные знаки и сокращенные обозначения;
- 4. Научить студентов безошибочно выбирать тактические знаки и сокращенные обозначения при нанесении тактической обстановки.

Вопросы занятия:

- 1. Содержание рабочей карты командира, порядок и правила её ведения;
- 2. Условные знаки и сокращённые обозначения.



Литература

основная:

1. Поздняков А.В., Крылов А.В. «Военная топография» электронное учебное пособие. М., МИРЭА – Российский технологический университет, 2018 г.

дополнительная:

- 1. И. Д. Помбрик. Н. А. Шевченко. Карта офицера. М., Воениздат, 1985 г.
- 2. Военная топография: Учебник для высших военно-учебных заведений. М.: Воениздат, 2010 г.
- 3. А. А. Псарев, А. Н. Коваленко. Топографическая подготовка командира. М., Воениздат, 1989 г.



Вопрос №1

Содержание рабочей карты командира, порядок и правила её ведения.


Рабочая карта — это топографическая карта, на которой командир (начальник, офицер штаба) с помощью графических условных знаков и подписей отображает тактическую или специальную обстановку и ее изменение в ходе боя.

MINAGENTOBO


По рабочей карте командир изучает и оценивает обстановку, принимает решение, ставит задачи подчиненным, организует взаимодействие, выдает целеуказание, докладывает о ходе боевых действий.

Людовна /

Нанесение на карту обстановки называется ведением рабочей карты. Обстановку наносят с необходимыми *точностью*, полнотой и наглядностью.







Нанесенное на рабочую карту положение своих войск и войск противника должно соответствовать их расположению на местности - точность.

Важные цели наносят на карту с точностью 0,5-1 мм. Такие же требования предъявляются к нанесению на карту своих огневых позиций, а также переднего края и флангов. Точность нанесения других элементов боевых порядков не должна превышать 3-4 мм.

1014 MJ 47-1-25-----

Полнота нанесенной на карту обстановки определяется объемом данных, необходимых для управления подразделениями в бою. Данные о положении своих войск обычно наносят на две ступени ниже (в батальоне - до взвода).

Наглядность рабочей карты достигается ясным и четким отображением боевой обстановки с выделением ее главных элементов, аккуратным вычерчиванием тактических условных знаков и умелым расположением надписей.





Для ведения рабочей карты нужно иметь набор цветных карандашей, разных по твердости. Затачивают карандаш конусообразно. Длина свободного от дерева графита должна быть не более 0,5 см.

Фломастеры при ведении рабочих карт используют лишь для оформления надписей, разграфки и заполнения таблицы, надо иметь также офицерскую линейку, циркуль-измеритель, карандашную резинку, перочинный нож, курвиметр.

<u>Каждый офицер ведет свою рабочую карту лично и так, чтобы в отображаемой на ней обстановке мог свободно разобраться любой другой офицер.</u>








Положение своих войск, в том числе подразделений технического обеспечения, их задачи и действия обозначают красным цветом, кроме ракетных войск, артиллерии, войск ПВО и специальных войск, которые обозначают черным цветом.

Положение и действия войск противника показывают синим цветом теми же условными знаками, что и своих войск.

Нумерация и наименование частей и подразделений и пояснительные надписи, относящиеся к своим войскам, выполняют черным цветом, а относящиеся к противнику - синим.







Расположение и действия войск наносят установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые или намечаемые действия - прерывистой линией (пунктиром). Запасные районы расположения войск и запасные позиции обозначают прерывистой линией с буквой З внутри знака или рядом с ним. Ложные районы расположения войск, ложные сооружения и объекты обозначают прерывистой линией с буквой Л внутри знака или рядом с ним. Длина штрихов прерывистой линии должна быть 3-5 мм, а расстояние между штрихами - 0,5-1 мм.








При нанесении направления наступления, контратаки, а также разграничительных линий длина штриха прерывистой линии должна быть для роты 3-4 мм, батальона 5-7 мм, полка 10-12 мм, а разрывы между штрихами соответственно 2, 2-3, 5-6 мм.

Маршрут движения показывают линией коричневого цвета толщиной 0,5-1 мм, располагаемой с южной или восточной стороны условного знака дороги на расстоянии 2-3 мм от него. При проведении линии необходимо следить, чтобы она не затемняла условные знаки придорожных сооружений, мостов, насыпей, выемок и других объектов, могущих служить ориентирами или оказать какое-либо влияние на совершение марша. При необходимости эту линию следует прерывать. Разведанный маршрут показывают сплошной линией, а планируемый (намечаемый) и запасный - пунктирной (прерывистой).



При нанесении на карту положения подразделения (части) к разному времени условные знаки дополняют штрихами, точками, пунктирными линиями и другими обозначениями или подтушевывают различным цветом.

Положение своих войск и войск противника на одно и то же время оттеняют одинаковыми значками или подтушевывают одинаковым цветом с внутренней стороны условного знака.

Местные предметы и элементы рельефа, которые могут оказывать существенное влияние на боевые действия или упоминаться при отдаче распоряжений и целеуказаний, на картах поднимают (выделяют).



Наклонный шрифт

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 № абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Прямой шрифт

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абведежвиклинопротуфхичшщъ ывэюя 1234567890 №

Наглядность и удобочитаемость карты во многом зависят от хорошего исполнения и правильного расположения надписей. Для оформления рабочей карты и нанесения на нее пояснительных надписей рекомендуется применять чертежный шрифт, который отличается четкостью и простотой выполнения. Для него характерно то, что буквы (цифры) в слове (числе) пишутся раздельно, без связок, а все их элементы имеют одинаковую толщину. Заглавные буквы и цифры перед буквенными надписями имеют такую же толщину, что и строчные, но пишутся на 1/3 выше величины строчных букв. Угол наклона букв и цифр составляет 75° с основанием строки.

Все надписи на картах располагают параллельно верхней (нижней) стороне ее рамки.





Высота и размер букв в надписях зависят от масштаба карты, значимости подписываемого объекта или войсковой единицы, его площадной величины или линейной протяженности. Примерные размеры надписей на карте масштаба 1:50 000 приведены на рисунке. Промежутки между буквами в словах берут равными 1/3-1/4 их высоты. Расстояния между словами или между цифрами и словами должны быть не менее высоты заглавной буквы.







Вопрос №2

Условные знаки и сокращенные обозначения.

Топографическая карта - основной графический документ о местности, содержащей точное, подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа. На топографических картах местные предметы изображаются общепринятыми условными знаками, а рельеф - горизонталями.

К основным топографическим элементам местности относятся местные предметы и рельеф.

Местные предметы - это объекты естественного или искусственного происхождения, находящиеся на поверхности Земли.

Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности.


Условные знаки - это графические обозначения, показывающие положение какого-либо объекта на местности и передающие его качественную и количественную характеристику.



Условные знаки местных предметов делятся на три основные группы:

- масштабные;
- внемасштабные;
- -пояснительные.

Масштабными (или контурными) условными знаками обозначаются объекты, выражающиеся в масштабе карты, т.е. такие, размеры которых (длину, ширину, площадь) можно измерить по карте.






Внемасштабными (точечными) условными знаками изображаются малоразмерные объекты (колодцы, отдельные дома, башни, памятники и др.), не выражающиеся в масштабе карты. Фигурный рисунок такого знака включает главную точку, показывающую точное положение объекта на местности, и обозначает, что это за предмет.





Пояснительные условные знаки применяются для дополнительной качественной и количественной характеристики изображаемых объектов и показа их разновидностей (например, условный знак дерева внутри леса).






На картах применяются полные и сокращенные подписи. Полностью подписываются названия населенных пунктов, рек, гор, отдельных урочищ. Шрифты подписей названий населенных пунктов и рек одновременно служат и условными обозначениями, так как своим размером и начертанием дополняют характеристику этих объектов.

Сокращенные подписи, сопровождающие некоторые условные знаки, поясняют свойства изображенных объектов, сообщают о них данные, которые невозможно

отобразить графически.





Для повышения наглядности карты печатаются в красках; цвета также играют роль условных обозначений.

Изображения лесных массивов, садов, виноградников, полезащитных лесонасаждений (выражающихся в масштабе), зарослей кустарников покрываются зеленой краской; изображения морей, рек, озер, колодцев, источников, болот, солончаков, ледников, а также цифры и знаки, обозначающие ширину и глубину рек, водопады, пороги, молы, причалы и пр.,- синей или голубой (бирюзовой); изображение рельефа и его элементов (скал, обрывов, осыпей, промоин и т. д.), а также условные знаки береговых валов, сухих русел рек, каменистых россыпей, галечника, каменистых поверхностей, песков - коричневой; полотно шоссейных дорог и автострад показывается оранжевой, а улучшенных грунтовых дорог - желтой краской.





Точечные цели, обозначаемые на карте внемасштабными условными знаками, наносятся на карту таким образом, чтобы центр условного знака находился в точке расположения объекта на местности. Координаты этого объекта при ориентировании по карте или целеуказании по карте должны даваться, по центру знака.

Командный пункт, наносится на карту таким образом, чтобы вертикальная прямая линия, являющаяся продолжением одной из сторон геометрической фигуры, своим нижним концом упиралась в точку местности, где размешен КП.

Для успешного овладения искусством ведения рабочей карты имеет точное соблюдение принятых условных сокращений, обозначений и надписей.





Основные сокращения, применяемые в боевых документах


Мотострелковые бригада, батальон, рота, взвод, отделение - *мсбр, мсб, мср, мсв, мсо*

Танковая бригада, батальон, рота, взвод - тбр, тб, тр, тв Пулеметный батальон, рота -пулб, пулр Гранатометный взвод, отделение -26, 20 Пулеметная рота, взвод, отделение - пулр, пулв, пуло Комендантская рота, взвод - кр, кв Противотанковый взвод, отделение - птв, пто Батарея противотанковых управляемых ракет - батр ПТУР Минометная батарея, взвод - минбатр, минв Батарея самоходных артиллерийский орудий - батр САО Взвод управления - 6у Командный (запасный командный) пункт - КП (ЗКП) Воздушный пункт управления - ВзПУ Командно-наблюдательный пункт - КНП Наблюдательный пункт (пост) - НП Пункт (пост) обозначения - ПОб Пост воздушного наблюдения - НВН

Основные условные обозначения, применяемые в боевых документах

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БОЕВЫХ ДОКУМЕНТАХ*

Пункты управления и средства связи













Пункт управления (штаб) бригады

Командно-наблюдательный пункт батальона: 1 – на месте, 2 – в движении


Командно-наблюдательный пункт роты: 1 – в обороне и в пешем порядке в наступлении, 2 – в движении на боевой машине пехоты (на другой технике – с соответствующим знаком). Команднонаблюдательный пункт взвода – с одной черточкой

Наблюдательный пункт (пост) с указанием принадлежности. С буквами внутри знака: В – воздушного наблюдения, И - инженерный, Т – технического наблюдения, X - химический


Пункт (пост) обозначения. Другие пункты (посты) – с соответствующей надписью

Пост регулирования движения или регулировщик (К – комендантский пост, КТШ – контрольно-пропускной пункт, КТП – контрольно-технический пункт)

Узлы связи: 1 – полевой (подвижный), 2 стационарный







Боевые машины: 1 — боевая машина пехоты (общее обозначение), 2 — боевая машина пехоты, оснащенная минным тралом, 3 бронетранспортер, 4 — боевая разведывательная машина, 5 — бронированная разведывательная дозорная машина

Танки: 1 – общее обозначение, 2 – плавающий, 3 – оснащенный минным тралом, 4 – с навесным бульдозерным оборудованием

Автомобили: 1 — общее обозначение, 2 — с прицелом, 3 — санитарный (транспортер колесный)

Мотоцикл

Тягачи: 1 – танковый, 2 – гусеничный, 3 – затомобильный, 4 – автомобильный с большегрузным прицепом (автопоезд)

Противотанковые пушки: 1 – общее обозначение, 2 – калибра до 85 мм, 3 – калибра до 100 мм, 4 – калибра более 100 мм


Орудия: 1 — общее обозначение, 2 — калибра до 122 мм, 3 — калибра до 155 мм, 4 калибра более 155 мм, 5 — применяющие ядерные боеприпасы (условный знак — в зависимости от калибра орудия)

Самоходное орудие – общее обозначение (знак орудия – в зависимости от калибра)

Боевые машины реактивной артиллерии: 1 – общее обозначение, 2 – среднего калибра, 3 – крупного калибра

Минометы: 1 – общее обозначение, 2 – малого калибра (до 82 мм), 3 – среднего калибра (до 120 мм)

Самоходный миномет (орудие) (знак миномета (орудия) – в зависимости от калибра)



Зенитная пулеметная установка

Зенитные орудия: 1 – общее обозначение, 2 – малого калибра, 3 – среднего калибра

Зенитные самоходные установки: 1 – общее обозначение, 2 – с радиолокационным комплексом

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (установка)

Зенитно-ракетное отделение


Зенитно-ракетный взвод

Зенитно-ракетная батарея

Боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия. Знак – в зависимости от типа комплекса и транспортного средства

Зенитные ракетные комплексы: 1 – общее обозначение и типа «Стрела-2», 2 – ближнего действия, 3 – малой дальности, 4 – средней дальности

Вертолеты: 1 – общее обозначение, 2 – боевой, 3 – транспортный, 4 - беспилотный летательный аппарат




Удары авиации с применением обычного оружия с указанием количества (12), типа самолетов, времени и даты нанесения ударов: 1 - одиночные удары; 2 - групповые удары



Танковый мостоукладчик











No1

09.00

08.00 07.00

Сосредоточенный огонь мотострелковой роты с указанием его номера и участков огня взводов (танковой роты, мотострелкового, танкового и гранатометного взводов - с соответствующими надписями)

Рубеж заградительного огня гранатометного взвода с указанием его номера и участков огня отделений

> Фронт (рубеж), занимаемый подразделениями сторон в бою

Положения подразделения к определенному времени с соответствующими надписями

Боевой порядок гранатометного взвода в пешем порядке (других подразделений - с соответствующими знаками)

Направление продолжения наступления (атаки) и контратаки подразделения

Ближайшая задача батальона: 1 - общее обозначение, 2 - мотострелкового батальона на БМП (на другой технике и танкового батальона - с соответствующими знаками). Ближайшая задача роты (взвода) - с двумя (одной) черточками

Дальнейшая задача батальона: 1 - общее обозначение, 2 - мотострелкового батальона на БМП и другой технике - с соответствующими знаками (танкового батальона)

Рубеж спешивания мотострелкового подразделения

Рубеж посадки мотострелковых подразделений десантом на танки

Рубеж развертывания в батальонные колонны. В ротные (взводные) колонны - с двумя (одной) черточками

Исходный рубеж (пункт), рубеж (пункт) регулирования, исходный рубеж для форсирования, исходный рубеж (пункт) начала

Участок и пункты высадки морского де-

Разграничительные линии: 1 - между бригадам), 2 - между батальонами

Район ответственности батальона: 1- в обороне, 2 - в наступлении

Рубеж вероятной встречи с противником

Подразделение остановлено на достигнутом рубеже

Подразделение отходит с занимаемого рубежа

746







Район огневых позиций артиллерийского дивизиона с указание расположения батарей (зенитного дивизиона - с соответствующими знаками и надписью)

















Артиллерийская батарея на огневой позиции (знак орудия - в зависимости от типа и калибра)

Минометная батарея на огневой позиции (знак миномета – в зависимости от типа и калибра)

Огонь по отдельной цели с указанием ее

Удары высокоточными боеприпасами:


2 - нарезной артиллерией.

Удар ракетой в обычном снаряжении

Сосредоточенный огонь с указание номера цели (участка): 1 – ствольной артиллерии, 2 - реактивной артиллерии. Размеры цели (участка) - в масштабе карты

Неподвижный заградительный огонь с указанием его условного наименования. Длина участка – в масштабе карты

Одинарный подвижный заградительный огонь с указанием его условного наименования и номеров рубежей



Исходный район для десантирования

Полоса пролета воздушного десанта, полоса прорыва (подавления) ПВО противника

Район высадки тактического воздушного десанта на вертолетах с указанием боевого состава, времени и даты высадки

Посадочная площадка (площадка приземления)

участок форсирования части (подразделения). Указываются места и виды переправ, их количественные и качественные характе-

Колонна подразделения: 1 - общее обозначение, 2 - мотострелковой роты на БМП, 3 – танковой роты. Колонна батальона (взвода) - с тремя (одной) черточками

Колонна подразделения рода войск (специальных войск): 1 - общее обозначение, 2 артиллерийского дивизиона, 3 - зенитного ракетного дивизиона (других подразделений - с соответствующим знаком). Колонна батарен (роты) и взвода - соответственно с двумя и одной черточками

Районы, занимаемые подразделениями: 1 мотострелковым (танковым), разведывательным подразделением или подразделением тыла, 2 – подразделением рода войск или специальных войск. Возле надписи может наноситься знак, соответствующий технике или назначению подразделения





Надолбы с указанием их вида (М - метал-

лические, ЖБ - железобетонные), количест-

ва рядов (2) и протяженности (150 м)





Заключительная часть

Таким образом, своевременное, достоверное, наглядное, полное и точное оформление боевых графических документов всецело влияют на успешное выполнение поставленной боевой задачи. Оформленный по правилам боевой графический документ читаем любым подготовленным военнослужащим.