Скриншоты клуба


Простая инструкция: установка за 3 минуты, настройка за 5

Что делает программа. Каждый час ровно в 00 минут она делает два снимка экрана — «Карта клуба» из Oasys и камеры из iVMS-4200 на весь экран — и отправляет их **одним сообщением** в выбранную вами беседу ВКонтакте (в примерах — «Камеры | Мой клуб»).

1. Установить
дважды щёлкнуть
УСТАНОВИТЬ.bat

2. Настроить
мастер из 8 шагов,
около 5 минут

3. Работает
каждый час сама
шлёт снимки в ВК



Так выглядит программа, когда всё настроено: зелёное «Работает» и время следующей отправки.

Важно: компьютер должен быть включён, **не заблокирован** и не в спящем режиме, а программы Oasys и iVMS-4200 — открыты. На заблокированном экране Windows снимки получаются чёрными.

1. Установка

1. Распакуйте архив **club-screens.zip** в любую папку, например **C:\Скриншоты клуба** (не запускайте прямо из архива).
2. Дважды щёлкните файл **УСТАНОВИТЬ.bat**.
3. Если на компьютере нет Python, программа предложит поставить его сама — просто нажмите **Enter** и подождите. Нужен интернет.
4. Установщик скачает нужные библиотеки, в том числе встроенный браузер для ВКонтакте — это **несколько сотен МБ**, первый раз может занять 5–15 минут. Не закрывайте чёрное окно.
5. На рабочем столе появится ярлык **«Скриншоты клуба»**. На вопрос «Запустить программу сейчас?» нажмите Enter.
6. Windows спросит **«Разрешить этому приложению вносить изменения?»** — нажмите **«Да»**. Права администратора нужны, чтобы программа могла нажимать кнопки в iVMS-4200 и Oasys. Этот вопрос будет при каждом запуске (при автозапуске вместе с Windows — нет).

Если Windows покажет синее окно «Windows защитила ваш компьютер» — нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае». Файл не содержит ничего, кроме установки Python и нужных библиотек.

В папке есть ещё папка **program** — там сама программа. Ничего в ней трогать не нужно.

2. Настройка (мастер)

При первом запуске сам откроется мастер настройки. Слева видно, на каком вы шаге; кнопка **«Далее»** (всегда внизу справа) становится доступной, когда шаг выполнен. Вернуться назад можно в любой момент. Окно можно растянуть или развернуть — если что-то не помещается, появится прокрутка.


Шаг 1. Приветствие

Можно вписать название клуба — оно будет видно в окне программы. Нажмите **«Начать»**.


Шаг 2. Вход во ВКонтакте

Сайт ВКонтакте открыт прямо внутри программы — отдельный браузер не нужен. Снимки отправляются от вашего профиля ВК так же, как если бы вы отправили их сами. Программа не видит и не хранит ваш пароль.

1. На шаге 2 в окне мастера уже открыта страница входа ВК. Пока вы не вошли, вверху написано **«⏳ Жду входа в ВК…»**.
2. Войдите в свой профиль ВК как обычно: логин, пароль и код подтверждения вводите сами. Можно войти по QR-коду из приложения ВК на телефоне — окно мастера открывается почти на весь экран, а страница входа сама уменьшается, чтобы QR-код был виден целиком.
3. Через пару секунд появится зелёное **«✓ Вы вошли как Имя Фамилия»** — нажмите «Далее».
4. Если вы уже видите свою страницу ВК (ленту, сообщения), а галочка не появляется — нажмите **«Я уже вошёл — продолжить»** и подтвердите. Если вход на самом деле не выполнен, программа скажет об этом при первой отправке.



Шаг 2: ждём входа (страница ВК — внутри мастера).




Шаг 2: вход выполнен.

Вход запоминается в папке **program\browser_profile**. Профиль браузера хранится только на этом компьютере; **не передавайте папку browser_profile** никому — с ней можно писать от вашего имени.

Шаг 3. Выбор беседы

1. Откройте нужную беседу во ВКонтакте (можно прямо в разделе «ВКонтакте» программы или в обычном браузере) и скопируйте адрес из адресной строки — он выглядит как **https://vk.com/im/convo/2000000001**.
2. Вставьте его в поле **«Ссылка на беседу»**: **Ctrl+V** (работает и в русской раскладке) или кнопка **«Вставить»**. Подойдёт и адрес без https.
3. Появится зелёное **«✔ Выбрано: …»** — нажмите «Далее».


Можно и выбрать беседу из списка: **«▸ или выбрать из списка бесед»** (есть поиск). Если список не загрузился — не страшно, ссылки достаточно.



Шаг 3: ссылка вставлена — зелёная надпись «Выбрано: Камеры | Мой клуб».

Шаг 4. Какие программы снимать

Мастер сам ищет среди запущенных программ **Oasys** и **iVMS-4200** и пишет «✔ запущена» или «не найдена среди запущенных». Галочка **«Снимать»** — снимать ли эту программу. **«Пробный снимок»** выводит окно программы и показывает снимок без нажатия кнопок. Нужна другая программа (касса, другая камера)? Нажмите **«Добавить другую программу…»** и выберите её окно в списке — её будут снимать каждый час вместе с остальными (всего до 4 программ). Для каждой отмеченной программы дальше будет свой шаг.




Шаг 4: Oasys и iVMS-4200 найдены среди запущенных программ.

Шаги 5 и 6. Oasys и iVMS-4200


Откройте программу (Oasys на шаге 5, iVMS-4200 на шаге 6). Мастер сам найдёт её окно — загорится зелёное «✔ Окно … найдено». Oasys ищется по процессу **OASys.Admin.exe** или по слову «oasys» в заголовке. Если горит красное — откройте программу и разверните её (окно, а не значок в трее), затем **«Проверить снова»**. Если программа открыта, а окно всё равно не находится, нажмите **«Выбрать окно вручную…»** и выберите его в списке.

Затем нужно один раз показать, какую кнопку нажимать перед снимком:


1. Нажмите **«Обвести кнопку …»**. Окно программы спрячется, и откроется нужная программа.
2. Экран «замрёт», вверху появится подсказка **«Выделите мышкой кнопку, Esc — отмена»**.
3. Зажмите левую кнопку мыши и обведите кнопку рамкой с небольшим запасом. Отпустите.
4. Мастер вернётся и покажет маленькую картинку обведённой кнопки. Промахнулись — обведите ещё раз.



Выделение кнопки «Карта клуба» в Oasys (красная рамка — то, что вы обводите мышкой).



Шаг 5: окно Oasys найдено, кнопка «Карта клуба» выделена.




Шаг 6: так выглядит ошибка — iVMS-4200 не открыт.

Для Oasys обводят кнопку **«Карта клуба»** (вторая иконка слева). Для iVMS-4200 — кнопку **Full Screen** (четыре уголка, справа внизу). Кнопку **Main View** обводить не обязательно.

Шаг 7. Проверка


Нажмите **«Сделать пробные скриншоты»** — программа сама откроет Oasys и iVMS-4200, сделает снимки и покажет их рядом. Снимок Oasys — весь монитор вместе с панелью задач. Пока идут снимки, мышь и клавиатура на несколько секунд заблокированы (см. раздел 3), внизу написано **«Снимаю экран — ввод заблокирован. Разблокировать: Ctrl+Alt+Q»**. Если всё попало в кадр — нажмите **«Отправить пробно в беседу»** и проверьте ВКонтакте. Отправка идёт в фоне (**«Отправляю в беседу… можно продолжать работу»**) и занимает не больше 90 секунд: если ВК не ответил, будет понятная ошибка.



Шаг 7: пробные снимки — слева Oasys, справа iVMS-4200.

Шаг 8. Готово

Оставьте галочку **«Запускать вместе с Windows»** — тогда после перезагрузки программа запустится сама. Нажмите **«Начать работу»**.



Шаг 8: всё готово.


3. Каждый день

Окно программы можно закрыть крестиком — она продолжит работать в трее (значок возле часов). Щёлкните по значку, чтобы снова открыть окно. В окне:


- **Большая надпись**: зелёное «Работает» — всё хорошо; красное «Остановлено» — отправка выключена.
- **Старт / Стоп** — включить или выключить ежечасную отправку.
- **Отправить сейчас** — сделать и отправить снимки немедленно, не дожидаясь начала часа.
- **Отправить последние скрины** (версия 2.2.1) — отправить последние уже снятые скриншоты ещё раз, **не делая новых**: ручная попытка, если плановая отправка не удалась. Кнопка есть и в меню значка в трее; она неактивна, пока снимков нет или

идёт отправка.

- **Последняя отправка** — когда была, получилось ли, и сами снимки.
- Строка о правах: **«Запущено от имени администратора ✔»** или подсказка, как запустить с правами.
- Ссылки внизу: **Настроить заново** (снова открыть мастер), **Папка скриншотов**, **Открыть ВКонтакте**.
- Слева — разделы **Главная**, **ВКонтакте** (сайт ВК внутри программы; масштаб страницы — кнопками «−» и «+» внизу), **Настройки** и **Журнал**.



Всё хорошо.



Что-то не так: программа простыми словами пишет, что делать. Остальное она отправила.

Если отправка не удалась, программа один раз попробует ещё (не раньше чем через 3 минуты). Если окно спрятано в трей, появится всплывающее уведомление. Каждый час уходит ровно одно сообщение.


Версия 2.2.1. Перед нажатием «Отправить» программа ждёт, пока ВК дозагрузит картинки (до 90 секунд). Если загрузка зависла или картинки остались в поле ввода, беседа открывается заново и через 3 минуты делается вторая попытка. Беседа, открытая заранее больше минуты назад, перед отправкой обновляется.

Версия 2.2.2: проверка в :05. В «Настройках» → «Надёжность и обновления» можно включить галочку «Проверять в :05, что скрины ушли» (по умолчанию выключена). Через 5 минут после планового съёма программа проверяет журнал: сняты ли и отправлены ли скрины за этот час. Если нет — сверху по центру экрана появляется большое ярко-красное окно с причиной («не снялись» или «не отправились») и кнопками «Отправить последние скрины», «Снять и отправить сейчас», «Закрыть»; значок в трее становится красным, по желанию — короткий звук. Окно висит поверх всех, пока вы его не закроете или пока отправка не пройдёт, фокус не отбирает и на скрины не попадает. Если идёт вторая попытка, программа сначала дождётся её итога. Пропущенный по вашей просьбе съём и остановленное расписание не проверяются.

Сообщения уходят от вашего профиля ВК **в фоне** — переключаться в раздел «ВКонтакте» не нужно, можно продолжать работу. Не выходите из профиля ВК. Само окно программы на снимки не попадает.


Подготовка заранее. За 5 минут до отправки (например, в 05:55) программа тихо открывает беседу в фоне — на главном экране видно «Браузер готовится к отправке в 06:00». В 06:00 снимки уходят в уже открытую беседу, и страница сразу закрывается. Никаких лишних проверок и уведомлений: если всё в порядке — тишина; если ВК вышел из профиля или просит капчу — сразу появится «Нужно ваше действие», и у вас есть время до отправки. Время задаётся в «Настройки» → «Расписание» → «Заранее открыть беседу ВК» (можно «не открывать»).

Уборка. Раз в день (по умолчанию в 12:30) и через 2 минуты после запуска программа сама удаляет свои старые файлы: скриншоты старше 24 часов, скриншоты неудачных отправок и файлы для разбора ошибок — старше 3 дней; папка logs — не больше 50 МБ. Файлы текущей отправки не трогаются, во время съёмки и отправки уборка не идёт; если время попадает на отправку — сдвигается на :30. Настройки: «Настройки» → **«Очистка снимков»**.




«Настройки» → «Очистка снимков». Под каждым пунктом — подсказка, сохраняется само.

Как работает — коротко. Меню значка в трее → **«О программе»**: несколько строк о том, как программа работает с вашими текущими настройками (время отправки, обратный отсчёт, разблокировка, уборка), и версия.



«О программе»: «Как работает» по текущим настройкам.

Экономия памяти (включена по умолчанию): браузер для отправки открывается только на время отправки и сразу закрывается, а раздел «ВКонтакте» выгружается, когда вы уходите из него. Поэтому раздел может открываться пару секунд. Переключатель — «Настройки» → «Отправка в ВК» → «Экономить память».




Раздел «ВКонтакте»: настоящий сайт ВК внутри программы.

Надёжность и обновления (версия 2.2.0)

«Настройки» → **«Надёжность и обновления»**:

- **Проверка доставки.** После отправки программа до 30 секунд ждёт, что сообщение появилось в беседе. Не появилось — отправляет ещё **один** раз; не помогло — «Нужно ваше действие». Повтор делается, только если видна история беседы, поэтому двойных сообщений не бывает.
- **Нет интернета.** Снимки не теряются: они ждут в очереди и уйдут вместе со следующей отправкой с пометкой времени (самые старые — первыми).
- **Утренняя сводка** (по умолчанию выключена): раз в день, с первой отправкой после выбранного времени, — строка «За ночь отправлено 23 из 24…».
- **Лёгкий режим**: «Авто» включает его, если при запуске занято больше 85 % памяти. Снимки — JPEG не шире 1920 точек (в 3–4 раза меньше), браузер с ограничениями памяти. Действует после перезапуска.
- **Сторож**: если программа упала или зависла, она запустится снова сама.
- **Обновления**: раз в день программа проверяет, есть ли новая версия, и предлагает её поставить (или кнопка «Проверить обновления»). Файл проверяется по контрольной сумме SHA-256; настройки, вход в ВК и выделенные кнопки сохраняются. Во время съёма и за 10 минут до него обновление не ставится. Не понравилось — файл **ОТКАТИТЬ_ОБНОВЛЕНИЕ.bat** вернёт прошлую версию. Проверку можно выключить.
- **Резервная копия**: «Сохранить резервную копию…» — настройки, выделенные кнопки и вход в ВК в одном файле **.csbackup**, зашифрованном вашим паролем (не короче 8 символов). Пароль нигде не сохраняется — без него копию не открыть. С файлом можно писать в ВК от вашего имени: **не пересылайте его**.




«Настройки» → «Надёжность и обновления».

Пропустить ближайший съём: меню значка в трее → «Пропустить ближайший съём» — ближайший час снимки не делаются (например, во время турнира). Повторное нажатие отменяет пропуск.

Обратный отсчёт перед съёмкой

Перед съёмкой (по умолчанию за **минуту**) в правом нижнем углу экрана, над часами, появляется полупрозрачное окошко **«Съём скриншотов через 0:59»** и строка «Мышь и клавиатура заблокируются через X с» — цифры убывают каждую секунду, в момент блокировки окошко исчезает. При «Отправить сейчас» отсчёта нет.



Обратный отсчёт (схема) — с подсказкой, как разблокировать мышь и клавиатуру.

Это окошко самой программы, а не уведомление Windows: режим **«Не беспокоить»** его не прячет. Фокус оно не забирает, щелчки мыши проходят сквозь него, **на скриншоты оно не попадает**.

Мышь и клавиатура во время съёмки

За **5 секунд** до съёмки **мышь и клавиатура блокируются**, программа выводит Oasys вперёд и открывает «Карту клуба» — Oasys успевает загрузиться, пока его никто не дёргает. В ЧЧ:00 снимается Oasys, затем iVMS-4200, и **сразу после снимков ввод разблокируется**. На главном экране в это время — **«Снимаю экран — ввод заблокирован. Разблокировать: Ctrl+Alt+Q»**. Отправка в ВК идёт без блокировки.


Потом, до отправки, программа проверяет снимок Oasys: окно отвечает, на переднем плане, видна «Карта клуба», картинка не пустая. Если нет — Oasys переснимается (блокировка — только на это время), программа ждёт загрузку **до 10 секунд** и один раз

повторяет переключение. Не загрузился — ввод сразу разблокируется, уходит то, что есть, с пометкой **«Oasys не загрузился — снимок может быть неактуален»**, а в окне и в трее — «Нужно ваше действие».

- **Ctrl+Alt+Q** — сразу снять блокировку. Съёмка продолжится, в журнале будет запись, что вы её сняли.
- Не позже чем через **30 секунд** блокировка снимается сама в любом случае (защита).
- **Ctrl+Alt+Del** работает всегда — это запасной выход, Windows не даёт его заблокировать.

Видео на паузу (по желанию, выключено). Переключатель «Ставить видео на паузу на время съёма»: в момент блокировки программа ставит на паузу только играющее видео (музыка играет дальше), а после снимков (если отмечено «После снимков включать обратно») включает обратно только это. Не получилось — съёмка идёт как обычно.

Настроить: «Настройки» → **«Перед съёмом»**, **«Во время съёма»**, «Проверка Oasys» (всё действует сразу и сохраняется само): ползунок отсчёта 0–60 с (**0 — без отсчёта**), непрозрачность (75 %), блокировка и «Блокировать ввод заранее за N секунд» (5, можно 0–15), сочетание клавиш (Ctrl, Alt или Win и ещё одна клавиша), сторож (5–30 с), «Ждать загрузку Oasys до N секунд» (10, можно 3–30).



«Настройки» → «Перед съёмом» и «Во время съёма»: переключатели и ползунки справа.


4. Если что-то не так

Что пишет программа	Что сделать
Oasys (или iVMS-4200) не найден	Откройте эту программу и разверните окно. Значка в трее мало.
Снимок получился чёрным	Компьютер был заблокирован или спал. Отключите блокировку экрана и спящий режим (Параметры → Система → Питание).
Не нашёл кнопку на экране	Интерфейс программы изменился. «Настроить заново» → обведите кнопку ещё раз.
Войдите в ВК в окне программы	Откройте раздел **«ВКонтакте»** слева и войдите в профиль прямо там, затем «Отправить сейчас».

«Не настроено», хотя всё настраивали	С версии 2.1.3 сделанная настройка не сбрасывается от переходов по шагам и обновления страницы ВК. Если ВК действительно вышел из профиля, программа напишет «Вход ВК пропал» — «Настроить заново» → «Вход ВК»; если своя страница ВК там видна — «Я уже вошёл — продолжить».
Нет прав администратора	Закройте программу и запустите ярлык снова, на вопрос Windows ответьте «Да». Без прав iVMS-4200 может не реагировать на нажатия.
Нужно ваше действие (оранжевым)	ВК просит проверку или ограничил страницу. Программа приостановила отправки — см. раздел ниже.
Беседа не найдена	Профиль ВК должен состоять в беседе. Проверьте, не исключили ли его, или выберите беседу заново (шаг 3).
Нет связи с интернетом	Проверьте интернет. Программа сама повторит попытку.
ВК не ответил за 90 секунд	Обычно это медленный интернет. Если повторяется — «Настройки» → «Отправка в ВК» → **«Проверить отправку по шагам»** (ничего не отправляет) и пришлите файлы из program\logs (vk_dom_*.html, vk_*.png).
Мышь и клавиатура не работают	Идёт съёмка (на главном экране — «ввод заблокирован»). Подождите несколько секунд (не больше 30) или нажмите **Ctrl+Alt+Q**. Если не помогло — **Ctrl+Alt+Del**, затем Esc.
Нет обратного отсчёта перед съёмкой	Проверьте «Настройки» → «Перед съёмом»: ползунок отсчёта не на 0, и работа не на «Стоп».
Oasys не загрузился — снимок может быть неактуален	Oasys завис или не открыл «Карту клуба». Проверьте Oasys (при необходимости перезапустите).
Ярлыка нет на рабочем столе	Запустите УСТАНОВИТЬ.bat ещё раз — это безопасно.

Если ВК просит капчу или заблокировал страницу

1. Программа **сразу останавливает отправки** (не повторяет их, чтобы не злить ВК), появляется оранжевое «Нужно ваше действие», сам открывается раздел **«ВКонтакте»**, а в папке program\logs сохраняется снимок страницы.
2. Прямо в разделе «ВКонтакте» пройдите проверку («Я не робот») или следуйте указаниям ВК по восстановлению доступа — сами, как на обычном сайте.
3. Когда страница снова работает, нажмите **«Отправить сейчас»**. После удачной отправки ежечасная работа продолжится сама.
4. Если ВК заблокировал страницу — восстановите доступ на vk.com и смените пароль. Затем «Настроить заново» → «Вход ВК».




«Нужно ваше действие»: ВК просит проверку — пройдите её прямо здесь.

Проверить отправку по шагам

Если отправка не получается, в «Настройки» → «Отправка в ВК» нажмите **«Проверить отправку по шагам»**. Программа откроет беседу, подсветит поле ввода, скрепку и кнопку «Отправить» и сохранит сведения в папку program\logs. **Ничего не отправляется** — кнопку «Отправить» программа не нажимает.

Настройки для опытных

Раздел **«Настройки»** — одна страница с понятными разделами («Внешний вид» — тема: как в Windows, светлая, тёмная или высокий контраст, меняется сразу; «Расписание», «Перед съёмом», «Во время съёма», «Проверка Oasys», «Отправка в ВК», «Очистка снимков»): слева название и подсказка (подробнее — «?»), справа переключатель или ползунок; кнопки «Сохранить» нет — всё сохраняется само («✓ Сохранено» вверху). Редкое — в свёрнутом «Дополнительно» (там же «Сбросить по умолчанию…»), окна Oasys и iVMS-4200 — на вкладке «Окна программ (для опытных)». Раздел **«Журнал»** — что программа делала и когда. Обычно туда заходить не нужно. Всё хранится в файле **program\config.yaml**.



«Настройки» → «Окна программ»: как программа ищет окна Oasys и iVMS-4200.

Безопасность. Вход ВК хранится в папке **program\browser_profile**. Профиль браузера хранится только на этом компьютере; **не передавайте папку browser_profile** и файл config.yaml никому — с ними можно писать от вашего имени. Если папка случайно ушла кому-то — в ВК: Настройки → Безопасность → «Завершить все сеансы», затем «Настроить заново» → «Вход ВК».

«Скриншоты клуба», версия 2.2.2

Разработано Владиславом С.

Помогал с кодом — Grok Bot