ClusterHA com DRBD(Dualprimary),Pacemaker/Corosync/Stonithfence_xvm, DLM/CLVM e gfs2fs

Este tutorial nada mais é do que um compilado com algumas modificações de diversos tutoriais pesquisados na internet, listarei abaixo alguns deles:

- http://www.voleg.info/Linux_RedHat6_cluster_drbd_GFS2.html
- https://www.tecmint.com/setup-drbd-storage-replication-on-centos-7/
- -https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/en-US/Pacemaker/1.1/html/Clusters_from_Scratch/ _initialize_drbd.html
- -https://www.learnitguide.net/2016/07/how-to-install-and-configure-drbd-on-linux.html
- -https://www.atlantic.net/cloud-hosting/how-to-drbd-replication-configuration/
- -https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/en-US/Pacemaker/1.1/html/Clusters_from_Scratch/ _initialize_drbd.html
- -https://www.golinuxcloud.com/ste-by-step-configure-high-availability-cluster-centos-7/
- -https://www.justinsilver.com/technology/linux/dual-primary-drbd-centos-6-gfs2-pacemaker/
- -https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/mhhaque/entry/

how_to_configure_red_hat_cluster_with_fencing_of_two_kvm_guests_running_on_two_ibm_powerkvm_hosts?lang=en

.. e muitos outros, conforme decorrermos citaremos mais links.

Aqui esta uma representação quase gráfica do projeto com base no link: -https://icicimov.github.io/blog/high-availability/Clustering-with-Pacemaker-DRBD-and-GFS2-on-Bare-Metal-servers-in-SoftLayer/

Service Service	+ 	Service	++ Service
	' - cluster FS +		
	<~~~> <~~~> - replication	gf	s2
	<~~~> 		d r0
lv_vol	[lv_	vol [
volume group vg1		volume g	roup vg1
physical volume	+ s +	physica	l volume
xvdb1	+ e + r	χV	db1
server01	- *	serv	+ er02

Configuração dos discos e das partições:

Nós utilizamos duas maquinas virtuais virtuais com dois discos rígidos idênticos de 50,3Gb e juntamente com isso duas partições de 10,7Gb.

IPC: Estas duas maquinas virtuais pertencem a mesma rede e é importante salientar que estas duas partições são idênticas!!

Abaixo, encontram-se as saídas do comando lsblk em ambas maquinas virtuais.

```
SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
               MAJ:MIN RM
                        1 114,5M 0 rom
sr0
xvda
               202:0
                             50G 0 disk
                              1G 0 part /boot
                                  0 part
 -xvda2
                          45,1G
  -centos-root 253:0
 centos-swap 253:1
                            3,9G
                                  0 lvm
                                         [SWAP]
                                  0 disk
```

```
root@n1drbd ~]# lsblk
NAME
               MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                        1 1024M 0 rom
cvda
               202:0
                                 0 disk
-xvda1
                                 0 part /boot
 -xvda2
                                 0 part
                        0 45,1G
                                 0 lvm
 centos-swap 253:1
                           3,9G
                                 0 lvm
                                         [SWAP]
                                  0 disk
```

Já quanto ao sistema operacional, usamos a versão mais atual do CentOS, que nos momento que esta documentação esta sendo escrita é a 7. Juntamente com os programas Pacemaker, Corosync, Stonith, Fence, DLM, CLVM, gfs2fs e etc, todos em suas versoes mais atuais e estaveis lançadas até o momento.

Lembrando que toda esta configuração bem como seus resultados serão feitos via terminal, e os prints de cada configuração serão colocados neste arquivo. Antes de começarmos colocarei os prints de como meu disco rígido esta organizado.

Iniciando a configuração, primeiramente precisamos deixar essas duas maquinas prontas para receber a configuração inicial, e o primeiro passo é definirmos os seus IP's como estáticos, para criarmos uma conexão ssh estável entre elas.

Acessaremos as maquinas via SSH para este tutorial. Caso você não saiba usar o SSH veja este tutorial:(http://rberaldo.com.br/usando-o-ssh/), usaremos somente SSH em nível básico. Os ips das maquinas são:

 $vm1: 10.255.255.108 \rightarrow ssh cam@10.255.255.108$

```
cam@cam-IPMH61R3:~$ ssh cam@10.255.255.108
The authenticity of host '10.255.255.108 (10.255.255.108)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:pLUrWlEkU//OZjhspTmyf/oSTSSUDaU/sDgkFtRuaHg.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.255.255.108' (ECDSA) to the list of known hosts.
Connection reset by 10.255.255.108 port 22
cam@cam-IPMH61R3:~$ ssh cam@10.255.255.108
cam@10.255.255.108's password:
Last login: Fri Jul 19 10:30:22 2019 from 10.255.255.143
[cam@localhost ~]$ sudo su -
[sudo] senha para cam:
Ultimo login:Qui Ago 15 17:02:40 -03 2019em tty1
[root@localhost ~]#
```

 $vm2: 10.255.255.114 \rightarrow ssh \ \underline{cam@10.255.255.114}$

Lembrete, mantenha sempre o seu sistema atualizado, um exemplo de comando que pode te ajudar é o: yum update .

Para mudarmos o IP destas maquinas precisaremos acessar o arquivo: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 . E depois de acessar mudei sua configuração para o seguinte estado:

Neste caso, mudei o endereço IP da mv1 para: 10.255.255.213 e o modo para estático.

```
[root@nldrbd ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet
PROXY METHOD=none
BROWSER ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4 FAILURE FATAL=no
IPV6TNIT=yes
IPV6 AUTOCOMF=yes
IPV6 AUTOCOMF=yes
IPV6 AFILURE FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=eth0
UUID=cef70f81-e98c-4471-aa2e-cc51528969eb
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=10.255.255.213
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.255.255.1
DNS1=10.255.255.1
DNS1=10.255.255.1
DNS1=10.255.255.1
```

Já neste, mudei o endereço IP da mv2 para:
10.255.255.234 e o modo também para estático.
10.255.255.234 e o modo também para estático.

```
[root@n2drbd ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth6
TYPE=Ethernet
PROXY METHOD=none
BROWSER ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4 FAILURE FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_EAILURE_FATAL=no
IPV6_EAILURE_FATAL=no
IPV6_ALURE_FATAL=no
IPV6_ALURE_FATAL=no
IPV6_ALURE_FATAL=no
IPV6_ALURE_FATAL=no
IPV6_ALURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=eth0
UUID=cef70f81-e98c-4471-aa2e-cc51528969eb
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=10.255.255.254
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.255.255.1
DNS1=10.255.255.1
```

Agora, com as placas de rede já configuradas, precisa-se redefinir o nome das maquinas virtuais no arquivo: /etc /hosts. Fiz isso com o comando: "hostname novonome". Por exemplo:

[root@localhost ~]# hostname
n2drbd.camcluster

IPC: Exitem varias formas, por exemplo: hostnamectl set-hostname "lalala.pc.uou". Em que "lalala.pc.uou" é o novo hostname completo da minha maquina. Em caso de duvida, recomendo o link: -https://www.hostinger.com.br/tutoriais/como-mudar-hostname-ubuntu/

Agora que a fase inicial da preparação terminou, vamos começar de vez a configuração. Primeiramente vou mostrar um layout de como o projeto foi desenvolvido por mim e a forma que achei mas comoda pra implementar a configuração.

Etapa 1: de inicio nos temos a preparação da maquina quanto a rede e nome, que acabei de mostrar. Juntamente com a instalação do DRBD e a sua configuração em modo (DUAL-PRIMARY).E depois a instalação e configuração dos gerenciadores de cluster, o COROSYNC e o PACEMAKER.

Etapa 2: prosseguindo para etapa 2 temos as configurações para o funcionamento do CLUSTER PCS bem como a configuração deste cluster em conjunto com o Fence e Stonith utilizando um de seus agentes de segurança o (fence_xvm) que é voltado a maquinas virtuais, se você não esta utilizando maquinas virtuais ou virtualizadas, procure por seu agente especifico. Deve-se ter muito cuidado com a configuração deste recurso, por ele sera um apoio aos futuros recursos em todos os nós do cluster.

Dando continuidade nos configuraremos os recursos de DLM, CLVM(LVM). O primeiro é uma parte obrigatória do cluster e tem a função de gerenciar os blocos assim como o nome sugere, porque, se um dos nós do cluster cair, é nosso dever manter o outo nó do cluster limpo.

E o (LVM/CLVM) nada mais são que gerenciadores de volume lógico. Se vários nós do cluster exigirem acesso simultâneo de leitura / gravação a volumes LVM em um sistema ativo / ativo, você deverá usar o CLVMD.

O CLVMD fornece um sistema para coordenar a ativação e as alterações nos volumes de LVM nos nós de um cluster simultaneamente.

O serviço de bloqueio em cluster da CLVMD fornece proteção aos metadados do LVM, pois vários nós do cluster interagem com os volumes e fazem alterações em seu layout.

Etapa 3: Mesta etapa utilizaremos todos os recursos e criaremos os ultimos recursos para a conclusão do projeto. Dentre eles temos o PV(Phisical Volume), o VG(Volume Group) e o LV(logical volume). No qual será montado o DRBD, e para isso mudaremos a configuração inical feita no arquivo de recurso que nele está. E agora por fim, como o ultimo passo da ultima etapa vou formatar o disco simulado pelo DRBD com um sistema de arquivos especial chamado de GFS2FS e montando uma partição nele. Vale a pena mencionar que esta ultima etapa só deve ser feita em um dos servers(por que a mudança será replicada automaticamente).

IPC: A montagem e a configuração do DRBD foi feita no inicio por preferência minha, ela pode ser feita no final quando for necessaria sua implementação no código.

Adicionar o repositorio dos pacotes para o funcionamento do DRBD:(Nos dois servers) [root@n1drbd ~]# rpm -ivh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm

Instalar o DRBD, depois de importar o repositório no qual ele se encontra usando os seguintes comandos.(nos dois servers)

[root@n1drbd ~]# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-elrepo.org [root@n1drbd ~]# yum install drbd kmod-drbd

```
[root@nldrbd ~]# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
[root@nldrbd ~]# yum install drbd kmod-drbd
```

Instale também as dependencias abaixo com o comando: "yum install drbd90-utils.x86_64 drbd84-utils-sysvinit.x86_64 kmod-drbd84.x86_64"

Este comando deverá, depois de uma pergunta que deve ser respondida com (y), exibir uma resposta do tipo "Concluído".

Agora o DRBD já está instalado, prepare o disco e as partiçoes para fazerem parte de meu arquivo de configuração do recurso (não precisa se preocupar com a identificação do modulo o mesmo será carregado no próximo boot e se os arquivos de configurção estiverem corretos, tudo funcionará). Faça isso nos dois servers usando o comando: "cfdisk /dev /xvdb". Atente-se ao nome de seu disco pode ser diferente dependendo da distribuição linux que esta sendo usada.

```
SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
                MAJ:MIN RM
sr0
                 11:0
                          1 1024M 0 rom
cvda
                 202:0
                          Θ
                              50G
                                   0 disk
 -xvda1
                                   0 part
                                           /boot
  xvda2
                                   0 part
  -centos-root 253:0
                          0 45,1G
   -centos-swap 253:1
                                           [SWAP]
cvdb
                              10G
                                   0 disk
                 202:16
                              10G
                                   0 part
```

Depois de acionar esse comado, selecione a opção, NOVA (para criar uma nova partição), e depois a opção GRAVAR, para confirmar a criação dessa nova partição em disco. Mude a

saida do comando: "lsblk" para este estado.(Nos dois servers) pode se usar o comado: fdisk também.

Agora. configure a utilização dos arquivos instalados junto com o pacote drdb. Acessando o arquivo: " cat /etc/selinux/config " e mudando o status de SELINUX para (disabled), no arquivo.

Exatamente como esta aqui!

IPC:Para aplicar alteração, é necessário o reboot da maquina!

```
[root@nldrbd ~]# vi /etc/selinux/config
[root@nldrbd ~]# cat /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
# targeted - Targeted processes are protected,
# minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
# mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

[root@nldrbd ~]# []
```

Ou mude o estado do SELinux para permissivo, com os comandos abaixo.

[root@n1drbd ~]# setenforce permissive

[root@n1drbd ~]# sestatus

SELinux status: enabled **SELinuxfs mount:** /sys/fs/selinux **SELinux root directory:** /etc/selinux **Loaded policy name:** targeted **Current mode:** permissive **Mode from config file:** enforcing **Policy MLS status:** enabled Policy deny_unknown status: allowed Max kernel policy version: 31

O desativo o SElinux permanentemente com a sequencia de comandos.

Disabling SELinux permanently

Edit the /etc/selinux/config file, run:

sudo vi /etc/selinux/config

Set SELINUX to disabled:

SELINUX=disabled

Save and close the file in vi/vim. Reboot the Linux system:

sudo reboot

Para saber mais acesse o link: https://www.cyberciti.biz/faq/disable-selinux-on-centos-7-rhel-7-fedora-linux/

Revisando toda configuração até aqui.

Configuração de Firewall

Consulte a documentação do seu firewall para saber como abrir / permitir portas. Você precisará das seguintes portas abertas para seu cluster funcionar corretamente. Portas:

Component	Protocol	Port
DRBD	TCP	7788
Corosync	UDP	5404, 5405
GFS2	TCP	2224, 3121, 21064

- iptables -I INPUT -p tcp --dport 2224 -j ACCEPT --- iptables -nL | grep 2224
- iptables -I INPUT -p tcp --dport 3121 -j ACCEPT --- iptables -nL | grep 3121
- iptables -I INPUT -p tcp --dport 21064 -j ACCEPT --- iptables -nL | grep 21064
- iptables -I INPUT -p udp --dport 5404 -j ACCEPT --- iptables -nL | grep 5404
- iptables -I INPUT -p udp --dport 5405 -j ACCEPT --- iptables -nL | grep 5405

Tambem habilite a porta 7788 no firewall, de ambas as maquinas para não sofrer futuros erros de validação, faça os comandos abaixos em todos os nós do projeto.

- firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.255.255.231" port port="7788" protocol="tcp" accept'
- firewall-cmd reload

```
[root@nldrbd~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.255.255.234" port port="7788" protocol="tcp" accept' success
[root@nldrbd ~]# firewall-cmd ---reload
usage: see firewall-cmd man page
firewall-cmd: error: unrecognized arguments: ---reload
[root@nldrbd ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@nldrbd ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.255.255.213" port port="7788" protocol="tcp" accept' success
```

Os links usados até aqui, e os que ainda serão usados.

- https://www.osradar.com/installing-and-configuring-a-drbd-cluster-in-centos-7/
- http://www.tadeubernacchi.com.br/desabilitando-o-firewalld-centos-7/
- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/

selinux users and administrators guide/sect-Security-Enhanced Linux-Working with SELinux-

Changing SELinux Modes#sect-Security-Enhanced Linux-Enabling and Disabling SELinux-Permissive Mode

- https://www.learnitguide.net/2016/07/how-to-install-and-configure-drbd-on-linux.html
- https://www.atlantic.net/cloud-hosting/how-to-drbd-replication-configuration/
- https://www.tecmint.com/setup-drbd-storage-replication-on-centos-7/
- https://major.io/2011/02/13/dual-primary-drbd-with-ocfs2/
- https://www.golinuxcloud.com/configure-gfs2-setup-cluster-linux-rhel-centos-7/
- https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/en-US/Pacemaker/1.1/html/Clusters_from_Scratch/ch09.html
- https://www.lisenet.com/2016/o2cb-cluster-with-dual-primary-drbd-and-ocfs2-on-oracle-linux-7/
- http://www.voleg.info/stretch-nfs-cluster-centos-drbd-gfs2.html
- http://jensd.be/186/linux/use-drbd-in-a-cluster-with-corosync-and-pacemaker-on-centos-7

- $\underline{https://icicimov.github.io/blog/high-availability/Clustering-with-Pacemaker-DRBD-and-GFS2-on-Bare-Metal-servers-in-SoftLayer/$
- https://www.justinsilver.com/technology/linux/dual-primary-drbd-centos-6-gfs2-pacemaker/
- http://www.tadeubernacchi.com.br/desabilitando-o-firewalld-centos-7/
- http://tutoriaisgnulinux.com/2013/06/08/_redhat-cluster-configurando-fence_virt/
- https://www.ntppool.org/zone/br
- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red hat enterprise linux/7/html/
 selinux users and administrators guide/sect-Security-Enhanced Linux-Working with SELinux-Changing SELinux Modes

IPC: Por motivos de eficiência. Usarei somente a copia dos comandos de agora em diante. E reinstalaremos o DRBD.

Instale o DRBD:

[root@n1drbd ~]# rpm -ivh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm [root@n1drbd ~]# lsmod | grep -i drbd

Verifique se todos os hosts estão com os nomes e ips devidamente configurados.

[root@n1drbd ~]# cat /etc/hostname [root@n1drbd ~]# cat /etc/hosts

Edite o arquivo "/etc/drbd.d/global_common.conf" e modifique a opção "usage-count de yes para no" e salve o arquivo, em todos os nós(mvs) do DRBD. Exemplo:

```
global {
         usage-count no;
}
```

nos dois nós do cluster crie o arquivo, "r0.res" dentro do diretório, "/etc/drbd.d/".

```
resource r0 {
    protocol C;
    syncer {
        #rate 100M;
        verify-alg sha1;
    }
    startup {
        wfc-timeout 0;
        # non-zero wfc-timeout can be dangerous degr-wfc-timeout 120;
        outdated-wfc-timeout 120;
        become-primary-on both;
    }
    disk {
        resync-rate
```

Neste primeiro momento, vamos deixar algumas linhas comentadas afim de que não atrapalhem na criação de recursos futuros Ε

```
33M;
          c-max-rate 110M;
         c-min-rate 10M;
         c-fill-target 16M;
         #fencing resource-and-stonith;
         no-disk-barrier;
         no-disk-flushes;
     }
    net {
          cram-hmac-alg sha1;
         shared-secret "my-secret";
         use-rle ves;
          allow-two-primaries yes;
         after-sb-0pri discard-zero-changes;
         after-sb-1pri discard-secondary;
         after-sb-2pri disconnect;
    handlers {
         fence-peer"/usr/lib/drbd/rhcs_fence";
}
    on n1drbd.camcluster {
               device /dev/drbd0;
               disk /dev/fileserver/r0;
               address 10.255.255.213:7788;
              meta-disk internal;
    on n2drbd.camcluster {
              device /dev/drbd0;
              disk /dev/fileserver/r0;
              address 10.255.255.234:7788;
              meta-disk internal;
     }
}
```

Já este arquivo deve ficar oo diretório: "/etc/init.d/loop-for-drbd" Para manter o modo dual-primary após o reboot.

```
#!/bin/sh
#
# Startup script for drbd loop device setup
#
# chkconfig: 2345 50 50
# description: Startup script for drbd loop device setup
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: drbdloop
# Required-Start:
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: set up drbd loop devices
# Description: Startup script for drbd loop device setup
### END INIT INFO
```

```
DRBD_FILEDATA_SRC="/drbd-loop.img"
DRBD_FILEDATA_DEVICE="/dev/loop7"
LOSETUP_CMD=/sbin/losetup
# Source function library
. /etc/rc.d/init.d/functions
start () {
  echo -n $"Setting up DRBD loop devices..."
  $LOSETUP_CMD $DRBD_FILEDATA_DEVICE $DRBD_FILEDATA_SRC
}
stop() {
  echo -n $"Tearing down DRBD loop devices..."
  $LOSETUP_CMD -d $DRBD_FILEDATA_DEVICE
  echo
}
restart() {
  stop
  start
}
case "$1" in
  start)
      start
      RETVAL=$?
  stop)
      stop
      RETVAL=$?
  restart)
      restart
      RETVAL=$?
    echo $"Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
esac
exit $RETVAL
```

Com esses arquivos em seus respectivos lugares, inicia-se a configuração do DRBD para uso em modo (DUAL-PRIMARY).

Não ativaremos o DRBD nesta etapa, por isso atense-se a configuração para que nada dê errado no momento da ativação do banco.

Para para os próximos passos use tambem os links como apoio: https://www.golinuxcloud.com/ste-by-step-configure-high-availability-cluster-centos-7/,https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/en-US/Pacemaker/1.1/html/Clusters_from_Scratch/_install_the_cluster_software.html, as instruções devem ser implementadas em todas as mvs/nós. Embora, neste guia só seja mostrado rodando o comando em uma só maquina.

Proceda a instalação do corosync e pacemaker. Verifique se os hosts estão corretamente identificados no arquivo: "/etc/hosts"

[root@n1drbd ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
#novos nomes e ips
10.255.255.213 n1drbd.camcluster n1drbd
10.255.255.234 n2drbd.camcluster n2drbd

Pare e desative o Network Manager em todos os pcs envolvidos.

[root@n1drbd ~]# systemctl disable NetworkManager Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service. Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service. Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service. Removed symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service.

Configure o servidor NTP

[root@n2drbd ~]# systemctl enable ntpd Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntpd.service to /usr/lib/systemd/system/ntpd.service. [root@n2drbd ~]# firewall-cmd --add-service=high-availability Warning: ALREADY_ENABLED: 'high-availability' already in 'public' success [root@n2drbd ~]# firewall-cmd --reload success

Instale os rpms(repositórios) necessários.

[root@n1drbd ~]# yum install epel-release -y

Instale o pacemaker e os agentes de fence.

[root@n1drbd ~]# yum install pcs fence-agentes-all -y ou [root@n1drbd ~]# yum install -y pacemaker pcs psmisc policycoreutils-python

Adicione as novas regras e reinicie o firewall.

[root@n1drbd ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability

Verifique o status do selinux.

[root@n1drbd ~]# sestatus

Verifique se as portas TCP/UDP que habilitamos durante a primeira etapa estão realmente habilitadas, conforme a configuração de firewall inicial.

[root@n1drbd ~]# iptables -nL | grep <porta>

Se sim, configure a senha para o cluster:

[root@n1drbd ~]# echo password | passwd --stdin hacluster Mudando senha para o usuário hacluster. passwd: todos os tokens de autenticações foram atualizados com sucesso.

Inicie o gerenciador de cluster do pacemaker.Em cada nó.

[root@n1drbd ~]# systemctl enable --now pcsd Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pcsd.service to /usr/lib/systemd/system/pcsd.service.

Autentique o hacluster em qualquer um dos my's. Us:hacluster Se:pasword

[root@n1drbd ~]# pcs cluster auth n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster

Agora, no seu primeiro pc, vm, node, etc, digite e execute o comando abaixo para criar o cluster e starta-lo.

[root@n1drbd ~]# pcs cluster setup --start --name mycluster n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster

Destroying cluster on nodes: n1drbd.camcluster, n2drbd.camcluster...

n2drbd.camcluster: Stopping Cluster (pacemaker)... n1drbd.camcluster: Stopping Cluster (pacemaker)... n2drbd.camcluster: Successfully destroyed cluster n1drbd.camcluster: Successfully destroyed cluster

Sending 'pacemaker_remote authkey' to 'n1drbd.camcluster', 'n2drbd.camcluster' n1drbd.camcluster: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey' n2drbd.camcluster: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'

Sending cluster config files to the nodes...

n1drbd.camcluster: Succeeded n2drbd.camcluster: Succeeded

Starting cluster on nodes: n1drbd.camcluster, n2drbd.camcluster...

n1drbd.camcluster: Starting Cluster (corosync)... n2drbd.camcluster: Starting Cluster (corosync)... n1drbd.camcluster: Starting Cluster (pacemaker)... n2drbd.camcluster: Starting Cluster (pacemaker)...

Synchronizing pcsd certificates on nodes n1drbd.camcluster, n2drbd.camcluster...

n1drbd.camcluster: Success n2drbd.camcluster: Success

Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...

n1drbd.camcluster: Success n2drbd.camcluster: Success

O recurso de cluster está ativo. Caso nunca tenha visto, aqui estão alguns comandos para ajudar no gerenciamento deste recurso.

[root@n1drbd ~]# pcs

[root@n1drbd ~]# pcs status help [root@n1drbd ~]# pacemakerd –features

Habilite o recurso com o pacemaker e o corosync

[root@n1drbd ~]# pcs cluster enable --all n1drbd.camcluster: Cluster Enabled n2drbd.camcluster: Cluster Enabled

Faça a checagem do status do cluster

[root@n1drbd ~]# pcs cluster enable --all n1drbd.camcluster: Cluster Enabled n2drbd.camcluster: Cluster Enabled [root@n1drbd ~]# pcs cluster status

Cluster Status: Stack: corosync

Current DC: n2drbd.camcluster (version 1.1.19-8.el7_6.4-c3c624ea3d) - partition WITHOUT

quorum

Last updated: Wed Aug 28 16:12:08 2019

Last change: Wed Aug 28 15:27:19 2019 by hacluster via crmd on n2drbd.camcluster

2 nodes configured0 resources configured

PCSD Status:

n1drbd.camcluster: Online n2drbd.camcluster: Online

Verifique o quorum do cluster

[root@n1drbd ~]# corosync-cfgtool -s

Verifique o status em tempo real do cluster

[root@n1drbd ~]# crm_mon

[root@n1drbd ~]# corosync-cmapctl | grep members

IPC: Em caso de erro, revisar passos anteriores.

Aqui abaixo estão alguns links de apoio para o caso haja erros de configurção ou sistema.

- https://bugs.launchpad.net/debian/+source/pcs/+bug/1640923
- https://shgonzalez.github.io/linux/ha/2017/10/02/How-to-solve-pacemaker-error.html
- https://oss.clusterlabs.org/pipermail/pacemaker/2014-September/022536.html

- https://github.com/ClusterLabs/pcs/issues/153
- <a href="http://fibrevillage.com/sysadmin/317-pacemaker-and-pcs-on-linux-example-cluster-creation-add-a-node-to-cluster-remove-a-node-from-a-cluster-desctroy-a-clu

Comando importante!

[root@n1drbd ~]# sudo pcs cluster setup --force n1drbd n2drbd --name mycluster

Configurando o fence e o stonith_xvm nos nós do cluster;

[root@n1drbd ~]# pcs stonith show

Se todos os passos foram feitos corretamente não haverá dispositivos configurados com este recurso. A mensagem de retorno vai ser algo parecido com isso: "NO stonith devices configured".

[root@n1drbd ~]# pcs property set no-quorum-policy=freeze

[root@n1drbd ~]# pcs property set stonith-enabled=true

[root@n1drbd ~]# pcs property show

Cluster Properties:

cluster-infrastructure: corosync

cluster-name: mycluster

dc-version: 1.1.19-8.el7_6.4-c3c624ea3d

have-watchdog: false stonith-enabled: true

Verifique o pacemaker e corosync e veja seu status de cluster.

[root@n1drbd ~]# pcs cluster cib

[root@n1drbd ~]# ps axf

[root@n1drbd ~]# journalctl -b | grep -i error

[root@n1drbd ~]# systemctl status firewalld

[root@n1drbd ~]# pcs stonith show

[root@n1drbd ~]# yum install pcs fence-agents-all -y

[root@n2drbd ~]# pcs stonith list

[root@n1drbd ~]# systemctl status pcsd.service

Criando o recurso fence/stonith nos nós do cluster.

[root@n1drbd ~]# pcs stonith create fence_n1 fence_xvm pcmk_host_list="n1drbd" port="n1drbd.camcluster"

[root@n2drbd ~]# pcs stonith create fence_n2 fence_xvm pcmk_host_list="n2drbd" port="n2drbd.camcluster"

[root@n1drbd ~]# pcs stonith show

Instale os pacotes faltosos nas maquinas(Execute este comado nas duas maquinas)

[root@n1drbd ~]#yum -y install fence-agents-all fence-agents-virsh fence-virt pacemaker-remotepcs fence-virtd resource-agents fence-virtd-libvirt fence-virtd-multicast

Habilite o agente de fence para execução do recurso

[root@n1drbd ~]# systemctl start fence_virtd
[root@n1drbd ~]# systemctl enable fence_virtd

Libere a porta tcp correspondente para execução do recurso de fence

[root@n1drbd ~]# firewall-cmd --add-port=1229/tcp --permanent

De agora em diante siga as instruções do site:

https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/mhhaque/entry/how_to_configure_re d_hat_cluster_with_fencing_of_two_kvm_guests_running_on_two_ibm_powerkvm_hosts? lang=en para criação da chave de fence.

Para criação da chave xvm, faça:

[root@n2drbd tmp]# dd if=/dev/urandom of=/etc/cluster/fence_xvm.key bs=4k count=1

Copie o arquivo para todos os nós(mvs) via scp

[root@n1drbd ~]# sudo scp /etc/cluster/fence xvm.key cam@n2drbd.camcluster:/tmp/

No nó(mv) de destino copie a chave para o diretório desejado

[root@n2drbd tmp]# mv fence_xvm.key /etc/cluster/fence_xvm.key

Configure a chave para a utilização

[root@n1drbd ~]# fence virtd -c

Neste tutorial se fez a configuração padrão, somente aceitando sem modificações

[root@n1drbd ~]# pcs stonith create fence_n2drbd fence_xvm pcmk_host_list="n1drbd" port="n1drbd.camcluster"

[root@n1drbd ~]# pcs stonith create fence_n1drbd fence_xvm pcmk_host_list="n2drbd" port="n2drbd.camcluster"

https://www.unixarena.com/2016/01/rhel7-configuring-gfs2-on-pacemakercorosync-cluster.html/

Uma configuração alternativa, este link apresenta uma configuração mais alternativa e simples.

Agora vamos ativar o recurso do agente fence e stonith.

[root@n1drbd ~]# pcs cluster fence_xvm enable

[root@n1drbd ~]# pcs cluster fence_xvm enable

[root@n1drbd ~]# pcs property set no-quorum-pilocy=freeze

Em todos os nos(mvs) do cluster. Aqui estaão somente os exemplos.

[root@n1drbd ~]# systemctl enable fence_virtd.service

[root@n1drbd ~]# systemctl start fence_virtd.service

[root@n1drbd ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.255.255.213" port port="1229" protocol="tcp" accept'

[root@n1drbd ~]# firewall-cmd -reload

[root@n1drbd ~]# iptables -xnvL

[root@n1drbd ~]# pcs property set stonith-enabled=true

Depois desta série de comandos o recurso de fence_xvm, stonith deverá startar. Para confirmar:

[root@n1drbd ~]# pcs status Cluster name: mycluster

Stack: corosync

Current DC: n2drbd.camcluster (version 1.1.19-8.el7_6.4-c3c624ea3d) - partition with quorum

Last updated: Wed Sep 4 09:55:17 2019

Last change: Wed Sep 4 08:54:31 2019 by root via cibadmin on n1drbd.camcluster

2 nodes configured2 resources configured

Online: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Full list of resources:

xvmfence_n1 (stonith:fence_xvm): Started n1drbd.camcluster xvmfence_n2 (stonith:fence_xvm): Started n2drbd.camcluster

Daemon Status:

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

[root@n1drbd ~]# pcs stonith show xvmfence_n1 (stonith:fence_xvm): Started n1drbd.camcluster xvmfence_n2 (stonith:fence_xvm): Started n2drbd.camcluster

O resultado obtido deve ser algo próximo do descrito acima. Se não for, existe algo errado com a configuração feita, revise os passos até aqui, ou veja os links de apoio. De agora em diante, por mais que use outros sites e artigos para pesquisa, o tutorial segue principalmente o link: https://www.golinuxcloud.com/configure-gfs2-setup-cluster-linux-rhel-centos-7/

Agora instale os recursos de DLM e CLVM que ão pré-requisitos para montagem do sistema de arquivos especial GFS2FS que também será instalado.(Nas duas maquinas)

[root@n1drbd ~]# yum install gfs2-utils lvm2-cluster dlm

Antes de prosseguir é necessário que se mude ou confira a mudança nas seguinte propriedade do cluster:

[root@n1drbd ~]# pcs property set no-quorum-policy=freeze

Verifique se o recurso dlm-clone[dlm] esta em modo 'Started' se não estiver verifique, pois deve haver algum erro na configuração.

Configurando o recurso de CLVM.

[root@node1 ~]# grep locking_type /etc/lvm/lvm.conf | egrep -v '#' locking_type = 3

..para alterar dinamicamente.

[root@n1drbd ~]# lvmconf —enable-cluster

[root@n1drbd ~]# systemctl disable lvm2-lvmetad --now

Warning: Stopping lvm2-lvmetad.service, but it can still be activated by: lvm2-lvmetad.socket

Crie o recurso clym, e verifique se os recursos estarão ativos.

[root@n1drbd ~]# pcs resource create clvmd ocf:heartbeat:clvm op monitor interval=30s on-fail=fence clone interleave=true ordered=true

[root@n1drbd ~]# pcs status Cluster name: mycluster

Stack: corosync

Current DC: n2drbd.camcluster (version 1.1.19-8.el7 6.4-c3c624ea3d) - partition with quorum

Last updated: Wed Sep 4 15:01:53 2019

Last change: Wed Sep 4 15:00:13 2019 by root via cibadmin on n1drbd.camcluster

2 nodes configured 6 resources configured

Online: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Full list of resources:

xvmfence_n1 (stonith:fence_xvm): Started n1drbd.camcluster xvmfence_n2 (stonith:fence_xvm): Started n2drbd.camcluster

Clone Set: dlm-clone [dlm]

Started: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Clone Set: clvmd-clone [clvmd]

Started: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Daemon Status:

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

A saída deverá ser de alguma forma parecida com a que está descrita acima. Caso não não esteja, verifique novamente a configuração. Mude a ordem de boot dos recursos.

[root@n1drbd ~]# pcs constraint order start dlm-clone then clvmd-clone Adding dlm-clone clvmd-clone (kind: Mandatory) (Options: first-action=start then-action=start)

[root@n1drbd ~]# pcs constraint colocation add clvmd-clone with dlm-clone

Com estes recursos criados, configurados e organizados, configure agora o armazenamento compartilhado entre as duas maquinas virtuais(vm).

Pare o cluster n2drbd.camcluster

[root@n2drbd ~]# pcs cluster stop

Construa os volumes lógicos na primeira maquina virtual(mv1)

[root@n1drbd ~]# pvcreate /dev/xvdb1

[root@n1drbd ~]# vgcreate fileserver /dev/xvdb1

[root@n1drbd ~]# lvcreate --name r0 --size 9,9G fileserver

Verifique o status destes volumes

[root@n1drbd ~]# pvs

[root@n1drbd ~]# vgs

[root@n1drbd ~]# lvs

Reinicie o Cluster na segunda maquina virtual(mv2), e pare o da primeira, e repita.

[root@n2drbd ~]# pcs cluster start

[root@n1drbd ~]# pcs cluster stop

root@n2drbd ~]# pvcreate /dev/xvdb1

[root@n2drbd ~]# vgcreate fileserver /dev/xvdb1

[root@n2drbd ~]# lvcreate --name r0 --size 9,9G fileserver

Verifique o status destes volumes

[root@n2drbd ~]# pvs

[root@n2drbd ~]# vgs

[root@n2drbd ~]# lvs

Agora vamos ativar o nosso DRBD e colocar em modo dual-primary.Nos dois nós(vms)

[root@n1drbd ~]# drbdadm create-md r0 - 1° [root@n1drbd ~]# drbdadm adjust r0 - 4°

[root@n1drbd ~]# drbdadm primary r0 - 3°

Monte o sistema de arquivos gfs2fs nos volumes criados (EM TODOS OS NÓS(VMS)

[root@n1drbd ~]# mkfs.gfs2 -j3 -p lock_dlm -t mycluster:gfs2fs /dev/drbd0

./ .anaconda-ks.cfg .bash_logout .bashrc .pki/ .tcshrc

../ .bash_history .bash_profile .cshrc .ssh/

[root@n1drbd ~]# mkfs.gfs2 -j3 -p lock_dlm -t mycluster:gfs2fs /dev/fileserver/r0

/dev/fileserver/r0 is a symbolic link to /dev/dm-2

This will destroy any data on /dev/dm-2

Are you sure you want to proceed? [y/n] y

Discarding device contents (may take a while on large devices): Done

Adding journals: Done

Building resource groups: Done

Creating quota file: Done

Writing superblock and syncing: Done Device: /dev/fileserver/r0

Block size: 4096

Device size: 9,90 GB (2595840 blocks) Filesystem size: 9,90 GB (2595836 blocks)

Journals: 3

Journal size: 32MB Resource groups: 43

Locking protocol: "lock_dlm"

Lock table: "mycluster:gfs2fs"

UUID: 5438d7f8-a5cc-4264-b9af-78ee8b98598b

Onde

- -t clustername: fsname: é usado para especificar o nome da tabela de bloqueio
- -j nn: especifica quantos diários (nós) são usados
- -J: permite especificar o tamanho de journal. se não especificado, o jounal terá um tamanho padrão de 128 MB. O tamanho mínimo é 8 MB (NÃO recomendado)

No comando, clustername deve ser o nome do cluster pacemaker, pois usei mycluster, que é o nome do meu cluster.

O retorno do comando deve ser algo similar ao descrito acima, se isto não ocorrer, é provável que existam erros de configuração.

Crie manualmente o ponto de montagem em todos os nós(mvs) do cluster.

[root@n1drbd ~]# mkdir /clusterfs

Antes de criar o recurso de GFS2 valide manualmente se o sistema de arquivos 'lvcluster' esta funcionando c de forma apropriada.

No nó(vm)1 faça:

[root@n1drbd ~]# mount /dev/drbd0 /clusterfs/

No nó(vm)2 faça:

[root@n2drbd ~]# mount | grep clusterfs

Se não retornar nenhum resultado, monte a partição também nos outros nós(vms) e crie este novo recurso.

root@n1drbd ~]# pcs resource create gfs2fs Filesystem device="/dev/drbd0" directory="/clusterfs" fstype=gfs2 options=noatime op monitor interval=10s on-fail=fence clone interleave=true Assumed agent name 'ocf:heartbeat:Filesystem' (deduced from 'Filesystem')

Verifique o status do serviço que foi criado e veja se ele esta ativo e rodando, veja se ele esta com o status esperado.

[root@n1drbd ~]# pcs status Cluster name: mycluster

Stack: corosync

Current DC: n2drbd.camcluster (version 1.1.19-8.el7 6.4-c3c624ea3d) - partition with quorum

Last updated: Thu Sep 5 11:17:00 2019

Last change: Thu Sep 5 11:16:49 2019 by root via cibadmin on n1drbd.camcluster

2 nodes configured8 resources configured

Online: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Full list of resources:

xvmfence n1 (stonith:fence xvm): Started n2drbd.camcluster

xvmfence_n2 (stonith:fence_xvm): Started n1drbd.camcluster

Clone Set: dlm-clone [dlm]

Started: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Clone Set: clvmd-clone [clvmd]

Started: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Clone Set: gfs2fs-clone [gfs2fs]

Started: [n1drbd.camcluster n2drbd.camcluster]

Daemon Status:

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

O resultado destes comandos deve ser algo similar a saída mostrada acima. Portanto, nosso serviço gfs2fs é iniciado automaticamente em todos os nossos nós(vms) do cluster. Agora organize a ordem de inicialização do recurso para GFS2 e CLVMD, para que, após a reinicialização de um nó, os serviços sejam iniciados na ordem correta, caso contrário, eles falharão ao iniciar

[root@n1drbd ~]# pcs constraint order start clvmd-clone then gfs2fs-clone Adding clvmd-clone gfs2fs-clone (kind: Mandatory) (Options: first-action=start then-action=start)

[root@n1drbd ~]# pcs constraint colocation add gfs2fs-clone with clvmd-clone

Agora, já que nosso recurso / serviço está sendo executado corretamente. Crie um arquivo.

[root@n1drbd ~]# cd /clusterfs

[root@n1drbd ~]# touch file

Agora verifique que os arquivos são replicados em tempo real para o segundo nó(vm).

[root@n2drbd ~]# cd /clusterfs

[root@n2drbd ~]# ls

c.q.d..

```
[root@nldrbd -]# pcs status
Cluster name: mycluster
Stack: corosync
Current DC: n2drbd.camcluster (version 1.1.19-8.el7_6.4-c3c624ea3d) - partition with quorum
Last updated: Fri Sep 6 14:54:26 2019
Last change: Thu Sep 5 16:03:20 2019 by root via cibadmin on nldrbd.camcluster
2 nodes configured
8 resources configured
Online: [ nldrbd.camcluster n2drbd.camcluster ]
Full list of resources:

xvmfence_n1 (stonith:fence_xvm): Started n2drbd.camcluster
xvmfence n2 (stonith:fence_xvm): Started n1drbd.camcluster
Clone Set: dlm-clone [dlm]
Started: [ nldrbd.camcluster n2drbd.camcluster ]
Clone Set: clvmd-clone [clvmd]
Started: [ nldrbd.camcluster n2drbd.camcluster ]
Clone Set: gfs2fs-clone [gfs2fs]
Started: [ nldrbd.camcluster n2drbd.camcluster ]

Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
```