
비화성음

Non-Chord Tone · 화성음 사이를 잇는 선율

비화성음이란?

현재 화음의 구성음에 속하지 않는 음입니다. C 코드의 화성음은 C·E·G이며, 그 사이를 연결하거나 장식하는 D·F 등은 문맥에 따라 비화성음이 됩니다. 화음, 앞뒤 음의 움직임, 박의 위치와 해결을 함께 확인해야 합니다.

경과음 Passing Tone · P.T.




두 화성음 사이를 같은 방향의 순차진행으로 연결합니다.

C → D → E

C 코드의 화성음 C와 E 사이를 D가 연결합니다. 도→레→미로 올라가며, 가운데 레(D)가 경과음입니다.

점4분음표 C → 8분음표 D → 2분음표 E. 짧게 지나가는 D의 역할을 확인해 보세요.

보조음 Neighbor Tone · N.T.



화성음에서 이웃한 음으로 움직인 뒤 원래 화성음으로 돌아옵니다.

E → F → E

C 코드의 E에서 위쪽 이웃음 F를 거쳐 E로 돌아옵니다. 가운데 파(F)가 위 보조음입니다.

미→파→미는 위 보조음의 예시입니다. 아래쪽 이웃음을 거쳐 돌아오는 아래 보조음도 있습니다.

전타음 Appoggiatura · App.



강한 위치의 비화성음이 순차 해결되며 화성음의 도착을 늦춥니다.

D → C


C 코드 위에서 레(D)가 먼저 울리고, 도(C)로 한 음 내려가 해결합니다. 강박에 놓인 D가 긴장을 만들고, 화성음 C로 2도 하행하여 해결합니다.

첫 음 D는 4분음표, 해결음 C는 점2분음표입니다. 강한 위치의 긴장과 뒤따르는 해결에 주목해 보세요.

비화성음 · 2

Non-Chord Tone · 도약과 보조음의 확장

이탈음 Escape Tone · Esc.




2도 상행하거나 하행한 뒤, 반대 방향으로 3도 이상 도약하여 화성음으로 해결합니다.

D → E → C

G 코드의 레(D)에서 미(E)로 2도 올라간 뒤, 도(C)로 3도 내려갑니다. E는 G 코드의 비화성음이며, C 코드로 바뀌는 순간 C에 해결합니다.

이 악보는 2도 상행 후 3도 하행하는 예시입니다. 해결 도약은 3도에 한정되지 않으며, 반대 방향의 화성음으로 연결되는지 확인해야 합니다.

겹보조음 Changing Tone · Double Neighbor · C.T.




위·아래 보조음을 모두 거쳐 출발했던 화성음으로 돌아옵니다.

C → D → B → C

C 코드의 도(C)를 중심으로 레(D)와 시(B)를 연이어 거친 뒤 C로 돌아옵니다. 가운데 D와 B가 한 쌍의 보조음입니다.

이 장에서는 Changing Tone이라는 명칭을 사용합니다. Double Neighbor 또는 Double Neighboring Tone으로도 설명되는 유형입니다.

캄비아타 Cambiata · Camb.



3도 도약한 뒤 반대 방향으로 2도 이동하여 화성음으로 해결합니다.

D → B → C


Dm 코드의 레(D)에서 시(B)로 3도 내려간 뒤, C 코드의 도(C)로 2도 올라갑니다. B는 Dm 코드의 비화성음입니다.

캄비아타(Cambiata)는 이 교재에서 Camb.로 표기합니다. 이 장은 사용 교재의 캄비아타 정의를 따릅니다. 도약 진입형 불완전 보조음(Incomplete Neighbor)과 연결하여 이해할 수 있습니다.

비화성음 · 3

Non-Chord Tone · 화음이 바뀌는 순간

선행음 Anticipation · Ant.




다음 화음의 구성음이 화음 변화보다 먼저 등장합니다.

D → C | C

G 코드가 유지되는 동안 도(C)가 먼저 나타납니다. 붙임줄로 이어지는 C는 화음이 C로 바뀌면 화성음이 됩니다.

첫 번째 C는 G 코드 위의 비화성음이고, 두 번째 C는 C 코드의 화성음입니다. 붙임줄이 있어도 이 경우는 선행음입니다.

계류음 Suspension · Sus.




이전 화음의 음을 유지한 뒤 새 화음의 화성음으로 한 음 아래로 해결합니다.

D | D → C

G 코드의 화성음 레(D)를 C 코드까지 붙임줄로 유지한 뒤 도(C)로 내려갑니다. 유지된 D가 C 코드의 비화성음이 됩니다.

C를 베이스로 두면 D→C는 9–8 하행 계류입니다. 제공 악보에는 베이스 성부가 없으므로 이 숫자는 C 베이스를 전제로 한 설명입니다.

지속음 Pedal Point · Ped.



한 음을 유지하는 동안 화음이 바뀌어 화성음과 비화성음의 역할을 오갑니다.

C 유지 / F → G → C

도(C)를 붙임줄로 유지하는 동안 화음은 F→G→C로 바뀝니다. C는 F의 화성음, G의 비화성음, C의 화성음이 됩니다.

이 예시에서는 높은음자리표 성부에 C가 유지됩니다. 지속음은 저음뿐 아니라 위 성부에도 나타날 수 있습니다.

분석의 기준

동그라미와 약어는 비화성음에만 표시했습니다. 같은 음도 화음이 바뀌면 역할이 달라집니다. C 코드 위에서 지나가는 D와 Cadd9의 구성음으로 쓰인 D는 문맥에 따라 다르게 해석할 수 있습니다.